Version 3.21

Ref: ALB.3.21.LBAG.2.100108

Manuel d'administration Live Backup

Pour Microsoft Windows® 2000 Server ou Windows Server 2003

Atempo

www.atempo.com

Atempo copyright

Atempo détient tous les droits de propriété sur la documentation du logiciel Live Backup.

Vos droits de copie de la documentation du logiciel Live Backup sont limités par la réglementation sur les droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Les copies ou adaptations sans autorisation écrite préalable d'Atempo, sont interdites par la loi et constituent une infraction répréhensible.

Atempo fournit cette documentation "telle quelle" sans garantie explicite ou implicite d'aucune sorte, y compris les (mais sans se limiter aux) garanties ou conditions de commerciabilité ou de conformité à un usage spécifique. Atempo ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes de profit, de la diminution ou de l'interruption de l'activité commerciale, des pertes d'usage ou de données, ni des dommages indirects, spéciaux, accidentels ou conséquents de toute sorte, même si Atempo a été averti de la possibilité de tels dommages provenant d'un défaut ou d'une erreur dans la documentation ou dans le logiciel Live Backup.

Atempo se réserve le droit de modifier périodiquement cette documentation sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise à quelques fins que ce soit, électronique ou mécanique, sans la permission expresse et écrite d'Atempo.

Atempo, le logo Atempo et Live Backup sont des marques déposées d'Atempo.

Les marques mentionnées dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 1992-2008 Atempo. Tous droits réservés.

AES copyright

AES encryption/decryption © copyright 2002 Dr Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;

distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;

the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

© Copyright 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler.zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.1.3, July 9th, 1998.

Table des matières

Chapitre 1 Introduction à Live Backup 1

Composants Live Backup 2
Nouveautés dans Live Backup 3.21 3
Utilisation de ce manuel 4
Utilisation de la documentation Live Backup 6
Vue d'ensemble de la documentation imprimée 6
Conventions de documentation 7
Utilisation de l'aide en ligne 7
Support technique 8

Chapitre 2 Architecture Live Backup 9

Protection totale de données et de logiciels 10
Mirroring et versioning 10
Restauration de données et de logiciels en libre-service 11
Performance rapide 11
Protection en temps réel 12
Administration centralisée 13
Architecture 13

Chapitre 3 Console Live Backup 15

Utilisation de la console Live Backup 16
La fenêtre de la console 19
Menu de la console 19
Menu Composant logiciel enfichable 20
Arborescence de la console 21
Zone de détails 22

Chapitre 4 Récupération d'informations sur le serveur 23

Obtention des propriétés du serveur 24
Supervision de la bande passante du serveur 26
Alarmes du serveur 28
Génération de rapports d'activité 29
Rapport du volume des données protégées 30
Rapport d'activité du Client 32
Rapport des opérations effectuées 34
Rapport de profil de données 36
Rapport de l'utilisation de l'espace 39

Chapitre 5 Gestion du serveur Live Backup 41

Gestion de l'activité du serveur 42
Ajout de serveurs 43
Ajouter des licences client 44
Gestion de la base de données partagée 46
Compactage du serveur 50
Protection du vault Live Backup 51
Sauvegarde et restauration par une application tierce 52
Assistants de gestion du Vault Live Backup 66
Automatisation du COM 79

Chapitre 6 Délégation de droits d'administration 85

Chapitre 7 Configuration de clients 87

Création de clients et de groupes 88
Création de groupes 88
Création de clients 91
Travailler avec des clients et des groupes 98
Renommer un client ou un groupe 98
Visualiser les propriétés de clients et de groupes 100
Supprimer des clients ou des groupes 105
Déplacement des clients entre les groupes 106
Configuration des propriétés de protection 107
Edition du nom et du commentaire 108
Définition du niveau de protection des fichiers 109
Définition des types de fichiers à protéger 111
Définition des données à exclure 114
Allocation d'espace de stockage pour les fichiers protégés 118
Configuration de l'ancienneté des données 121
Configuration de l'accès utilisateur avec verrouillage des fonctionnalités 127
Définition d'une date d'expiration 129
Activation de l'auto-création à l'intérieur d'un groupe 131

Chapitre 8 Gestion de clients 133

Gérer la connexion d'un client au serveur 134
Arrêter et rétablir les connexions 135
Réinitialisation d'un client 136
Gestion des données 137
Changement d'emplacement de la base de données 137
Lancement de l'ancienneté des données 138
Migration de fichiers 139

Modification des droits d'accès pour un client ou un groupe 146
Redirection des clients 148
Transfert de clients entre serveurs 151
Exporter des clients depuis un serveur Live Backup 151
Importer des clients dans un nouveau serveur Live Backup Server 155
Génération de rapports d'activité du client 159

Chapitre 9 Récupération de clients 161
Points de contrôle 162
Requêtes de points de contrôle de client 163
Création d'images de récupération 164
Avant de créer une image 165
Création d'une image universelle de démarrage 167
Génération d'une image système 173

Chapitre 10 Sécurisation de l'information 179
Configuration des privilèges utilisateurs 179
Administration du serveur 180
Administration du client 180
Gestion des rôles serveurs 183
Cryptage 186

Chapitre 11 Gestion de l'espace de stockage 191
Compression 192
Exclusion des données redondantes 193
Traitement des anciennes versions 194
Planification du Traitement des anciennes versions 195
Archivage de systèmes 196
Gérer les tâches de transfert de données 204

Chapitre 12 Administration à distance de Live Backup 209
Installation de la console distante 210
Conditions préalables 210
Installer la console distante 211
Gestion de Live Backup Server à partir de la console distante 213
Gestion des clients via la Web 214

Annexe A Fichiers de type macros 215
Fichiers de développement applicatif 216
Fichiers compressés ou cryptés 218

Boîtes de réception E-mail 218
Fichiers Graphiques 218
Données à exclure internes 220
Répertoires temporaires locaux 222
Documents Microsoft Office 223
Points de restauration système Microsoft 224
Répertoires Mes Documents 224
Répertoire Corbeille 224
Applications du menu Démarrer 225
Fichiers audio/video 225
Répertoires temporaires de téléchargement 226
Répertoires temporaires internet 226
Documents Texte 226

Annexe B Alarmes Live Backup 227

Alarmes Live Backup Server 228
Alarmes de compression 228
Alarmes d'espace disque 228
Alarmes d'Export/Import 228
Alarmes de cryptage 229
Alarmes de licence 231
Alarmes de redirection 232
Alarmes de réplication 233
Alarmes de base de données partagée 234
Alarmes de gestion du vault 235
Alarmes SQL Server 236
Alarmes de processus de sauvegarde/restauration tiers 237
Alarmes de mise à jour 243
Alarmes Live Backup Client 244
Alarmes de création automatique 244
Alarmes de déplacement de bases de données 246
Alarmes de Connexion 247
Alarmes de traitement des anciennes versions 248
Alarmes de Disaster Recovery 249
Alarmes d'expiration 253
Alarmes de migration de fichiers 253
Alarmes de réplication 254
Alarmes de rollback distant 256
Alarmes d'image système 257
Alarmes d'archivage 257

Annexe C Messages de maintenance Live Backup 259
Messages sur l'Assistant de sauvegarde du Vault 260
Messages sur l'Assistant de restauration du Vault 261
Messages sur la sauvegarde du Vault par un produit tiers 262
Messages sur la restauration du Vault par un produit tiers 265
Messages sur l'export 267
Messages sur l'import 271
Messages sur la mise à jour 282
Messages sur la migration vers SQL Server 2005 285

Glossaire 289

Index 293

CHAPITRE 1

Introduction à Live Backup

1

Live Backup offre une gestion centralisée du stockage et de l'administration de données distribuées sur les postes de travail (fixes et portables) de l'ensemble d'une société. Il offre une récupération de données et de systèmes d'une grande efficacité et rapidité sur ces ordinateurs en :

- Offrant des sauvegardes continues des fichiers, assurant ainsi la récupération la plus fiable des données récentes ou des changements sur le système.
- Permettant aux utilisateurs d'effectuer un rollback vers une version fonctionnelle antérieure suite à un problème sur le système.
- Permettant aux utilisateurs d'effectuer une récupération complète du système de type bare-metal en cas de désastre tel qu'une panne de disque dur ou un vol de matériel.

Live Backup protège les données utilisateurs en dupliquant les changements vers un serveur de réseau. Ce processus est une tâche en arrière-plan sur l'ordinateur client, ne nécessitant aucune configuration client individuelle suite à l'installation. Une fois dupliquées, ces données peuvent facilement être récupérées à partir de l'ordinateur client à l'aide des menus de contexte Explorer ou à l'aide de l'Assistant de Restauration, un assistant accessible à partir de la barre d'icônes Windows. Les utilisateurs peuvent récupérer la copie complète d'un fichier perdu, sauvegardée par le processus de miroir, ou peuvent revenir vers une version préalablement sauvegardée du fichier, conservée par le processus de versioning. Ils peuvent restaurer leur données en toute sécurité, facilement et sans l'aide d'un administrateur de réseau local. Live Backup apporte également la notion de flexibilité de la gestion d'un système à un niveau supérieur en permettant aux utilisateurs d'effectuer un rollback de leurs fichiers système pendant que leurs documents utilisateurs restent intacts.

Cette communication entre le client Live Backup qui copie les fichiers et le serveur Live Backup qui les stocke est totalement transparente. Live Backup fonctionne au niveau du système de fichiers :tout changement aux fichiers est transmis rapidement au serveur lorsque l'ordinateur est branché sur un réseau local, ou dès que possible lorsque l'ordinateur est branché sporadiquement comme dans le cas d'un ordinateur portable.

Ce fonctionnement continu signifie que la plus récente version de la sauvegarde est toujours disponible. Cela signifie également que la performance réseau n'en souffre pas car les flux de sauvegardes vers le serveur se font uniformément en temps réel et non pas par transferts massifs.

Composants Live Backup

Atempo Live Backup comporte les composants suivants :

- **Live Backup Server** : Live Backup Server stocke et gère les données distribuées dans votre société. Il contient un serveur de stockage utilisant Microsoft® SQL Server 2000 ou 2005 afin de stocker le jeu complet de fichiers de l'ordinateur client dans une base de données particulière à chaque client. Il comporte également la console Live Backup, qui est un composant logiciel enfichable de type Microsoft® Management Console qui vous permet d'optimiser les configurations clients, sécuriser les données, configurer les utilisateurs, effectuer un suivi statistique, générer des rapports et gérer les données "aged data". Bien que *vous n'ayez pas* à intervenir en tant qu'administrateur système dans la récupération de fichiers clients, vous pouvez déterminer pour le client Live Backup les options de récupération disponibles aux utilisateurs. Le serveur Live Backup détient le contrôle ultime.
- **LiveArchive** : Live Backup supporte une connexion avec LiveArchive, un système d'archivage de fichiers sur le long terme qui vous permet de transférer vos besoins de stockage à long terme du serveur Live Backup vers un serveur de stockage secondaire. LiveArchive effectue un suivi des fichiers archivés et les rend disponibles pour la récupération selon les besoins de l'ordinateur client.
- **Live Backup Client** : le client Live Backup exécute toutes les opérations sur chaque ordinateur client. Il transmet les données au serveur Live Backup pour le stockage et effectue le suivi des changements de fichiers en temps réel. Il permet également à tous les utilisateurs de récupérer des fichiers individuels, et aux utilisateur Windows d'effectuer un rollback de leurs systèmes, sauvegarder les points de contrôle du système et effectuer des requêtes d'image système.
- **Live Backup Express** : Live Backup 2.9x et supérieur supporte une version de protection axée uniquement sur les documents utilisateurs portant le nom de Live Backup Express. Cette version offre une alternative aux administrateurs système qui ne souhaitent pas une protection complète du système. Si vous avez acheté la version Express, toutes les fonctionnalités de Disaster Recovery, de rollback système, de rollback à distance et les caractéristiques d'imaging sont désactivées dans Live Backup Server et Live Backup Client. Les fonctionnalités disponibles dans les versions de Live Backup sont décrites dans le tableau suivant :

Live Backup Client pour Mac OS X : Live Backup Client pour Mac OS X offre la sauvegarde et la récupération de fichiers sur les ordinateurs Mac OS X. Les fonctionnalités disponibles sont similaires à celles de Live Backup Express. Voir le tableau ci-dessous.

	Mac	Express	Complète
Protection de documents utilisateurs	•	•	•
Récupération de fichiers	•	•	•
Protection de données système et composants d'application			•
Rollback de systèmes locaux et à distance			•
Disaster Recovery			•
Migration de fichiers		•	•
Verrouillage des fonctionnalités		•	•

Nouveautés dans Live Backup 3.21

En plus d'un certain nombre de corrections et d'optimisations, Live Backup 3.21 :

- Server supporte Windows Server 2003 64 bits.
- Supporte Macintosh OS X pour Live Backup Client. La sauvegarde et la restauration des fichiers et rpertoires, la gestion de la protection et la supervision sont disponibles.
- Intgre l'agent Live Backup Client pour Mac sans installation supplmentaire. Une gestion spcifique au Mac des licences agent Mac est galement disponible.
- L'interface utilisateur Client pour Windows et la documentation sont localises dans les langues suivantes : Anglais, Franais, Italien, Allemand, Espagnol, Chinois Simplifi et Coren.

Utilisation de ce manuel

Ce *Manuel d'administration* comporte les chapitres suivants, qui contiennent toute l'information nécessaire à la gestion et à l'administration du serveur Live Backup dans votre société.

Chapitre 1 : Introduction Ce chapitre, que vous lisez en ce moment, présente une vue d'ensemble de Live Backup et de la documentation Live Backup.

Chapitre 2 : Architecture Live Backup Ce chapitre présente une vue d'ensemble des caractéristiques et de l'information de référence technique sur les méthodes de protection de données de Live Backup par la transmission et le stockage.

Chapitre 3 : Console Live Backup Ce chapitre décrit comment démarrer et utiliser la console Live Backup qui est un composant logiciel enfichable de type Microsoft Management Console® (MMC). Vous apprendrez l'organisation du MMC et certaines de ses caractéristiques standard.

Chapitre 4 : Récupération d'informations sur le serveur Ce chapitre décrit comment obtenir de l'information sur le serveur Live Backup à partir de la console Live Backup. Vous apprendrez à récupérer les propriétés du serveur, faire le suivi statistique, répondre aux alarmes et générer des rapports d'activité.

Chapitre 5 : Gestion du serveur Live Backup Ce chapitre décrit comment utiliser la console Live Backup pour la gestion du serveur Live Backup. Vous apprendrez à gérer la connexion au serveur, ajouter des licences client, maintenir les logs de la base de données, gérer les tâches et configurer la base de données partagée. Enfin, vous apprendrez à gérer le vault Live Backup en sauvegardant toutes les bases de données client simultanément, et en les restaurant au besoin.

Chapitre 6 : Délégation des droits d'administration Ce chapitre décrit comment déléguer des privilèges d'administration. sur des groupes et des clients.

Chapitre 7 : Configuration de clients Ce chapitre décrit comment créer et configurer les clients et les groupes. Vous apprendrez à ajouter, retirer et renommer les clients protégés par le serveur Live Backup, et vous apprendrez également comment configurer les propriétés de protection de chaque client ou groupe.

Chapitre 8 : Gestion de clients Ce chapitre décrit comment gérer les clients suite à leur création et leur configuration. Vous apprendrez comment gérer les clients actifs et leurs connexions au serveur Live Backup, et vous apprendrez comment gérer les données stockées par un grand nombre de clients. Vous apprendrez aussi comment rediriger les comptes clients d'un serveur Live Backup vers un autre, et exporter les comptes clients d'un serveur pour les importer dans un autre. Enfin, vous apprendrez comment visualiser des rapports sur les clients ou les groupes.

Chapitre 9 : Récupération de clients Ce chapitre décrit comment créer des images de récupération pour les clients Live Backup pour usage lors d'un Disaster Recovery, comment effectuer une requête de point de contrôle de client, et comment forcer un rollback système sur un client.

Chapitre 10 : Sécurisation de l'information Ce chapitre décrit comment Live Backup sécurise les informations vitales de votre société. Vous apprendrez comment configurer Live Backup afin de créer des accès utilisateurs à des fonctionnalités particulières du client Live Backup et empêcher les autres d'accéder sans autorisation à vos données. Vous apprendrez également les fonctionnalités de cryptage de Live Backup, y compris comment configurer le cryptage du stockage et du transport.

Chapitre 11 : Gestion de l'espace de stockage Ce chapitre explique comment Live Backup arrive à stocker autant de données en si peu d'espace disque. Il explique également comment configurer le traitement des anciennes versions afin de supprimer les anciennes données ou les transférer vers un lieu de sauvegarde pour un stockage à long terme.

Chapitre 12 : Administration à distance de Live Backup Dans ce chapitre, vous apprendrez comment installer et configurer Live Backup pour qu'il soit administré à partir d'un site éloigné du lieu où se situe le serveur de stockage Live Backup et/ou le client Live Backup.

Annexe A : Fichiers de type macros Cette annexe présente le type de macros Live Backup et explique comment personnaliser les documents utilisateurs et divers types de données à exclure.

Annexe B : Alarmes Live Backup Cette annexe présente toutes les alarmes du serveur et du client Live Backup et explique les mesures à prendre pour chaque message.

Annexe C : Messages de maintenance Cette annexe décrit les messages concernant la maintenance du serveur, tels que des messages sur la sauvegarde, la restauration et la mise à jour SQL.

Annexe D : Glossaire Cette annexe présente la définition des termes utilisés dans ce manuel.

Utilisation de la documentation Live Backup

Live Backup possède un ensemble complet de documentation qui explique tous les concepts fondamentaux de Live Backup ainsi que les procédures pour accomplir des tâches spécifiques. Vous pouvez utiliser autant les outils imprimés que les aides en ligne décrits ci-après.

Vue d'ensemble de la documentation imprimée

Live Backup, manuel d'installation : Présente une vue d'ensemble de Live Backup ainsi que des renseignements sur l'installation et le démarrage de Live Backup dans votre société.

Live Backup, manuel d'administration : Présente les références et les marches à suivre nécessaires à l'administrateur pour la configuration du serveur Live Backup, la gestion des ordinateurs clients, le suivi statistique, la génération de rapports et les réponses aux alarmes.

Live Backup, manuel de l'administrateur de groupes : Présente, étape par étape, les informations nécessaires à l'administrateur de groupe pour démarrer la console et gérer les clients qui lui sont assignés.

Live Backup Client, manuel de l'utilisateur : Présente tous les détails sur la protection de données de Live Backup Client ainsi que ses méthodes de récupération de fichiers, de dossiers ou de systèmes complets.

Live Backup Express Client, manuel de l'utilisateur : Présente tous les détails sur la protection des données par Live Backup Client ainsi que sur la récupération d'un fichier ou d'un dossier. Distribuez ce manuel à vos utilisateurs clients si vous avez acheté une licence Express pour Live Backup.

LiveArchive, manuel de l'utilisateur : Présente tous les détails sur l'installation et la configuration de LiveArchive et Live Backup afin de transférer les données anciennes obtenues de Live Backup.

Conventions de documentation

Dans l'ensemble de la documentation imprimée, les conventions suivantes sont utilisées pour vous aider à mieux comprendre l'information présentée.

Convention	Utilisée pour
MAJUSCULES	Nom de fichier
Gras	Menus, commandes, options de boîte de dialogue et texte qui doit être saisi tel que présenté
"entre guillemets"	Références vers d'autres sections à l'intérieur du même manuel
Italique	Références vers d'autres sources d'information et nouveaux termes dans le texte
`Monospace`	Commandes DOS
Cliquez	Cliquez sur le bouton gauche de la souris une fois
Faites un clic droit	Cliquez sur le bouton droit de la souris une fois
Double-cliquez	Cliquez sur le bouton gauche de la souris rapidement deux fois

Utilisation de l'aide en ligne

Suite à l'installation de Live Backup, l'aide en ligne est disponible pour le serveur et pour le client Live Backup. Le fichier d'aide du client Live Backup contient une section de référence sur l'usage du visualisateur d'aide HTML. Une aide contextuelle est également disponible.

Visualiser l'aide Live Backup :

- Dans la console Live Backup, cliquez sur le menu **Aide** et sélectionnez **Aide sur Live Backup Servers**. Ou cliquez le bouton **Aide** dans la barre d'outils.

Visualiser l'aide Live Backup Client :

- Faites un clic droit sur l'icône de tâche Live Backup et sélectionnez **Aide**.

Support technique

Si vous rencontrez un problème sans trouver la réponse dans cette documentation, consultez le document *Aide sur Live Backup Servers*.

Si vous ne trouvez toujours pas la réponse à vos questions dans la documentation, consultez la base de connaissances Atempo, située sur le site Web d’Atempo à www.Atempo.com/support/kb.

Si vous avez besoin d’aide, le support technique est disponible selon les termes de votre contrat de maintenance ou les politiques de support d’Atempo.

- Pour l’Europe, contactez-nous par e-mail à support@atempo.com
  ou appelez + 33 1 64 86 83 83
- Pour les USA et APAC, contactez-nous par e-mail à livesupport@atempo.com
  ou appelez (310) 302-7285

CHAPITRE 2

Architecture Live Backup

2

Le système de gestion de stockage Live Backup offre des fonctionnalités qui permettent aux sociétés de faire face à leurs besoins de gestion de stockage. Cette section décrit les caractéristiques Live Backup suivantes :

- Protection totale de données et de logiciels, qui inclut :
  - Des mécanismes intégrés de mirroring et versioning
  - La restauration de données et de logiciels en libre-service
  - Le stockage efficace des données
  - Un impact minimal sur les performances
- Administration centralisée
- Architecture

Live Backup offre ces fonctionnalités en utilisant une technologie avancée de gestion du stockage assurant le plus haut niveau de protection aux données de grande importance. Conçu pour l'entreprise, Live Backup peut supporter les plus gros réseaux, si le matériel est adéquat et que la configuration est appropriée. Mieux encore, Live Backup aide à réduire l'impact des erreurs d'utilisateurs et des pannes matérielles et logicielles sur votre exploitation commerciale.

Protection totale de données et de logiciels

Live Backup offre une protection sans précédent des données, des applications, des fichiers système, incluant tout le système d'exploitation, qu'il réside dans un ordinateur de bureau ou dans un portable. Cette protection totale intègre le versioning et le mirroring.

Mirroring et versioning

Live Backup offre une protection totale des données en effectuant une copie exacte de l'information récupérée d'ordinateurs de bureau et de portables sur le serveur Live Backup. Ce processus se nomme le mirroring. La récupération de données mirrorées est rapide et facile : l'utilisateur n'a qu'à effectuer une récupération de fichier qui restaure la copie miroir du serveur Live Backup.

Live Backup bonifie le mirroring avec une fonctionnalité de versioning établissant un log de tous les changements aux fichiers spécifiés afin que les utilisateurs puissent effectuer un rollback vers des versions antérieures de fichiers si les versions courantes deviennent corrompues. Le versioning est particulièrement efficace dans la réduction de l'impact d'installations logicielles corrompues ou de mises à jour ayant rendu une application ou même le système d'exploitation inutilisable. L'utilisateur peut effectuer une récupération simplement en lançant un rollback vers la version fonctionnelle antérieure du système. Le versioning est également utile dans la récupération d'informations accidentellement modifiées par l'utilisateur. Par exemple, si un utilisateur écrase un fichier document en oubliant de le renommer avant de le sauvegarder, il peut effectuer un rollback vers la version antérieure, corrigeant ainsi cette erreur.

Le versioning Live Backup crée automatiquement des points de contrôle sur tous les fichiers de système Windows et sur le registre à chaque démarrage du système, et à 4h du matin (ou dès que possible après cette heure-là). De plus, l'administrateur et l'utilisateur peuvent créer un point de contrôle sur le système d'exploitation à tout moment, tel qu'à l'instant précédent la mise à jour d'une application. En tant qu'administrateur système, vous pouvez sélectionner quels dossiers et quels types de fichier seront automatiquement soumis au versioning ainsi que le nombre de versions à sauvegarder.

A la première activation du versioning, Live Backup stocke une copie de la version courante de chaque fichier spécifié. Ces copies de référence des fichiers versioned sont comprimées par Live Backup Client avant de les envoyer au Live Backup Server pour une transmission et un stockage efficace. A chaque fois qu'un changement se produit sur un de ces fichiers, Live Backup sauvegarde un relevé de ces changements pour que l'utilisateur puisse effectuer un rollback vers une version antérieure au besoin. Comme Live Backup ne stocke que les changements à chaque version plutôt que le fichier complet, le stockage est efficace.

Restauration de données et de logiciels en libre-service

Live Backup offre quatre types de restauration :

- **Restauration de fichiers** Les utilisateurs peuvent restaurer des fichiers individuels à l'aide de l'interface graphique Live Backup. Ils peuvent sélectionner les fichiers à restaurer dans une liste pouvant être organisée de diverses façons. L'utilisateur peut choisir diverses versions d'un fichier protégé pour ensuite restaurer et diriger chaque version vers son emplacement original ou vers un autre emplacement.
- **Restauration de dossiers** Les utilisateurs peuvent restaurer tous les fichiers présents dans un dossier à une date et heure précise.
- **Rollback système** Dans ce cas, bien que le système d'exploitation démarre normalement, l'utilisateur observe des dysfonctionnements d'application ou de système d'exploitation habituellement causés par des fichiers perdus ou corrompus. Ce problème peut avoir pour cause diverses opérations dont l'échec d'une mise à jour logicielle. Pour effectuer une restauration, l'utilisateur peut effectuer un rollback système facilement et rapidement.
- **Disaster Recovery véritable de type Bare Metal** Dans ce cas, l'utilisateur n'arrive pas à démarrer le système d'exploitation. L'utilisateur de Live Backup Client effectue une récupération à l'aide du média Disaster Recovery obtenu de l'administrateur Live Backup. Ce média est créé à l'aide de l'Assistant d'image système. Cette procédure de Disaster Recovery restaure le système et tous ses fichiers pour rétablir la pleine fonctionnalité de son ordinateur.

Compte tenu de la simplicité de la restauration, les utilisateurs peuvent restaurer des données par eux-mêmes. L'Assistant de Restauration Live Backup guide l'utilisateur à chaque étape du processus de restauration.

Performance rapide

Live Backup comporte des fonctionnalités avancées qui lui permettent d'offrir une protection de haut niveau tout en minimisant l'impact sur la performance du réseau et les besoins de stockage du serveur. Ces fonctionnalités incluent :

- **La sauvegarde incrémentale, au niveau bloc** Live Backup peut protéger de gros fichiers avec un minimum d'impact sur la charge réseau en effectuant des sauvegardes incrémentales uniquement sur les blocs de données ayant changés.
- **Protection continue plûtot que planifiée** En utilisant le mirroring et le versioning des données de manière continue, Live Backup nivelle la charge réseau due à la nature aléatoire des opérations sur les fichiers utilisateurs. Ce nivellement permet à Live

Backup d'offrir un haut niveau de protection sans impact significatif sur la performance du réseau.

- **Compression** Afin de minimiser l'achalandage sur le réseau et les besoins d'espace de stockage, Live Backup compresse l'information sauvegardée et élimine les doublons de fichiers et de blocs.
- **Elimination de la redondance** Afin de réduire l'espace de stockage nécessaire, Live Backup sauvegarde une seule copie d'un fichier dans la base de données de stockage. Par exemple, même si tous les ordinateurs clients ont une installation de Microsoft Office, une seule copie de l'application sera sauvegardée, économisant ainsi des MégaOctets d'espace de stockage.

Protection en temps réel

Contrairement aux systèmes traditionnels de gestion du stockage, Live Backup effectue le mirroring et le versioning des données en temps réel et de manière continue. A titre d'exemple, dès qu'un utilisateur sauvegarde un fichier, Live Backup copie immédiatement et automatiquement tout le contenu de ce fichier, ou relève toutes les modifications effectuées depuis la sauvegarde précédente. Cette caractéristique particulière de mirroring et versioning permet une meilleure protection des données par rapport aux système conventionnels.

Le mirroring et versioning en temps réel de Live Backup fonctionne même lorsqu'un ordinateur portable n'est pas connecté au réseau. Les informations de sauvegarde sont stockées sur le disque local de l'ordinateur portable dans un dossier cache jusqu'à ce que l'ordinateur soit reconnecté au réseau. Dès la reconnection, les informations sont synchronisées avec les informations stockées précédemment sur le serveur Live Backup concernant cet ordinateur.

Live Backup offre une protection continue en temps réel car il est parfaitement intégré au système de fichiers de l'ordinateur. Cette intégration permet d'offrir une protection totale, même pour des fichiers qui restent ouverts pendant une session complète. Live Backup sauvegarde le fichier dès qu'une opération d'entrée/sortie - une sauvegarde par exemple - modifie le contenu du fichier. Cette fonctionnalité fait partie intégrante de Live Backup, et ne nécessite pas d'agent supplémentaire pour traiter les fichiers ouverts, comme tel est le cas pour les logiciels de stockage traditionnels.

Administration centralisée

Afin de minimiser les coûts de l'administration système, Live Backup vous permet de gérer le stockage à partir d'une console centralisée. La console Live Backup est un composant logiciel enfichable pour la console Microsoft Management disponible avec Windows Server. A partir de la console, vous pouvez administrer tous les clients Live Backup.

Vous pouvez également effectuer un déploiement à distance des clients Live Backup vers tout poste de travail, ou ordinateur portable branché sur le réseau local en utilisant un script ou une installation par le Web. Ou encore vous pouvez déployer le logiciel client automatiquement à l'aide d'un outil électronique de distribution de logiciel.

Architecture

Tel que présenté dans l'illustration suivante, Live Backup est basé sur une architecture client/serveur moderne. Live Backup Client et Server communiquent sur le réseau avec le protocole HTTP et la technologie XML DOM.



Le logiciel client fonctionne actuellement sur les plates-formes Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel ou Home Editions et Windows Vista. Les agents Live Backup sont codés comme des filtres de système de fichiers agents à un niveau inférieur au niveau applicatif afin d'offrir un support élargi continu pour toutes les applications. Les opérations Client sont entièrement automatiques et ne nécessitent aucune intervention de l'utilisateur afin de protéger et gérer les données clients. L'utilisateur ne s'implique qu'au moment de restaurer une version antérieure d'un fichier, récupérer un fichier accidentellement effacé, ou restaurer le système vers un état antérieur stable. L'administrateur peut limiter l'accès utilisateur à l'aide de fonctionnalités Live Backup telles que le feature lockdown.

Le serveur Live Backup fonctionne sur Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server, ou Windows Server 2003 Standard ou Enterprise edition. Il concentre toute l'information de gestion de stockage dans une base de données embarquée Microsoft SQL Server 2000 ou 2005 pouvant supporter des bases de données allant jusqu'à 10 000 clients. Le serveur comporte une console d'opérateur fonctionnant avec des composants logiciels enfichables Microsoft Management Console (MMC).

Le serveur Live Backup Server est pleinement intégré avec le système d'exploitation Windows. La console Live Backup est un composant logiciel enfichable Microsoft Management Console (MMC) et utilise les fonctionnalités de gestion de Windows telles que le verrouillage des fonctionnalités et la hiérarchie des domaines. De plus, Live Backup utilise le modèle de sécurité de Windows, incluant le contrôle d'accès, la protection par mot de passe et le cryptage par l'API Microsoft Crypto.

CHAPITRE 3

Console Live Backup

3

La console Live Backup est un composant logiciel enfichable de Microsoft Management Console (MMC) qui comprend tous les outils d'administration nécessaires à la gestion de Live Backup dans votre société. Si vous connaissez bien Windows Server et SQL Server, alors cette interface vous semblera familière car elle s'en inspire fortement. Par ailleurs, ce chapitre vous présente une vue d'ensemble sur le fonctionnement de Live Backup avec le Microsoft Management Console afin que vous puissiez commencer rapidement à l'utiliser.

Dans ce chapitre, vous découvrirez les points suivants :

- Utilisation de la console Live Backup
- La fenêtre de la console

Utilisation de la console Live Backup

Vous pouvez lancer la console Live Backup directement, ou vous pouvez lancer le Microsoft Management Console et y ajouter le composant logiciel enfichable Live Backup. L'ajout de Live Backup au MMC en tant qu'unité autonome est utile si vous souhaitez gérer tous vos composants logiciels enfichables, tels que SQL Enterprise Manager, à partir de la même fenêtre de la console.

Pour en savoir plus sur la console Live Backup d'Administrateur de Groupes, veuillez vous référer au *Manuel Live Backup pour Administrateurs de Groupes*.

Note Vous devez installer le serveur Live Backup avant d'utiliser la console Live Backup. Pour plus d'informations, voir le *Manuel d'installation Live Backup*.

Lancer la console Live Backup

1. Démarrez le serveur Windows avec des droits d'administration.
2. Cliquez sur **Démarrer-Programmes**. Choisissez **Atempo Live Backup Console**, et ensuite cliquez sur **Live Backup Console**.

   La fenêtre de la console Live Backup apparaît.



Ajouter le composant logiciel enfichable Live Backup à MMC

1. Lancez Microsoft Management Console : **C:\WINDOWS\system32\mmc.exe**.


Console1 - [Racine de la console]
Fichier Action Affichage Favoris Fenêtre ?
Racine de la console
Nom
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.

2. Choisissez **Fichier-Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable**.

   La boîte de dialogue Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable apparaît.


Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable
Autonome Extensions
Utilisez cette page pour ajouter ou supprimer un composant logiciel enfichable de la console.
Composants logiciels enfichables ajoutés à :
Racine de la console
Description
Ajouter... Supprimer À propos de...
OK Annuler

3. Sous l'onglet **Autonome**, cliquez sur le bouton **Ajouter**. La boîte de dialogue Ajout d'un composant logiciel enfichable autonome apparaît.



4. Dans la liste **Composants logiciels enfichables disponibles**, cliquez sur **Live Backup Servers**, et ensuite cliquez sur **Ajouter**.

5. Recommencez l'étape précédente pour chaque composant logiciel enfichable à installer dans cette instance de MMC.

6. Cliquez sur **Fermer**. Les serveurs Live Backup apparaissent dans la boîte de dialogue Ajout/Suppression de composants logiciels enfichables.

7. Cliquez sur **OK**.

   Les serveurs Live Backup et tout autre composant logiciel enfichable que vous avez ajoutés apparaissent dans la fenêtre du Microsoft Management Console.



La fenêtre de la console

La fenêtre de la console contient quatre zones principales :

- Menu de la console
- Menu Composant logiciel enfichable
- Arborescence de la console
- Zone de détails



Menu de la console

Le menu de la console contient les options de gestion de la fenêtre MMC. Ces options ne sont pas spécifiques à Live Backup. Pour plus d'informations, cliquez sur le menu **Aide**.

Voir Aussi Aide Microsoft Management Console.

Menu Composant logiciel enfichable

Les éléments de ce menu vous permettent de manipuler la console Live Backup.

Le menu Composant logiciel enfichable donne accès aux options suivantes :

- **Action** : Tous les items dans le menu Action agissent sur l'item sélectionné dans l'arborescence de la console. Leur contenu change selon l'item sélectionné. Les items que vous voyez ici sont identiques à ceux que vous verrez dans le menu de contexte lorsque vous faites un clic droit sur un noeud dans l'arborescence de la console. Les diverses options et actions sont décrites dans le reste de ce manuel.
- **Affichage** : Les items dans le menu Affichage affectent l'apparence du composant logiciel enfichable dans la fenêtre de la console.
- **Favoris** : Ajoute une vue à l'onglet Favoris pour un accès plus rapide à celui-ci.
- **Précédent** : Déplace le focus de l'arborescence de la console vers le dernier item sélectionné.
- **Suivant** : Déplace le focus de l'arborescence de la console en avant, suite à la sélection de Précédent.
- **Remonter d'une niveau** : Déplace le focus de l'arborescence de la console d'un niveau dans la hiérarchie de l'arborescence.
- **Afficher/Masquer l'arborescence de la console** : Commute l'affichage de l'arborescence de la console.
- **Rafraîchir** : Rafraîchit le contenu de la zone de détails.
- **Aide** : Affiche *Aide sur Live Backup Servers*. Pour plus d'informations sur l'aide, voir "Utilisation de l'aide en ligne", page 7.

Arborescence de la console

L'arborescence de la console organise les outils d'administration de Live Backup.

L'arborescence de la console offre les outils suivants :

- **Supervision** : Affiche l'information de trafic réseau (bande passante), utilisation d'espace disque, et le nombre d'opérations effectuées.
- **Alarmes** : Affiche les alarmes et autres messages nécessitant l'intervention de l'administrateur.
- **Clients** : Liste tous les clients et groupes et présente des outils pour la création, la configuration, l'organisation, et la gestion de clients et de leurs données.
- **Clients arrêtés** : Liste les clients qui sont arrêtés et ne transfèrent plus de fichiers vers le serveur Live Backup.
- **Rôles de sécurité** : Liste tous les rôles d'utilisateurs administrateurs et vous permet de créer et de modifier des rôles.
- **Verrouillage de fonctionnalités** : Liste tous les utilisateurs de clients Live Backup et vous permet de leur assigner l'accès approprié au client Live Backup (clients Windows uniquement).
- **Outils serveur** : Offre des outils de maintenance du serveur Live Backup Server, incluant les positionnements pour les licences, les sauvegardes et les bases de données.
- **Gestion de l'ancienneté des données** : Vous permet de configurer la manière de gérer les anciennes versions de données stockées sur le serveur Live Backup.
- **Rapports** : Génère des rapports sur les données, l'espace utilisé, l'activité client, et crée une facture justifiant les coûts pour une facturation des services Live Backup.

Pour accéder à ces outils, cliquez le signe + pour l'ouvrir et visualiser son contenu dans l'arborescence de la console et la zone de détails. Si l'outil est le dernier objet dans une hiérarchie, alors l'information apparaît dans la zone de détails, comme par exemple une liste de clients ou d'alarmes.

Pour agir sur l'un des outils, cliquez sur l'outil et ensuite cliquez sur le menu **Action**, ou faites un clic droit sur l'outil et sélectionnez une option du menu contextuel qui apparaît.

A tout moment, vous pouvez faire un clic droit sur l'outil ou l'objet et sélectionner **Aide** pour plus d'informations.

Zone de détails

La zone de détails affiche le contenu de l'objet sélectionné dans l'arborescence de la console. Voici un exemple de la zone de détails affichant les objets **Outils serveur\Paramètres système** .



Vous pouvez rafraîchir l'information de la zone détails comme suit : faites un clic droit sur un objet dans la fenêtre et cliquez sur **Rafraîchir**, ou cliquez sur l'objet, et cliquez ensuite sur le bouton **Rafraîchir** dans la barre d'outils, ou appuyez sur la touche **F5**.

CHAPITRE 4

4

Récupération d'informations sur le serveur

A partir de la console Live Backup, vous pouvez récupérer de l'information sur toutes les opérations du serveur Live Backup.

Dans ce chapitre, vous découvrirez les points suivants :

- Obtention des propriétés du serveur
- Supervision de la bande passante du serveur
- Alarmes du serveur
- Génération de rapports d'activité, y compris les rapports de Profil de données, de l'utilisation de l'espace, de l'Activité des Clients et les Opérations réalisées.

Obtention des propriétés du serveur

Vous pouvez visualiser les propriétés de tout serveur Live Backup afin de déterminer son état et sa version.

Visualiser les propriétés du serveur

1. Ouvrez **Live Backup Servers**.
2. Faites un clic droit sur nom_serveur et cliquez sur **Propriétés**.

   La boîte de dialogue Propriétés du serveur Live Backup apparaît.



   Cette boîte de dialogue contient les informations suivantes sur le serveur sélectionné :

   - **Nom du serveur Live Backup** : Le nom de l'ordinateur où Live Backup est installé.
   - **Etat** : L'état du serveur Live Backup, pouvant être l'un des états suivants :

     Actif Le serveur Live Backup fonctionne.

     Arrêté par l'administrateur Stop a été sélectionné dans le menu **Action** de la console Live Backup.

     Arrêté par la maintenance Le serveur Live Backup est en train d'effectuer une tâche de maintenance. Voir **Maintenance**, ci-dessous.

     Arrêté à cause d'espace disque insuffisant Le serveur Live Backup s'est arrêté car il n'y a plus assez d'espace disque. Si vous avez augmenté l'espace disque disponible, vous pouvez essayer de redémarrer le serveur manuellement. "Gestion de l'activité du serveur" à la page 42.

- **Maintenance**: Affiche les tâches de maintenance s'il y en a en cours. Lorsqu'une tâche de maintenance, telle une sauvegarde ou l'export d'un client est en cours, aucune autre tâche de maintenance ne peut être lancée tant qu'elle ne sera pas terminée. Les tâches de maintenance peuvent être les suivantes :

  Vide (sans texte) Aucune tâche de maintenance n'est en cours. Le serveur Live Backup est prêt à recevoir n'importe quelle tâche de maintenance.

  Sauvegarde du Vault en cours Le serveur Live Backup effectue une sauvegarde avec l'Assistant de sauvegarde du vault. Voir "Protection du vault Live Backup" à la page 51.

  Restauration du Vault en cours Le serveur Live Backup effectue une restauration avec l'Assistant de restauration du vault. Voir "Protection du vault Live Backup" à la page 51.

  Restauration du Vault annulée Une restauration de vault a été annulée par l'administrateur. Il sera peut-être nécessaire de réinstaller Live Backup Server. Voir les alarmes Live Backup pour plus d'informations sur la cause de l'échec, et vérifiez "Alarmes de gestion du vault" à la page 235.

  Echec de la restauration du Vault Une restauration de vault a echoué. Il sera peut-être nécessaire de réinstaller Live Backup Server. Voir les alarmes Live Backup pour plus d'informations sur la cause de l'échec, et vérifiez "Alarmes de gestion du vault" à la page 235.

  Prêt pour une sauvegarde à froid externe Le serveur Live Backup s'apprête à lancer une sauvegarde à froid par une application tierce telle **Time Navigator**. Voir "Sauvegarde et restauration par une application tierce" à la page 52.

  Prêt pour une sauvegarde à chaud externe limitée Le serveur Live Backup s'apprête à lancer une sauvegarde à chaud limitée par une application tierce telle que **Time Navigator**. Voir "Sauvegarde et restauration par une application tierce" à la page 52.

  Prêt pour une sauvegarde à chaud externe Le serveur Live Backup s'apprête à lancer une sauvegarde à chaud par une application tierce telle **Time Navigator**. Voir "Sauvegarde et restauration par une application tierce" à la page 52.

  Prêt pour une restauration externe du Vault Le serveur Live Backup s'apprête à lancer une restauration du vault par une application tierce telle **Time Navigator**. Voir "Sauvegarde et restauration par une application tierce" à la page 52.

  Import de client en cours Le serveur Live Backup importe des comptes clients à partir d'un autre serveur Live Backup. Voir "Importer des clients dans

un nouveau serveur Live Backup Server" à la page 155.

Import de client annulé Le serveur Live Backup est en train de terminer une tâche d'import d'un client précédent. Voir "Importer des clients dans un nouveau serveur Live Backup Server" à la page 155.

Prêt pour l'export de clients Le serveur Live Backup s'apprête à exporter des comptes clients vers un autre serveur Live Backup. Voir "Exporter des clients depuis un serveur Live Backup" à la page 151.

Prêt pour une mise à jour de SQL Server Le serveur Live Backup prépare sa base de données pour une mise à jour vers Microsoft SQL Server 2005. Voir le Chapitre 7 dans le *Manuel d'installation Live Backup*.

Mise à jour Live Backup en cours Le serveur Live Backup se met à jour sur la prochaine version. Voir le Chapitre 7 dans le *Manuel d'installation Live Backup*.

Mise à jour de base de données cliente en cours La mise à jour logicielle du serveur est terminée. Live Backup est en train de mettre à jour les bases clientes dans la nouvelle version. Voir "Messages sur la mise à jour" à la page 282.

- **Matériel** : Informations sur l'ordinateur serveur, incluant le nombre de processeurs, le type de processeur , la mémoire physique et la plate-forme.
- **Logiciel** : Informations sur les logiciels devant être installés, incluant la version de Windows tournant sur l'ordinateur, la version de SQL et le langage de SQL Server.

3. Cliquez sur **Fermer**.

Supervision de la bande passante du serveur

A partir de **Supervision** dans la console, vous pouvez obtenir le trafic net en entrée et en sortie pour le serveur Live Backup. Ce trafic est constitué des données (fichiers et système) que les clients répliquent vers les bases de données de Live Backup Server, mais également des données (fichiers ou système) qui sont restaurées du Live Backup Server vers le client.

Visualiser la bande passante

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez *nom_serveur*.

2. Ouvrez **Supervision**, et ensuite cliquez sur **Bande passante**.



La bande passante en entrée affiche le trafic du réseau ainsi que le trafic des données ; la bande passante en sortie n'affiche que le trafic des données. Le trafic réseau représente le débit du flux de données dans le réseau, et qui est la taille réelle des données que Live Backup transmet. Le trafic données contient tous les fichiers redondants de Windows et des applications, représentant ce que serait le débit du stockage de données dans le serveur Live Backup en l'absence de compression et d'élimination de la redondance. En comparant les courbes du trafic réseau et du trafic des données, vous pouvez constater l'économie d'espace de stockage et de bande passante obtenue par les optimisations de stockage de Live Backup.

- **Débit entrée** : Affiche le débit instantané vers le serveur en KiloOctets/seconde.
- **Historique débit entrée** : Crée un graphique du débit de tranfert de fichiers vers le serveur sur une période déterminée.
- **Débit sortie** : Affiche le débit instantané du transfert de fichiers du serveur vers les clients en KiloOctets/seconde.
- **Historique débit sortie** : Crée un graphique du débit de tranfert de fichiers du serveur vers les clients sur une période déterminée.

Alarmes du serveur

Les alarmes vous informent quand des opérations doivent être effectuées, et quand elles sont terminées. Toutes les alarmes nécessitent une forme d'intervention de l'administrateur. Toutes les alarmes Live Backup apparaissent dans le Observateur d'événements ainsi que dans la zone d'alarmes de la console Live Backup. Les alarmes peuvent concerner le serveur Live Backup, le client Live Backup, ou Atempo LiveArchive. Notez que vous devez posséder les droits d'administration locale pour visualiser les alarmes.

Voir Aussi Pour plus de renseignements sur l'Observateur d'événements, incluant comment effacer, sauvegarder et copier les fichiers logs, ainsi que supprimer ou fermer les alarmes, visualisez l'aide de l'Observateur d'événements. Pour cela, faites un clic droit sur le noeud Observateur d'événements et sélectionnez **Aide**.

Voir Aussi Pour la définition des alarmes et de l'information sur leur résolution, voir "Alarmes Live Backup", page 227.

Visualiser les alarmes entrantes

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Alarmes**, et ensuite ouvrez **Observateur d'événements**.
3. Ouvrez **Alarmes Live Backup**.



Toutes les alarmes entrantes apparaissent dans la zone de détails avec l'information suivante :

- **Type** : La sévérité de l'alarme : Erreur, Information ou Avertissement.

- **Date** : La date d'apparition de l'alarme.
- **Heure** : L'heure d'apparition de l'alarme.
- **Source** : Live Backup Alerter.
- **Catégorie** : Une classification de l'alarme selon sa source : Client Services, Vault Backup/Restore, SQL Server, Archive Dispatcher, LB IIS Application.
- **Evénement** : Un identifiant interne de l'alarme.
- **Utilisateur** : Toujours indisponible.
- **Ordinateur** : Le nom de l'ordinateur serveur de Live Backup.

4. Pour plus de renseignements sur l'alarme, faites un clic droit sur l'alarme et sélectionnez **Propriétés**.

Génération de rapports d'activité

Live Backup vous permet de générer les rapports suivants sur un client particulier, un groupe de clients, ou sur le serveur entier :

- **Rapport du volume des données protégées** : Affiche les statistiques sur les données protégées, y compris la taille actuelle des données protégées et la taille totale des données protégées comprenant ce qui a été supprimé ou archivé. Ces informations peuvent être utilisées par les fournisseurs d'accès à Internet dans le cas d'une facturation basée sur le volume de données protégées.
- **Rapport d'activité du Client** : Affiche de l'information détaillée sur l'appartenance à un groupe d'un client, la taille de sa base de données, le dernier utilisateur, le dernier point de contrôle et la dernière version.
- **Rapport des opérations effectuées** : Affiche le nombre de récupérations de fichiers, de rollbacks et de requêtes d'images que le serveur Live Backup a traité par client depuis l'installation de chaque client et sa connexion au serveur Live Backup.
- **Rapport de profil de données** : Collecte de l'information sur les fichiers, les types et les versions qui existent dans les bases de données de stockage de Live Backup. Ces informations incluent la quantité totale de données protégées et l'espace disque utilisé sur le serveur pour les protéger. Vous pouvez utiliser ce rapport pour déterminer l'espace disque utilisé par un client ou un serveur et le pourcentage de données protégées sur la base de chaque fichier.
- **Rapport de l'utilisation de l'espace** : Détermine la croissance moyenne de l'espace de stockage sur une période donnée.

Le reste de cette section décrit comment utiliser ces rapports.

Astuce Pour imprimer tout rapport affiché, cliquez sur **Imprimer** à l’intérieur du rapport.

Rapport du volume des données protégées

Le rapport de données protégées affiche les statistiques sur la taille actuelle et totale des données protégées, y compris de ce qui a été archivé. Ces informations peuvent être utilisées par les fournisseurs d'accès à Internet dans le cas d'une facturation basée sur le volume de données protégées.

Visualiser le rapport du volume des données protégées

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Vous pouvez générer ce rapport sur le serveur entier, un groupe de clients ou sur chaque client.
   - **Serveur** Cliquez sur **Rapports**.
   - **Groupe** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le groupe pour lequel vous souhaitez visualiser l’activité, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.
   - **Client** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le client pour lequel vous souhaitez visualiser l’activité, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.

3. Dans le Gestionnaire de Rapports Live Backup, cliquez sur **Volume des données Protégées**.

Donnés protégées - Windows Internet Explorer
http://csc-lb.orsay.quadratec.fr/LBReportCenter/Billing.aspx?lng=fr-FR
Donnés protégées
ive Backup Gestionnaire de Rapports
Français
Gestionnaire de Rapports
Imprimer
Volume de données protégées
Activité des clients
Opérations effectuées
Profil des données
Espace utilisé
Donnés protégées
DATE 30/05/2008 08:09:30
RAPPORT SUR LE SERVEUR csc-lb
RECAPITULATIF
Taille totale de
Taille données protégées, en Mo 87195
Taille totale des données protégées, en Mo 635882
Données protégées archivées, Mo 0
DETAIL DES DONNEES
ID Client Groupe Serveur Taille des données protégées, en Mo Taille totale des données protégées, en Mo Archivé, en Mo
1 CSC-STAT_Windows2000Server_US PRODUCTION_HOSTS csc-lb 2945 40444 0
2 CSC-WINXP PRODUCTION_HOSTS csc-lb 2738 2894 0
3 TASTRE-WKS Les Ulis csc-lb 13940 15698 0
4 CSC-MAILS PRODUCTION_HOSTS csc-lb 5766 508936 0
6 csc-desmac MAC csc-lb 33727 34440 0
Terminé
Internet
100%

Le résumé suivant apparaît :

- **Taille données protégées, en Mo** : la somme des tailles actuelles (dernièrement connues) de tous les fichiers existants protégés sur l'ordinateur client.
- **Taille totale des données protégées, en Mo** : la somme des données actuellement protégés, plus l'historique de tous les fichiers protégés (y compris les fichiers supprimés). Chaque version dans l'historique est considéré comme un fichier à part entière.
- **Données protégées archivées, Mo** : la portion de la taille totale des données protégées qui a été migrée vers le serveur d'archivage.

La section Détail des données affiche les informations cités précédemment pour chaque client, et inclut les informations supplémentaires suivantes :

- **ID** : Le code interne assigné au client.
- **Client** : Le nom du client.

- **Groupe** : Le groupe Live Backup auquel appartient le client.
- **Serveur** : Nom du serveur Live Backup.
- **Taille données protégées, en Mo** : la somme des tailles actuelles (dernièrement connues) de tous les fichiers existants protégés sur l'ordinateur client.
- **Taille totale des données protégées, en Mo** : la somme des données actuellement protégés, plus l'historique de tous les fichiers protégés (y compris les fichiers supprimés). Chaque version dans l'historique est considéré comme un fichier à part entière.
- **Archivé, en Mo** : la portion de la taille totale des données protégées qui a été migrée vers le serveur d'archivage.

Rapport d'activité du Client

Le rapport d'activité du client présente des informations détaillées sur l'appartenance à un groupe d'un client, la taille de la base de données, le dernier utilisateur, le dernier point de contrôle et la dernière version. Vous pouvez générer ce rapport sur tous les clients ou sur des clients appartenant à un certain groupe.

Visualiser le rapport d'activité du client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Vous pouvez générer ce rapport sur le serveur entier, un groupe de clients ou sur chaque client.
   - **Serveur** Cliquez sur **Rapports**.
   - **Groupe** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le groupe pour lequel vous souhaitez visualiser l'activité, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.
   - **Client** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le client pour lequel vous souhaitez visualiser l'activité, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.

3. Dans le Gestionnaire de Rapports Live Backup, cliquez sur **Activité des clients**.


Activité des clients - Windows Internet Explorer
http://csc-lb.orsay.quadratec.fr/LBReportCenter/Activity.aspx?lng=fr-FR
Activité des clients
ive Backup Gestionnaire de Rapports
Français
Gestionnaire de Rapports
Imprimer
Volume de données protégées
Activité des clients
Opérations effectuées
Profil des données
Espace utilisé
Activité des clients
DATE 30/05/2008 08:54:22
RAPPORT SUR LE SERVEUR csc-lb
RECAPITULATIF
Nombre total de clients 10
DETAIL DES DONNEES
ID Nom Groupe Taille base de données en Mo Dernier point de contrôle Dernier versioning du fichier Cryptage Dernier utilisateur Version Expire
1 CSC-STAT_Windows2000Server_US PRODUCTION_HOSTS 4836 30/05/2008 02:21:00 30/05/2008 06:54:00 128 bits Administrator 3.20.978
2 CSC-WINXP PRODUCTION_HOSTS 506 30/05/2008 02:02:00 30/05/2008 06:27:00 40 bits administrateur 3.20.978
3 TASTRE-WKS Les Ulis 2291 30/05/2008 07:58:00 30/05/2008 18:11:00 128 bits tastre-wks\thom 3.20.985
4 CSC-MAILS PRODUCTION_HOSTS 4331 30/05/2008 02:01:00 30/05/2008 06:33:00 128 bits Administrator 3.20.988
6 csc-desmac MAC 17166 29/05/2008 15:34:00 Inconnu
7 CSC-DES Les Ulis 4211 29/05/2008 02:14:00 29/05/2008 16:32:00 128 bits QUADRATREC\des 3.20.978
8 ANIKITENKO-WKS Les Ulis 2506 26/05/2008 06:19:00 128 bits QUADRATREC\ano 3.20.979
11 csc-liger MAC 51 27/05/2008 14:55:00 Inconnu
12 schlum MAC 936 30/05/2008 06:50:00 Inconnu
13 mbprofc MAC 4491 28/05/2008 13:06:00 Inconnu
Terminé
Internet
100%

Le rapport Activité des clients apparaît avec les informations suivantes :

- **ID** : Le code interne assigné au client.
- **Nom** : Le nom du client.
- **Groupe** : Le groupe Live Backup auquel appartient le client.
- **Taille base de données** : La taille de la base de données du client en Mo.
- **Dernier point de contrôle** : La date du point de contrôle le plus récent du système.
- **Dernier versioning du fichier** : La date du fichier ayant reçu le plus récent versioning.
- **Cryptage** : Le niveau de cryptage appliqué aux données lors de la transmission vers le client : *128-bit*, *40-bit*, ou *Off*.
- **Dernier utilisateur** : Le nom du dernier utilisateur ayant accédé à l'ordinateur client, si disponible.
- **Version** : Le numéro de version de l'application du client Live Backup installée sur l'ordinateur du client.
- **Expire** : Affiche la date à laquelle le compte client expire ou a expiré.

Rapport des opérations effectuées

Le rapport des opérations réalisées affiche le nombre de récupérations de fichiers, de rollbacks, et de requêtes d'images que le serveur Live Backup a traité par client depuis l'installation de chaque client et sa connexion au serveur Live Backup.

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Vous pouvez générer ce rapport pour un serveur entier, un groupe de clients, ou tout client.
   - **Serveur** Cliquez sur **Rapports**.
   - **Groupe** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le groupe dont vous souhaitez examiner les opérations, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.
   - **Client** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le client dont vous souhaitez examiner les opérations, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.
3. Cliquez sur **Opérations effectuées**.

   Le rapport Opérations effectuées apparaît avec le nombre de récupérations de fichiers, de rollbacks, et d'images générées que le serveur Live Backup a traité pour tout le serveur ainsi que pour chaque client depuis leur installation et connexion au

serveur Live Backup.


Opérations effectuées - Windows Internet Explorer
http://csc-lb.orsay.quadratec.fr/LBReportCenter/Operations.aspx?lng=fr-FR
Opérations effectuées
ive Backup Gestionnaire de Rapports
Français
Gestionnaire de Rapports
Imprimer
Volume de données protégées
Activité des clients
Opérations effectuées
Profil des données
Espace utilisé
Opérations effectuées
DATE 30/05/2008 08:57:33
RAPPORT SUR LE SERVEUR csc-lb
RECAPITULATIF
Nombre total de
Récupérations de fichiers 0
Rollbacks 0
Images générées 0
DETAIL DES DONNEES
ID | Nom | Groupe | Récupération de fichiers | Rollbacks | Images générées
1 | CSC-STAT_Windows2000Server_US | PRODUCTION_HOSTS | 0 | 0 | 0
2 | CSC-WINXP | PRODUCTION_HOSTS | 0 | 0 | 0
3 | TASTRE-WKS | Les Ulis | 0 | 0 | 0
4 | CSC-MAILS | PRODUCTION_HOSTS | 0 | 0 | 0
6 | csc-desmac | MAC | 0 | 0 | 0
7 | CSC-DES | Les Ulis | 0 | 0 | 0
8 | ANIKITENKO-WKS | Les Ulis | 0 | 0 | 0
11 | csc-tiger | MAC | 0 | 0 | 0
12 | schlum | MAC | 0 | 0 | 0
13 | mbprofc | MAC | 0 | 0 | 0
Terminé
Internet
100%

L'information suivante apparaît. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour les trier.

- **ID** : Le code interne assigné au client.
- **Nom** : Le nom du client pour lequel l'opération a été effectuée.
- **Groupe** : Le nom du groupe auquel appartient le client.
- **Récupérations de fichiers** : Le nombre de récupérations de fichiers individuels effectuées (incluant les fichiers de taille 0 et les récupérations locales) ajouté au nombre de fichiers individuels dans chaque dossier qui ont été récupérés par l'Assistant de restauration. Ce total ne comprend pas les fichiers récupérés suite à un rollback système.
- **Rollbacks** : Le nombre de rollbacks système effectués.
- **Images générées** : Le nombre d'images de Disaster Recovery générées dans la console.

Rapport de profil de données

Le rapport de profil de données collecte l'information sur les fichiers, les types, et les versions qui existent dans les bases de données de stockage de Live Backup sur des périodes déterminées par certaines dates. Ces informations incluent la quantité totale de données protégées et l'espace disque utilisé sur le serveur pour la protéger. Vous pouvez utiliser ce rapport pour visualiser l'espace disque pour chaque client et comment cet espace disque est alloué pour chaque fichier.

Générer un rapport de profil de données

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Vous pouvez générer ce rapport sur le serveur entier, un groupe de clients ou sur chaque client.
   - **Serveur** Cliquez sur **Rapports**.
   - **Groupe** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le groupe pour lequel vous souhaitez visualiser un profil de données, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.
   - **Client** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le client pour lequel vous souhaitez visualiser un profil de données, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.
3. Dans le Gestionnaire de Rapports Live Backup, cliquez sur **Profil des données**.

   Live Backup collecte l'information de profil des données demandé sur les clients sélectionnés et l'affiche dans un rapport détaillé.

   Ce rapport comprend un résumé des informations et les détails de données. Ces deux

sections sont décrites en détail ci-dessous.


Profil des données - Windows Internet Explorer
http://csc-lb.orsay.quadratec.fr/LBReportCenter/DataProfile.aspx?lng=fr-FR
Profil des données
ive Backup Gestionnaire de Rapports
Français
Gestionnaire de Rapports
Imprimer
Volume de données protégées
Activité des clients
Opérations effectuées
Profil des données
Espace utilisé
Profil des données
DATE 30/05/2008 09:03:52
RAPPORT SUR LE SERVEUR csc-lb
RECAPITULATIF
Type de protection | Indisponible
Taille des données protégées [1] | 637531 | Mo | [2+3]
Dans la base de données client [2] | 612195 | Mo | 96,03 | % [2/1]
Dans la base de données partagée [3] | 25336 | Mo | 3,97 | % [3/1]
Espace de stockage utilisé [4] | 54037 | Mo | [5+6] | 8,48 | % [4/1]
Espace de stockage client utilisé [5] | 39667 | Mo | 6,48 | % [5/2]
Espace de stockage partagé utilisé [6] | 14370 | Mo | 56,72 | % [6/3]
Données actuellement transmises [7] | 884 | Mo | [8+9] | 0,14 | % [7/1]
Dans la base de données client [8] | 828 | Mo | 93,68 | % [8/7]
Dans la base de données partagée [9] | 56 | Mo | 6,32 | % [9/7]
Espace de stockage économisé [10] | 584378 | Mo | [11+12] | 91,66 | % [10/1]
Economie stockage client [11] | 573356 | Mo | [2-(5-8)] | 93,66 | % [11/2]
Economie stockage partagé [12] | 11022 | Mo | [3-(6-9)] | 43,50 | % [12/3]
Données protégées actuellement | 87635 | Mo
Nombre de fichiers | 288883
Nombre de versions | 325017
DETAIL DES DONNEES
Type de fichier | % du total des données protégées | Taille des données protégées, en Mo | Facteur incrémental, en % | % de données protégées dans l'espace de stockage partagé | Fichiers uniques | Versions du fichier
.OST | 58,00 | 372574,544 | 99,32 | 0,00 | 2 | 165
.PST | 21,00 | 135506,630 | 97,86 | 0,00 | 11 | 485
.XLS | 6,00 | 36816,948 | 57,78 | 0,00 | 301 | 1363
.DV | 4,00 | 28071,446 | 75,59 | 0,00 | 5 | 5
Internet
100%

Ce rapport comporte un résumé de l'information et des détails sur les données. Ces deux aspects sont expliqués dans les sections suivantes.

Si des clients sont exclus du rapport, leurs noms sont affichés en rouge sous la section de résumé. Un client peut être exclu si sa base de données est en déplacement, ou si elle est déconnectée ou occupée par des travaux.

Résumé

Le résumé dans le rapport de profil des données affiche la taille des données protégées et des indications sur la réduction d'espace de stockage.

- **Type de protection** : Soit Système complet ou Documents utilisateurs. Ce paramètre ne s'affiche que pour les rapports sur un seul client.
- **Taille des données protégées** : La taille réelle des données stockées pour le groupe, le serveur ou le client sélectionné. Cette taille correspond à la taille de toutes les versions des fichiers sur les systèmes sélectionnés, avant que la compression ou l'élimination de la redondance ne soit appliquée.
  - **Dans la base de données client** : La taille réelle des données stockées dans

les bases de données client. Cette valeur inclut aussi l'information de versions.

- **Dans la base de données partagée** : La taille réelle des données stockées dans la base de données partagée.

- **Espace de stockage utilisé** : Espace de stockage total utilisé sur le serveur pour stocker les données protégées indiquées dans le champ Taille des données protégées par toutes les données, en utilisant la compression ou l'élimination de la redondance.
  - **Espace de stockage client utilisé** : L'espace de stockage total utilisé sur le serveur pour stocker les données protégées dans les bases de données des clients.
  - **Espace de stockage partagé utilisé** : L'espace de stockage total utilisé pour les données stockées dans la base de données partagée. Cette valeur inclut l'information sur les versions, et n'apparaît que pour les rapports sur le serveur entier.
- **Données actuellement transmises** : la somme des données qui a été envoyée des clients vers le serveur, mais qui n'a pas encore été reçue et stockée sur le serveur. Le total représente la somme des données transmises vers l'espace de stockage client et l'espace de stockage partagé.
  - **Dans la base de données client** : les données actuellement transmises qui seront au bout du compte stockées dans des bases de données clients individuelles.
  - **Dans la base de données partagée** : les données actuellement transmises qui seront au bout du compte stockées dans une base de données partagée.
- **Espace de stockage économisé** : Le nombre de MégaOctets d'espace de stockage économisé en sauvegardant les données protégées avec Live Backup plutôt que de dupliquer toutes les données sur une unité de sauvegarde. Cette valeur n'apparaît que pour les rapports sur le serveur entier.
  - **Economie stockage client** : L'espace de stockage économisé en utilisant Live Backup. Cette valeur est égale à la totalité des données protégées du client moins l'espace de stockage déjà utilisé par le client.
  - **Economie stockage partagé** : L'espace de stockage économisé en utilisant Live Backup. Cette valeur est égale à la totalité des données partagées protégées moins l'espace de stockage partagé effectivement utilisé. Cette valeur n'apparaît que pour les rapports sur le serveur entier.
- **Taille données protégées** : La taille totale des données protégées du client, mais n'incluant pas l'information sur les versions. La taille de chaque fichier protégé est comptée une seule fois pour sa version la plus récente.
- **Nombre de fichiers** : Le nombre de fichiers protégés.

- **Nombre de versions** : Le nombre total de versions disponibles pour la récupération.

Détails sur les données

La zone Détails Données dans le rapport Profil des Données affiche l'information sur les fichiers protégés, incluant la taille des données protégées, l'espace utilisé, et les détails sur les types de fichiers sur le ou les clients.

- **Type de fichier** : L'extension du fichier pour lequel les détails sont présentés.
- **% du total des données protégées** : Le pourcentage du total des données protégées par type de fichier.
- **Taille des données protégées (Mo)** : La taille totale de toutes les versions de fichiers protégés d'un certain type, ce qui est la taille originale sur l'ordinateur avant que Live Backup n'utilise la compression et l'élimination de la redondance.
- **Facteur incrémental (%)** : Le pourcentage d'espace de stockage économisé à l'usage du versioning incrémental. Ce calcul n'inclut pas l'espace économisé par les SIOS fichier ou bloc ou par la compression.
- **% de données protégées dans l'espace de stockage partagé** : Le pourcentage de données protégées d'un certain type qui sont stockées dans la base de données partagée.
- **Fichiers uniques** : Le nombre de différents fichiers d'un certain type.
- **Versions de fichiers** : Le nombre total de versions de fichiers d'un certain type.

Rapport de l'utilisation de l'espace

Le rapport de l'espace de utilisé renseigne sur la croissance moyenne des données sur une certaine période et calcule à quel moment le serveur n'aura plus d'espace disque au rythme actuel de croissance.

Visualiser le rapport de l'espace utilisé

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Vous pouvez générer ce rapport sur le serveur entier, un groupe de clients ou sur chaque client.
   - **Serveur** Cliquez sur **Rapports**.
   - **Groupe** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le groupe pour lequel vous souhaitez visualiser l'utilisation de l'espace, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite cliquez sur **Rapports**.
   - **Client** Ouvrez **Clients**. Faites un clic droit sur le client pour lequel vous souhaitez visualiser l'utilisation de l'espace, pointez sur **Toutes les tâches**, et

ensuite cliquez sur **Rapports**.

3. Dans le Gestionnaire de Rapports Live Backup, cliquez sur **Espace utilisé**.

   Le rapport Espace utilisé de l'espace de stockage apparaît et affiche les informations sur la croissance de la base de données depuis sa création.



4. Pour changer la période affichée : à partir de la liste déroulante, sélectionnez la période pendant laquelle vous souhaitez visualiser l'utilisation de l'espace. Le graphique est mis à jour avec des informations représentant l'augmentation de la base de données sur la période. S'il n'y a aucune activité, cet état est représenté par une ligne brisée sur le graphique.

5. Si vous visualisez un rapport sur le serveur entier, vérifiez la taille courante totale de toutes les bases de données en bas du rapport.

CHAPITRE 5

5

Gestion du serveur Live Backup

A partir de la console Live Backup, vous pouvez visualiser et diriger toutes les opérations du serveur Live Backup.

Dans ce chapitre, vous découvrirez les points suivants :

- Gestion de l'activité du serveur
- Ajout de serveurs
- Ajouter des licences client
- Gestion de la base de données partagée
- Compactage du serveur
- Protection du vault Live Backup

Gestion de l'activité du serveur

Le serveur Live Backup fonctionne en continu, gérant vos clients et leurs données. Cependant, vous pouvez arrêter le serveur Live Backup. A son arrêt, les données ne peuvent être transférées vers le serveur Live Backup, et sous certaines conditions, les données ne peuvent en être extraites pour la récupération. Vous pouvez observer l'état courant du serveur Live Backup à partir des Propriétés du Serveur. Pour apprendre à visualiser les propriétés du serveur et leurs états, voir "Obtention des propriétés du serveur", page 24.

Le serveur Live Backup est arrêté dans les conditions suivantes :

- Lors d'une sauvegarde du vault Live Backup, si l'option sauvegarde à froid est sélectionnée. Dans cet état arrêté, vous pouvez toujours restaurer des fichiers du serveur vers le client Live Backup.
- Lorsque la base de données partagée manque d'espace disque. Dans ce cas, la restauration est disponible.
- Lorsque vous arrêtez manuellement le serveur, qui permet également la restauration de fichiers.
- Lors d'une restauration du vault Live Backup, dans lequel cas les données ne peuvent être transférées vers ou du serveur. Le serveur Live Backup redémarre automatiquement lorsque la restauration est terminée et que IIS est redémarré.
- Lorsque le serveur est sérieusement endommagé, ce qui empêche encore le transfert de données vers ou du serveur. Pour corriger ce problème, vous devez réinstaller le serveur Live Backup.

Arrêter ou redémarrer le serveur

1. Ouvrez **Live Backup Servers**.
2. Pour temporairement arrêter le serveur, faites un clic droit sur ***nom_serveur*** et sélectionnez **Arrêter le serveur**.

   Un X apparaît dans le coin droit inférieur de l'icône serveur :
3. Pour redémarrer le serveur, faites un clic droit sur ***nom_serveur*** et sélectionnez **Relancer le serveur**.

   L'icône serveur retourne à son état actif :

Ajout de serveurs

Vous pouvez gérer autant de serveurs Live Backup que vous le voulez à partir de la console Live Backup. Des serveurs supplémentaires vous permettent de gérer plus de clients et d'obtenir plus d'espace disque pour vos sauvegardes. L'ordinateur serveur de Live Backup doit être dans le même domaine ou un domaine de confiance que l'ordinateur sur lequel vous travaillez pour l'ajouter à la console Live Backup.

Ajouter un serveur à la console Live Backup

1. Sur l'ordinateur à partir duquel vous souhaitez gérer plusieurs serveurs Live Backup, lancez la console Live Backup : cliquez sur **Démarrer** et pointez sur **Programmes**, ensuite pointez sur **Atempo Live Backup Console** et cliquez sur **Console**.
2. Faites un clic droit sur **Live Backup Servers** et cliquez sur **Se connecter au serveur**.

   La boîte de dialogue **Connexion au serveur** Live Backup apparaît.



3. Dans le champ **Nom du serveur**, saisissez ou sélectionnez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur où vous avez installé le serveur Live Backup.

   Si vous avez changé le port par défaut pour l'IIS du serveur Live Backup, saisissez également le nouveau port dans cette boîte. Par exemple, **lbserver:777**.
4. Cliquez sur **OK**.

   Un nouveau noeud pour le serveur apparaît dans la console Live Backup. Vous pouvez maintenant créer des clients à gérer par ce nouveau serveur Live Backup.

Voir Aussi Voir "Créer des clients manuellement", page 96 et "Configuration des propriétés de protection", page 107.

Ajouter des licences client

Live Backup limite le nombre de clients que vous pouvez créer à partir du nombre de licences en votre possession. Live Backup supporte une combinaison de licences pour les classes suivantes :

- Poste de travail Windows - Full et Express
- Serveur Windows
- Poste de travail Mac

Vous devez avoir la licence correspondant au systme d'exploitation du client Live Backup que vous voulez protger, ainsi que pour le type de protection de chaque client.

Si vous avez besoin de licences client supplmentaires, contactez Atempo pour acheter un nouveau code de licence valable pour le nombre total de licences de la classe achete. Vous devez entrer le code de licence dans Live Backup Console pour pouvoir crer un nombre de clients compatible avec les termes de votre accord de licence.

Si vous excutez Live Backup avec un mlange de licences Full et Express, assurez-vous lors de la gestion de vos clients que vous respectez les termes de vos licences. Par exemple, vous ne pouvez pas dplacer des clients Express vers un groupe configur avec une protection Full, ou changer la protection du client en Full, moins d'avoir des licences Full supplmentaires disponibles. Si vous tentez d'effectuer ce type d'opération, Live Backup affiche un message d'erreur et stoppe l'opération.

Ajouter des licences client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils Serveur**, et ensuite cliquez sur **Paramètres système**.
3. Faites un clic droit sur **Licence** et sélectionnez **Ajouter des licences**.

   La fenêtre Attribution de licences apparaît.



Vous verrez les détails suivants :

- **Classe de licence** : Classe de protection fournie par la licence. Cette protection se base sur le système d'exploitation protégé. Pour les postes de travail Windows, cette protection est soit Full (protection du système), soit Express (seulement la protection des données).
- **Nombre de postes** : Le nombre de comptes clients permis sous la classe de licence spécifiée.
- **Postes utilisés** : Le nombre de comptes clients existants. Ce nombre ne peut pas être supérieur au nombre de clients.
- **Type de Licence** : Le type de licence *Standard*, qui n'a pas d'expiration, ou *Evaluation*, qui est actif pendant 30 jours, par défaut.
- **Date d'expiration** : La date d'expiration de la licence. Après l'expiration, Live Backup continuera de sauvegarder les données, mais aucune option de restauration ne sera dsponible.

4. Pour changer d'une licence d'évaluation à une licence standard, ou pour ajouter des postes, cliquez sur le bouton **Saisir le code de licence**.

   La boîte de dialogue Code de licence apparaît.


Code de licence
Pour ajouter des licences ou prolonger votre période d'évaluation, entrez le code de licence fourni par Atempo.
Code de licence :
OK
Annuler
Aide

5. Dans le champ **Code de licence**, saisissez votre code Live Backup et ensuite cliquez sur **OK**.
6. Pour supprimer toutes les licences d'une classe, cliquez sur la ligne correspondante dans la Table des licences, et cliquez ensuite sur **Supprimer les licences**.

   Dans le message de confirmation qui apparaît, cliquez sur **Oui**. Quand toutes les licences ont été supprimées, un autre message apparaît. Cliquez sur **OK**.
7. Pour changer la licence d'un client en particulier, modifiez son niveau de protection sous les Propriétés du client. Cette procédure ne sera permise que si vous avez suffisamment de licences clients pour supporter ce changement. Voir "Définition du niveau de protection des fichiers", page 109
8. Dans la boîte de dialogue Licences, cliquez sur **Fermer**.

Voir Aussi Pour des renseignements sur l'achat de licences supplémentaires, contactez Atempo Sales sur www.atempo.com, ou envoyez un e-mail à livesales@Atempo.com, ou appelez (888) 352-9140 (US) ou (33) 1 64 86 83 00 (Europe).

Gestion de la base de données partagée

Live Backup stocke les fichiers protégés dans des bases de données SQL. Les fichiers uniques de chaque client sont stockés dans une base de données pour chaque client. Les fichiers redondants sont stockés dans la base de données partagée de Live Backup. Seules les versions totales sont sauvegardées dans la base partagée, les versions incrémentales sont stockées dans les bases des clients.

Si deux fichiers identiques qui remplissent les conditions pour être partagés sont envoyés simultanément au serveur, Live Backup stocke le premier fichier reçu dans la base partagée et le second dans la base du client. En effet Live Backup ne peut pas écrire deux fichiers identiques dans la même base au même moment.

Bien que vous positionniez l'emplacement initial de la base partagée lors de l'installation, vous pouvez déployer cet emplacement sur des lecteurs supplémentaires et configurer les types de fichiers qui y seront stockés à tout moment. Par défaut, Live Backup configure certains types de fichiers, dont EXE et DLL, pour être intégrés à la librairie partagée et dans l'exclusion des données redondantes.

Puisque ces fichiers ne sont pas courants sur les systèmes Mac, il est conseillé d'ajouter les extensions des fichiers candidats à l'exclusion des données redondantes. Aucun réglage par défaut spécifique au Mac n'est inclus.

Dans cette section, vous apprendrez à :

- Configurer quels types de fichiers seront sauvegardés dans la base de données partagées
- Visualiser les propriétés de la base de données partagée
- Déployer la base de données partagées sur d'autres lecteurs

Configurer quels types de fichiers seront inclus dans la base de données partagée

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**, et ensuite cliquez sur **Paramètres système**.

3. Faites un clic droit sur **Base de données partagée**, et ensuite sélectionnez **Fichiers partagés**.

   La boîte de dialogue Fichiers partagés apparaît.



4. Dans le champ **Nouveau type de fichiers partagés,** saisissez l'extension assignée aux types de fichiers que vous souhaitez sauvegarder dans la base de données partagées, et ensuite cliquez sur **Ajouter**.
5. Pour retirer un type de fichier de la base de données partagées, le remettant dans les bases de données clients, sélectionnez le type de fichier de la liste **Stocker les types de fichiers suivants dans la base de données partagée**, et ensuite cliquez sur **Retirer**.
6. Pour restaurer les positionnements originaux de la base de données partagées, retirant tous les types que vous avez ajoutés, et restaurant tous ceux que vous avez retirés, cliquez sur le bouton **Restaurer les types de fichiers partagés originaux**.
7. Lorsque vous avez fini de configurer la liste des fichiers partagés, cliquez sur **OK**.

Visualiser les propriétés de la base de données partagée

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**, et ensuite cliquez sur **Paramètres système**.
3. Faites un clic droit sur **Base de données partagée**, et ensuite sélectionnez **Propriétés**.

La boîte de dialogue Propriétés de la base de données partagée apparaît.



Les propriétés décrivent les trois fichiers compris dans la base de données partagées Live Backup. Les trois fichiers sont nécessaires à un fonctionnement normal de la base de données. Si l'un d'entre eux est perdu, toutes les données protégées sont perdues.

- **Primaire** : Le fichier de base de données Primary contient de l'information sur le démarrage de la base de données, les versions de fichiers, et les blocs de données utilisateurs, mais ne contient pas de données réelles. De fait, le fichier de la base de données Primary est un index des fichiers protégés Live Backup.
- **Secondaire** : Le fichier de base de données Secondary contient toutes les données réelles à stocker par Live Backup.
- **Journal de transactions** : Le fichier de Transaction Log enregistre toutes les transactions et les changements dans la base de données effectués par chaque transaction.

4. Examinez l'information sur chaque fichier.

   - **Taille courante** : La taille courante du fichier de la base de données partagées, en Mo ou Ko tel qu'indiqué.
   - **Lecteur** : Le label du volume et la lettre du lecteur où la base de données partagée est sauvegardée.
   - **Espace disponible** : L'espace disque libre sur le lecteur spécifié.
   - **Etat** : L'état de l'expansion de la base de données partagées : *Existe* (complète), *Dans la file d'attente*, ou *En cours*.

5. Si le serveur manque d'espace disponible sur le lecteur où est située la base de données partagée, vous pouvez déployer la base de données sur d'autres lecteurs. Cliquez sur **Déployer.**

   La boîte de dialogue Déployer la base de données apparaît : voir la procédure suivante.

6. Pour mettre à jour les propriétés de la base de données partagées, cliquez sur **Rafraîchir.**

7. Lorsque vous avez terminé de visualiser les propriétés de la base de données partagées, cliquez sur **Fermer**.

Déployer la base de données partagée sur un autre lecteur

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.

2. Ouvrez **Outils serveur**, et ensuite ouvrez **Paramètres système**.

3. Faites un clic droit sur **Base de données partagée**, et ensuite cliquez sur **Ouvrir la base de données partagée**.

   La boîte de dialogue Déployer la base de données partagée apparaît.



4. A partir de la liste **Déployer la base de données partagées sur**, sélectionnez le lecteur sur lequel vous souhaitez déployer la base de données partagée.

5. Cliquez sur **OK**.

   Live Backup déploie la base de données partagées sur lecteur sélectionné. Vérifiez l'avancée du travail dans la boîte de dialogue Propriétés de la base de données partagée tel que décrit dans "Visualiser les propriétés de la base de données partagée" à la page 47.

Compactage du serveur

Si l'ordinateur serveur manque dangereusement d'espace disque, vous pouvez réduire l'espace consommé en compactant les bases de données clients et partagées. Le compactage des bases de données élimine les espaces vides dans la base de données qui sont créés lorsque les fichiers sont supprimés par le processus de Traitement des anciennes versions. De plus, l'espace supplémentaire qui est alloué à chaque base de données, mais jamais utilisé, est libéré. Live Backup demande à SQL Server de fusionner ces espaces et de les déplacer vers la fin du fichier de base de données, créant ainsi de l'espace disponible. En éliminant ces espaces vides, le système d'exploitation peut utiliser l'espace disponible pour la création de nouvelles bases de données clients, ou pour sauvegarder des informations supplémentaires.

Lors du démarrage de cette tâche, Live Backup commence le compactage dès que possible. En cas d'activité lourde par une base de données, comme pour l'archivage, Live Backup ignore la base de données et traite la suivante. Live Backup ignore les bases de données problématiques afin que le compactage soit plus rapide, plus fiable et plus efficace.

L'utilisation du compactage ne s'effectue que lorsque le serveur manque d'espace disque, et non systématiquement. Suite au compactage, la base de données se développera de nouveau à l'arrivée de nouvelles données. Ce processus peut entraîner une fragmentation aux niveaux du système de fichiers et des bases de données. Bien que la fragmentation puisse être corrigée par l'utilitaire Windows defrag ainsi que par les utilitaires de SQL Server, il est recommandé d'éviter cette situation. Si vous assurez un espace disque considérable au serveur, vous n'aurez pas à utiliser le compactage, réduisant ainsi les risques de fragmentation.

Note Live Backup compacte les logs de transaction des clients lors du Traitement des anciennes versions, et compacte les bases de données du serveur suite au Traitement des anciennes versions.

Compacter le serveur

1. Ouvrez **Live Backup Servers.**
2. Faites un clic droit sur nom_serveur, et sélectionnez **Compacter**.


Information
Ce processus compactera le contenu de toutes les bases de données du serveur que vous avez choisi. Voulez-vous continuer ?
Oui
Non
Aide

3. Dans le message de confirmation qui apparaît, cliquez sur **Oui**.

Un message apparaît vous informant que le compactage débutera dès que le serveur sera disponible.

4. Cliquez sur **OK**.

   Une alarme apparaît lorsque le compactage est terminé. Voir "Alarmes du serveur", page 28 et "Alarmes de compression", page 228.

Protection du vault Live Backup

Le vault du serveur Live Backup est un groupe de bases de données SQL contenant toutes les données protégées de vos clients. Live Backup supporte trois procédures pour la sauvegarde et la restauration du vault du serveur Live Backup :

- Sauvegarde par un tiers du vault Live Backup
- Assistant de gestion du vault Live Backup
- Automatisation du COM

Vous pouvez également transférer les informations d'un compte client et/ou des données protégés vers un autre serveur Live Backup, ou rediriger un compte client sur un nouveau serveur Live Backup. Pour plus d'informations, voir "Redirection des clients", page 148 et "Transfert de clients entre serveurs", page 151.

Astuce Avant d'effectuer des sauvegardes avec ces procédures, vous devriez périodiquement vérifier la cohérence de la base de données SQL avec DBCC de Microsoft SQL Server. Ceci afin de s'assurer que vos sauvegardes seront viables pour la restauration. Pour plus de renseignements sur la vérification de la base de données, voir Microsoft SQL Server Books Online.

Sauvegarde par un tiers du vault Live Backup

Live Backup comporte des scripts pouvant être intégrés dans vos applications d'un tiers, tel que Atempo Time Navigator, Backup Exec™ de Veritas, ARCServe de Brightstor, ou même NT Backup. Les scripts Live Backup s'intègrent avec un agent de sauvegarde de fichiers et offre un support pour les sauvegardes totales, incrémentales, et différentielles, ou un agent de sauvegarde SQL avec un support complet pour les sauvegardes totales et différentielles. Avec cette méthode, vous pouvez planifier le processus de sauvegarde et automatiser la sauvegarde et la récupération. Vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités de changement automatique de cartouches de l'application du tiers. Pour plus de renseignements, voir "Sauvegarde et restauration par une application tierce", page 52.

Assistants de gestion du vault Live Backup

Les assistants de gestion du vault Live Backup sont les outils internes de Live Backup pour la sauvegarde et la restauration du vault du serveur Live Backup. Accessible à partir de la console de Live Backup, ils sont faciles à utiliser et offrent des sauvegardes stables pouvant être restaurées à tout moment. Avec les assistants de gestion du vault Live Backup, vous pouvez effectuer des sauvegardes vers un disque, une cartouche ou une unité SQL. Un assistant de gestion du vault Live Backup sauvegarde toutes les données dans un seul fichier. Ce fichier peut être facilement sauvegardé avec une application d'un tiers ou simplement en le copiant sur bande. Notez que ces assistants sont entièrement manuels : vous ne pouvez pas planifier ou automatiser les sauvegardes ; il n'y a également aucun support pour les librairies. Enfin, une restauration du vault Live Backup doit être effectuée sur un ordinateur portant le même nom que le serveur original Live Backup. Pour plus d'informations, voir "Assistants de gestion du Vault Live Backup", page 66.

Automatisation du COM

Live Backup comporte un objet COM pour la sauvegarde et l'état du serveur Live Backup ainsi que pour sa restauration. Cet objet COM est facilement intégrable dans les scripts personnalisés que vous pourrez ensuite utiliser dans l'automatisation et la planification de sauvegardes totales. Vous pouvez intégrer l'objet COM dans des scripts Visual Basic et personnaliser les options telles que l'emplacement, l'unité, et les périodes de temps mort. Pour bien utiliser l'objet COM, vous devez être familier avec les techniques de scriptage Visual Basic ou Java et effectuer une configuration manuelle. Pour plus d'informations, voir "Automatisation du COM", page 79.

Sauvegarde et restauration par une application tierce

Vous pouvez effectuer une sauvegarde ou une restauration du vault du serveur Live Backup en utilisant une application tierce telle que Atempo Time Navigator, Backup Exec™ de Veritas, Brightstor ARCServe, ou même NT Backup. Les scripts Live Backup s'intègrent avec soit un agent de sauvegarde de fichiers ou un agent se sauvegarde SQL, et vous permettent de planifier la sauvegarde et la récupération ou de l'effectuer manuellement. Vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités de changement automatique de cartouches de l'application du tiers.

Live Backup offre des scripts qui s'intègrent soit avec un agent de fichiers ou un agent SQL dans une application de sauvegarde. Lors de la sélection du type de sauvegarde, tenez compte des points suivants :

Agent SQL

- Permet une sauvegarde à chaud. Bien que le serveur Live Backup soit inaccessible pour la maintenance et la sauvegarde de clients lors de la procédure de sauvegarde, le client Live Backup peut toujours effectuer une récupération de fichiers.
- Permet les sauvegardes totales et différentielles de bases de données Live Backup.
- Les sauvegardes différentielles peuvent être 10 fois plus rapides et économiser 10 fois plus d'espace disque que les sauvegardes totales.
- L'agent SQL n'est pas nécessairement disponible pour toutes les applications d'un tiers.

Agent fichier

- Permet une sauvegarde à froid. Le serveur Live Backup est inaccessible pour l'administration, la sauvegarde de clients, ou la récupération de clients lors de la procédure de sauvegarde.
- Permet les sauvegardes totales, incrémentales, et différentielles de bases de données Live Backup.
- L'agent fichier est largement utilisé avec les applications d'un tiers, et plus d'options de sauvegardes peuvent être disponibles.

Notez que pour le deux agents, la procédure de sauvegarde et de restauration peut être longue, selon la quantité de données dans le vault Live Backup. Accordez-vous donc le temps nécessaire. Pour cette raison, la planification et l'automatisation de sauvegardes et de restaurations peuvent être la meilleure solution, si vos applications de sauvegarde supportent les commandes de travail "pre" et "post". Dans le cas contraire, vous pouvez effectuer les sauvegardes et les restaurations manuellement.

Sauvegarder à l'aide d'une application tierce

Vous pouvez configurer une application de sauvegarde tierce pour la sauvegarde d'un vault Live Backup en utilisant l'agent de l'application SQL ou l'agent de fichier sur une planification que vous définissez.

Si votre application de sauvegarde tierce ne supporte pas la personnalisation avec les commandes "pre" et "post", vous pouvez toujours sauvegarder leur fichier ou agent SQL, mais vous devez effectuer la sauvegarde manuellement. Vous ne pouvez pas automatiser ou planifier le processus.

Configurer la sauvegarde automatique tierce

1. Déterminez votre jeu de sauvegarde. Le jeu de fichiers de sauvegarde diffère selon l'usage d'une sauvegarde par fichier ou par SQL :

- **Sauvegarde par fichier** : Le jeu de fichiers de sauvegarde doit inclure l'emplacement des bases de données de vos clients et votre base de données partagées, par exemple, D:\LBDATA*.* et E:\LIVE BACKUP DATABASES*.*. Si vous êtes incertain des dossiers et fichiers à inclure, lancez BIN\GetBackupList.bat à partir du dossier d'installation de Live Backup. Ce fichier lit les noms des fichiers et des dossiers à inclure dans le jeu de fichiers de sauvegarde et les écrits dans les fichiers BackupFileList.txt et BackupFolderList.txt. Notez que vous devez également exclure les fichiers de base de données Live Backup LBBACKUP_DATA.MDF et LBBACKUP_LOG.LDF du jeu de fichiers de sauvegarde. Dans le cas contraire, vous devrez le faire lors de la restauration.

- **Sauvegarde par SQL** : Le jeu de sauvegarde SQL doit contenir tous les clients Live Backup et les bases de données partagées. Ces bases de données se nomment LBShared, LBSystem, et LBDB1. . . LBDBn. Vous devez exclure les bases de données suivantes :
  LBBackup
  master
  model
  msdb
  northwindpubs
  temp

2. Dans votre application de sauvegarde, créez un nouveau travail de sauvegarde.[1]



3. Spécifiez le jeu de sauvegarde tel que défini à l'étape 1.

1. © Veritas

4. Dans les propriétés du travail de sauvegarde, indiquez à l'application d'utiliser la commande "pre" suivante :

   - **Pour une sauvegarde par fichier** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPREBACKUP.BAT
   - **Pour une sauvegarde par SQL** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPREBACKUP.BAT

   Ces fichiers préparent le serveur Live Backup pour la sauvegarde en vérifiant le jeu de sauvegarde, en arrêtant le serveur, et en détachant toutes les bases de données (sauvegarde par fichier seulement).

5. Dans les propriétés du travail de sauvegarde, indiquez à l'application d'utiliser la commande "post" suivante :

   - **Pour une sauvegarde par fichier** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPOSTBACKUP.BAT
   - **Pour une sauvegarde par SQL** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPOSTBACKUP.BAT

   Ces fichiers attachent toutes les bases de données et redémarrent le serveur Live Backup.

6. Enfin, créez une planification pour votre sauvegarde. Il est recommandé de planifier une sauvegarde hebdomadaire lors des heures creuses, lorsque le trafic sur le réseau est limité, et que le serveur Live Backup n'est pas occupé à des tâches de maintenance telles que le Traitement des anciennes versions.

7. Une fois la sauvegarde démarrée, vous pourrez en vérifier l'état dans l'application de sauvegarde, et en vérifier l'état dans la console Live Backup (qui sera verrouillée pour toute autre activité), et également avec le log de l'application dans le visualisateur Windows Event.

Lancer une sauvegarde manuelle avec une application tierce

1. Préparez le serveur Live Backup pour la sauvegarde en lancant le fichier suivant :

   - **Pour une sauvegarde par fichier** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPREBACKUP.BAT
   - **Pour une sauvegarde par SQL :**
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPREBACKUP.BAT

   Le script en pré-traitement détermine le jeu de sauvegarde, arrête le serveur, et déconnecte les bases de données clients. Cette étape doit être complétée avant d'entreprendre la suivante. Vérifiez l'état dans la console Live Backup. La fin du travail s'affiche dans la console Live Backup avec le message "*Server prepared for external backup*."

2. Lancez votre application de sauvegarde tierce et exécutez une sauvegarde avec le jeu approprié, défini comme suit :

   - **Sauvegarde par fichier** : Le jeu de fichiers de sauvegarde doit inclure l'emplacement des bases de données de vos clients et votre base de données partagées, par exemple, D:\LBDATA*.* et E:\LIVE BACKUP DATABASES*.*. Si vous êtes incertain des dossiers et fichiers à inclure, lancez BIN\GetBackupList.bat à partir du dossier d'installation de Live Backup. Ce fichier lit les noms des fichiers et des dossiers à inclure dans le jeu de fichiers de sauvegarde et les écrits dans les fichiers BACKUPFILELIST.TXT et BACKUPFOLDERLIST.TXT. Notez que vous devez également exclure les fichiers de base de données Live Backup LBBACKUP_DATA.MDF et LBBACKUP_LOG.LDF du jeu de fichiers de sauvegarde. Dans le cas contraire, vous devrez le faire lors de la restauration.

   - **Sauvegarde par SQL** : Le jeu de sauvegarde SQL doit contenir tous les clients Live Backup et les bases de données partagées. Ces bases de données se nomment LBShared, LBSystem, et LBDB1. . . LBDBn. Vous devez exclure les bases de données suivantes :
     LBBackup
     master
     model
     msdb
     northwindpubs
     temp

3. Attendez la fin de la sauvegarde. Vous pouvez en vérifier l'état à l'aide de la méthode standard utilisée avec votre application de sauvegarde.

4. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez attacher les bases de données et redémarrez Live Backup. Pour ce faire, lancez le fichier épilogue comme suit :

   - **Sauvegarde par fichier** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPOSTBACKUP.BAT

   - **Sauvegarde par SQL** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPOSTBACKUP.BAT

   Vérifiez l'état dans la console Live Backup. Quand cette étape se termine, tel qu'indiqué dans la console Live Backup par le message "*External backup complete, server resumed*," le serveur Live Backup sera à nouveau disponible pour une utilisation normale.

Restaurer à l'aide d'une application tierce

Vous pouvez configurer des applications de sauvegarde tierces afin de restaurer une sauvegarde du vault Live Backup avec le SQL de l'application ou l'agent de fichiers. Vous pouvez restaurer l'ordinateur de serveur Live Backup existant ou un nouveau serveur conforme aux exigences du système.

Si votre logiciel tiers ne supporte pas la restauration personnalisée avec des commandes de type "pre" et "post", vous pouvez tout de même effectuer une restauration en utilisant les agents fichier et SQL, mais vous devrez le faire manuellement. Vous ne pouvez pas planifier ou automatiser le processus.Vous pouvez restaurer l'ordinateur de serveur Live Backup existant ou un nouveau serveur conforme aux exigences du système.

Si le nom du nouveau serveur Live Backup n'est pas le même que celui du serveur original, les clients Live Backup ne pourront pas se connecter à ce nouveau serveur. Vous avez trois options pour résoudre ce problème :

- La solution la plus simple est de rediriger les comptes clients vers le nom du nouveau serveur. Pour cela, voir "Redirection des clients", page 148.

Vous pouvez également modifier manuellement les paramètres de connexion au serveur :

- Si les clients se connectent au serveur en utilisant son adresse IP, alors changez l'adresse IP du nouveau serveur pour être identique à ceui du serveur original.
- Si les clients se connectent au serveur en utilisant son nom DNS, alors configurez le serveur DNS afin qu'il pointe l'adresse original vers le nouveau serveur Live Backup.

Voir Aussi Pour plus de renseignements sur l'installation de Microsoft SQL Server et Live Backup Server, voir le manuel d'installation Live Backup.

Configurer automatiquement la restauration tierce

1. Assurez-vous que votre ordinateur ne contient aucune installation de Live Backup et SQL Server.
2. Installez SQL Server.
3. Installez le serveur Live Backup. La version du serveur Live Backup doit être la même que la version référencée dans le jeu de sauvegarde.
4. Suite à l'installation du serveur Live Backup, assurez-vous que l'IIS n'est pas démarré, et ne configurez pas le Traitement des anciennes versions ou la création automatique de clients.

5. Lancez votre application de sauvegarde tierce et exécutez une sauvegarde avec le jeu approprié, défini comme suit [1]



- **Sauvegarde par fichier** : Le jeu de fichiers de sauvegarde doit inclure toutes les bases de données de vos clients et votre base de données partagées, par exemple, D:\LBDATA*.* et E:\LIVE BACKUP DATABASES*.*. Notez que vous devez également exclure les fichiers de base de données Live Backup. LBBACKUP_DATA.MDF et LBBACKUP_LOG.LDF du jeu de fichiers de sauvegarde.

  Vous devez copier tous les fichiers à l'emplacement exact où il était sur la machine d'origine.

- **Sauvegarde par SQL** : Le jeu de sauvegarde SQL doit contenir tous les clients Live Backup et les bases de données partagées. Ces bases de données se nomment LBShared, LBSystem, et LBDB1. . . LBDBn. Vous devez exclure les bases de données suivantes :
  LBBackup
  master
  model
  msdb
  northwindpubs
  temp

6. Dans les propriétés du travail de restauration, indiquez à l'application d'utiliser la commande "pre" suivante :

1. © Veritas

- **Pour une sauvegarde par fichier** :
  C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPRERESTORE.BAT
- **Pour une sauvegarde par SQL** :
  C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPRERESTORE.BAT

Ces fichiers préparent le serveur Live Backup pour la restauration.

7. Dans les propriétés du travail de restauration, indiquez à l'application d'utiliser la commande "post" suivante :

   - **Pour une sauvegarde par fichier** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPOSTRESTORE.BAT
   - **Pour une sauvegarde par SQL** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPOSTRESTORE.BAT

   Ces fichiers attachent toutes les bases de données et redémarrent le serveur Live Backup. Lorsque vous serez prêt, lancez la restauration. Vous pouvez en vérifier l'état dans la console Live Backup et dans l'application de sauvegarde. Vous pouvez également consulter le log de l'application dans le visualisateur Windows Event.

8. Si le cryptage de la sauvegarde a été activé sur la version du vault Live Backup que vous restaurez, Live Backup ne restaure pas ces positionnements de cryptage avec le vault Live Backup. Cet exclusion vous permet de sécuriser vos données face à une restauration non autorisée. Pour récupérer les données des bases de données récupérées, vous devez reconfigurer le cryptage du serveur une fois la restauration terminée. Si vous ne restaurez pas les positionnements de cryptage, vous ne pourrez pas accéder aux données cryptées. Voir "Cryptage", page 186.

Lancer une restauration manuelle avec une application tierce

1. Assurez-vous que votre ordinateur ne contient aucune installation de Live Backup et SQL Server.
2. Installez SQL Server.
3. Installez le serveur Live Backup. La version du serveur Live Backup doit être la même que la version référencée dans le jeu de sauvegarde.
4. Suite à l'installation du serveur Live Backup, assurez-vous que l'IIS n'est pas démarré, et ne configurez pas le Traitement des anciennes versions ou la création automatique de clients.
5. Préparez le serveur Live Backup pour la restauration en lancant le fichier suivant :

   - **Pour un agent de fichier** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPRERESTORE.BAT
   - **Pour un agent SQL** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPRERESTORE.BAT

Cette étape doit être complétée avant d'entreprendre la suivante. Vérifiez l'état dans la console Live Backup. La fin du travail s'affiche dans la console Live Backup avec le message "*Server prepared for external restore*."

6. Lancez votre application de sauvegarde d'un tiers et exécutez une sauvegarde avec le jeu approprié, défini comme suit :

   - **Sauvegarde par fichier** : Le jeu de fichiers de sauvegarde doit inclure toutes les bases de données de vos clients et votre base de données partagées, par exemple, D:\LBDATA*.* et E:\LIVE BACKUP DATABASES*.*. Notez que vous devez également exclure les fichiers de base de données Live Backup. LBBACKUP_DATA.MDF et LBBACKUP_LOG.LDF du jeu de fichiers de sauvegarde.
     Vous devez copier tous les fichiers à l'emplacement exact où ils étaient sur la machine d'origine.

   - **Sauvegarde par SQL** : Le jeu de sauvegarde SQL doit contenir tous les clients Live Backup et les bases de données partagées. Ces bases de données se nomment LBShared, LBSystem, et LBDB1. . . LBDBn. Vous devez exclure les bases de données suivantes :
     LBBackup
     master
     model
     msdb
     northwindpubs
     temp

7. Lorsque vous serez prêt, lancez la restauration. Vous pouvez en vérifier l'état dans la console Live Backup et dans l'application de sauvegarde. Vous pouvez également consulter le log de l'application dans le visualisateur Windows Event.

8. Attendez la fin de la restauration.

9. A la fin de la restauration, reconnectez les bases de données et remettez le serveur Live Backup en service. Pour ce faire, exécutez les fichiers épilogue :

   - **Pour un agent de fichier** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\FILEPOSTRESTORE.BAT

   - **Pour un agent SQL** :
     C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPOSTRESTORE.BAT

   Vérifiez l'état dans la console Live Backup. La fin du travail s'affiche dans la console Live Backup avec le message "*External backup complete, server resumed*," le serveur Live Backup est à nouveau disponible pour un fonctionnement normal.

10. Si le cryptage de la sauvegarde a été activé sur la version du vault Live Backup que vous restaurez, Live Backup ne restaure pas ces positionnements de cryptage avec le vault Live Backup. Cet exclusion vous permet de sécuriser vos données face à une restauration non autorisée. Pour récupérer les données des bases de données récupérées, vous devez reconfigurer le cryptage du serveur une fois la restauration terminée. Si vous ne restaurez pas les positionnements de cryptage, vous ne pourrez pas accéder aux données cryptées. Voir “Cryptage”, page 186.
11. Redéfinissez manuellement la configuration du Verrouillage de fonctionnalités sur les comptes clients. Voir “Configuration de l’accès utilisateur avec verrouillage des fonctionnalités”, page 127.

Exemple : Sauvegarde et restauration du vault Live Backup avec Time Navigator

Vous pouvez sauvegarder et restaurer le vault Live Backup avec Atempo **Time Navigator**. Une vue générale est fournie ci-dessous. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation de Time Navigator.

Sauvegarde du vault Live Backup avec Time Navigator

Afin d’utiliser Time Navigator pour sauvegarder le vault Live Backup, vous devez avoir préalablement installé le composant de l’application SQL et créé une application SQL sur votre serveur Time Navigator.

Assurez-vous de pouvoir vous connecter au serveur Live Backup : faîtes un clic droit sur l’icône de l’application SQL dans Time Navigator Administration Console, et sélectionnez Time Navigator Restore & Archive Manager. Quand vous aurez établi la connexion, vous pouvez l’annuler et configurer la sauvegarde.

1. Assurez-vous que les scripts de sauvegarde Live Backup se trouvent dans un répertoire local sur l'ordinateur du serveur Live Backup. Par défaut, ces scripts se trouvent dans :

   - C:\PROGRAM FILES\ATEMPO\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPREBACKUP.BAT
   - C:\PROGRAM FILES\ATEMPO\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPOSTBACKUP.BAT

2. Lancez **Time Navigator Administration Console**.



3. Sur l'application SQL, créez une nouvelle stratégie pour la sauvegarde du vault Live Backup. Dans la fenêtre **Création de stratégie**, cliquez sur l'onglet **Avancé**.



- Dans la zone **Commandes**, dans le champ **Pré-traitements**, saisissez le chemin vers le script de pré-sauvegarde que vous avez copié à l'étape 1: SQLPREBACKUP.BAT
- Dans le champ **Post-traitements**, saisissez le chemin du script de post-traitement que vous avez copié à l'étape 1: SQLPOSTBACKUP.BAT
- Pour plus d'informations sur les autres options requises, consultez la documentation de **Time Navigator**.

4. Configurez la classe de sauvegarde avec les exclusions appropriées.
   - Sélectionnez l'application Live Backup/MSSQL.
   - A partir du menu **Sauvegarde**, sélectionnez **Classe**.
   - Dans la fenêtre liste des classes, vous verrez au moins une classe positionnée à la racine de l'installation Live Backup.
   - Sélectionnez cette classe, et ensuite cliquez sur **Editer**. La fenêtre de Définition de classe de sauvegarde apparaît.



- Sous l'onglet **Filtres**, dans les **Exclusions**, spécifiez les bases de données suivantes à exclure de la sauvegarde :
  - LBBackup
  - master
  - model
  - msdb
  - northwind
  - temp
  - pubs
- Cliquez sur **OK**.

5. Pour démarrer la sauvegarde, faites un clic droit sur la stratégie sur l'icône de l'application SQL et lancez **Sauvegarde totale maintenant**.

   Vous pouvez suivre le processus de sauvegarde dans la console de Live Backup. Voir "Travailler avec des tâches de sauvegarde en cours", page 77.

Restaurer le vault Live Backup à partir de Time Navigator

1. Veuillez revoir les instructions sur la restauration du vault avec une application tierce dans "Restaurer à l'aide d'une application tierce", page 57.
2. Assurez-vous que votre ordinateur ne contient aucune installation de Live Backup et SQL Server.
3. Installez SQL Server.
4. Installez le serveur Live Backup. La version du serveur Live Backup doit être la même que la version référencée dans le jeu de sauvegarde.
5. Suite à l'installation du serveur Live Backup, assurez-vous que l'IIS n'est pas démarré, et ne configurez pas le Traitement des anciennes versions ou l'auto-création de clients.
6. Préparez le serveur Live Backup pour la restauration en lancant le fichier suivant : C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPRERESTORE.BAT.

7. Lancez **Time Navigator** et exécutez **Time Navigator Restore & Archive Manager** à partir de l'icône de la plate-forme de l'application **SQL**.



8. Sous **Profondeur de champ**, cochez la boîte **Activé**, et spécifiez la plage horaire pour la restauration. Les bases de données qui existaient au moment sélectionné apparaîssent dans l'arborescence.

9. Dans l'arborescence, spécifiez les bases à restaurer. Cochez les boîtes à côté des bases LBDB1 à *n*, LBShared et LBSystem. *Ne sélectionnez pas* LBBackup.

10. Synchronisez toutes les bases à restaurer sur la même instance de sauvegarde.

    - Faîtes un clic droit sur l'objet **Synchronizer** dans n'importe laquelle des bases Live Backup, et ensuite cliquez sur **Instances**.

      La fenêtre des **Instances**, contenant une liste de toutes les versions sauvegardées de la base, apparaît.

    - Cliquez sur l'instance que vous voulez restaurer, et ensuite cliquez sur **Synchroniser**. L'arborescence affiche toutes les bases qui existaient au moment sélectionné.

11. Restaurez les bases LBDB1 à LBDB*n*, LBShared et LBSystem à leur emplacement d'origine : A partir du menu **Restauration**, sélectionnez **Exécuter**.

12. Quand la restauration est terminée, lancez le script de post-traitement : C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP SERVER\BIN\SQLPOSTRESTORE.BAT.

13. Vous pouvez suivre la progression de l'opération dans la console Live Backup. Voir "Travailler avec des tâches de restauration en cours", page 78.

14. Redéfinissez manuellement la configuration du Verrouillage de fonctionnalités sur les comptes clients. Pour cela, voir "Configuration de l'accès utilisateur avec verrouillage des fonctionnalités", page 127.

Assistants de gestion du Vault Live Backup

Avec les fonctionnalités de gestion du vault Live Backup, vous pouvez sauvegarder et restaurer tout le vault Live Backup : le client, le système, et les bases de données partagées. Si un évènement catastrophique devait affecter l'ordinateur serveur, vous pourriez alors réinstaller le serveur et restaurer les données des clients.

Vous pouvez sauvegarder le serveur Live Backup et tous les fichiers protégés de vos clients vers une unité de sauvegarde sur cartouche pour les fichiers ou encore de type SQL Server. A partir de cette sauvegarde, vous pouvez restaurer les bases de données clients, de fichiers partagés, ou de système en cas d'urgence. Vous pouvez utiliser plusieurs unités de sauvegarde du même type pour accélérer la sauvegarde et la restauration. Cette option s'applique aux bandes et fichiers, mais pas aux unités de sauvegarde de SQL Server.

Lorsque vous restaurez un vault Live Backup, toutes les données du serveur Live Backup reviennent dans le même état que lors de la sauvegarde, mais les données sur vos ordinateurs clients ne changent pas. Cet état de vos données clients Live Backup se synchronisera avec le serveur une fois la restauration terminée, mettant complètement à jour le serveur Live Backup avec les données les plus récentes des clients. Les versions intermédiaires créées entre la sauvegarde restaurée et les données courantes ne seront pas disponibles.

Dans cette section, vous apprendrez à

- Sauvegarder le vault du serveur Live Backup
- Restaurer le vault du serveur Live Backup
- Travailler avec des tâches de sauvegarde en cours
- Travailler avec des tâches de restauration en cours

Sauvegarder le vault du serveur Live Backup

Vous pouvez sauvegarder le serveur Live Backup et tous les fichiers protégés de vos clients sur bande magnétique ou sur un autre type de lecteur avec l'Assistant de sauvegarde du vault Live Backup.

Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace disque avant de sauvegarder le vault Live Backup vers un fichier. L'espace disponible doit recevoir les bases de données clients, partagées et systèmes. Notez qu'aucun fichier temporaire n'est créé lors de la sauvegarde.

Si vous sauvegardez vers un disque, et que vous anticipez que la taille du fichier de sauvegarde dépassera 4 Go, vous devez effectuer la sauvegarde vers un disque NTFS ou une partition. Les disques FAT32 possèdent une limite de taille de fichier de 4 Go.

Si vous sauvegardez vers une bande magnétique, nous recommandons que vous utilisiez l'option Live Backup Tape au lieu de l'option SQL Server Backup Device, même si vous avez une bande configurée comme une unité de sauvegarde SQL. Live Backup est optimisé pour sa propre sauvegarde sur bande, et traitera plus rapidement les données qu'une unité de sauvegarde SQL.

Si vous sauvegardez vers plusieurs fichiers, utilisez l'option de fichier de Live Backup File plutôt que l'option de sauvegarde du serveur de SQL Server.

Note Pour mieux comprendre les unités de sauvegarde de SQL Server, voir SQL Server Books Online. Allez sur Administering SQL Server\Backing up and restoring databases, et en particulier, lisez le sujet dans chapitre Managing Backups\Backup Devices.

Sauvegarder le vault du serveur Live Backup

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**.
3. Faites un clic droit sur **Gestion du vault Live Backup** et sélectionnez **Assistant de sauvegarde du vault Live Backup**.

La fenêtre Bienvenue dans l'Assistant de sauvegarde du vault Live Backup apparaît.


Assistant de sauvegarde du vault Live Backup
Bienvenue dans l'Assistant de sauvegarde du vault Live Backup
Cet assistant vous permet de créer une sauvegarde totale du vault Live Backup. Dans le cas d'un sinistre du serveur, cette sauvegarde du vault Live Backup pourra être utilisée pour reconstruire le serveur Live Backup.
Pour commencer, cliquez sur le bouton Suivant.
Ne plus montrer cette page
< Précédent
Suivant >
Annuler

4. Lisez la fenêtre de bienvenue, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

   La fenêtre Choisir un périphérique de sauvegarde apparaît.



5. Cliquez sur l'un des emplacements suivants où vous souhaitez sauvegarder le fichier :

   - **Fichier(s) disque(s)** : Enregistre la sauvegarde dans un fichier sur un lecteur local ou en réseau.
   - **Bande(s) en local** : Enregistre la sauvegarde sur bande magnétique. Si vous sélectionnez cette option, dans le champ **Timeout**, saisissez le nombre d'heures (1-72) durant lesquelles Live Backup doit attendre un changement de cartouche avant d'annuler la procédure de sauvegarde.
   - **Périphérique(s) configuré(s) par SQL serveur** : Enregistre la sauvegarde sur un périphérique configuré par le serveur SQL.

6. Cliquez sur Ajouter. Dans la boîte de dialogue Choisir un périphérique de sauvegarde, sélectionnez un périphérique de sauvegarde sur bande ou saisissez le chemin vers ce périphérique.



La sélection de l'unité dépend du type que vous avez choisi :

- **Fichier** : Saisissez le chemin et le nom du fichier de sauvegarde, ou cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez un chemin.
- **Bande** : Sélectionnez la cartouche dans le menu déroulant. Elle apparaîtra dans le format \\.\Tape0.
- **Périphérique de sauvegarde SQL Server** : Sélectionnez le nom du périphérique de la liste déroulante.

Cliquez sur **OK**.

Le périphérique sélectionné apparaît dans la liste des périphériques de la fenêtre Choisir un périphérique de sauvegarde.



7. Cliquez sur un périphérique de sauvegarde dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre Choisir le mode opératoire apparaît.


Assistant de sauvegarde du vault Live Backup
Choisir un mode opératoire
Indiquez si le serveur Live Backup doit être arrêté lors de la sauvegarde du vault Live Backup.
Mode opératoire :
Chaud. Le serveur Live Backup continuera de traiter les demandes de sauvegarde des PC client lors de l'exécution de la sauvegarde du vault Live Backup.
Froid. Le serveur Live Backup suspendra le service de sauvegarde des PC client lors du processus de sauvegarde du vault Live Backup.
Les sauvegarde à froid sont plus rapides que les sauvegardes à chaud, mais le service de protection des clients sera interrompu (les restaurations de clients ne sont pas affectées).
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé d'arrêter le serveur Live Backup lors de la sauvegarde.

   Pour l'arrêter, cliquez sur **Froid. Le serveur Live Backup suspendra le service de sauvegarde des PC client lors du processus de sauvegarde du vault Live Backup** ; les clients redémarreront automatiquement une fois la sauvegarde terminée.

   Sinon, cliquez sur **Chaud. Le serveur Live Backup continuera de traiter les demandes de sauvegarde des PC client lors de l'exécution de la sauvegarde du vault Live Backup**.

   Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre **Résumé** apparaît.


Assistant de sauvegarde du vault Live Backup
Fin de l'Assistant de sauvegarde du vault Live Backup
Vous avez utilisé avec succès l'Assistant de sauvegarde du vault Live Backup.
Résumé des tâches réalisées :
Choix du périphérique de sauvegarde
Choix du mode opératoire
Après avoir cliqué sur le bouton Terminer, le processus de sauvegarde du vault Live Backup commencera.
< Précédent
Terminer
Annuler

9. Pour commencer la sauvegarde du vault Live Backup, cliquez sur **Terminer**.

   Pour vérifier l'état de la tâche de sauvegarde, regardez la zone de détails. Pour mettre à jour l'état, cliquez sur le bouton **Rafraîchir** de la barre d'outils

   Vous pouvez trouver plus d'informations sur les messages qui apparaîssent dans "Messages de maintenance Live Backup", page 259.

Restaurer le vault du serveur Live Backup

Si les bases de données clients deviennent corrompues ou perdues, vous pouvez toutes les restaurer à partir d'une version antérieure avec l'Assistant de restauration du vault Live Backup.

Vous pouvez restaurer l'ordinateur du serveur Live Backup existant ou un nouvel ordinateur qui répond aux exigences système. Vous devez restaurer un Vault Live Backup vers une version de Live Backup identique à celle qui a servi à sauvegarder.

Si le nom du nouveau serveur Live Backup n'est pas le même que celui du serveur original, les clients Live Backup ne pourront pas se connecter à ce nouveau serveur. Vous avez trois options pour résoudre ce problème :

- La solution la plus simple est de rediriger les comptes clients vers le nom du nouveau serveur. Pour cela, voir "Redirection des clients", page 148.

Vous pouvez également modifier manuellement les paramètres de connexion au serveur :

- Si les clients se connectent au serveur en utilisant son adresse IP, alors changez l'adresse IP du nouveau serveur pour être identique à ceui du serveur original.
- Si les clients se connectent au serveur en utilisant son nom DNS, alors configurez le serveur DNS afin qu'il pointe l'adresse original vers le nouveau serveur Live Backup.

Restaurer le vault du serveur Live Backup

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**.
3. Faites un clic droit sur **Gestion du vault Live Backup** et sélectionnez **Assistant de restauration du vault Live Backup**.

La fenêtre d'accueil de l'Assistant de restauration du vault Live Backup apparaît.


Assistant de restauration du vault Live Backup
Bienvenue dans l'Assistant de restauration du vault Live Backup
Cet assistant vous permet de restaurer le vault Live Backup à partir d'une version antérieure.
Pour commencer, cliquez sur le bouton Suivant.
Ne plus montrer cette page
< Précédent
Suivant >
Annuler

4. Lisez la fenêtre d'accueil, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

   La fenêtre Choisir le périphérique source apparaît.



5. Cliquez sur l'emplacement où a été stockée la sauvegarde : **Fichier(s) disque**, **Bande(s) en local**, ou **Périphérique(s) de sauvegarde SQL Server**.

   - Si vous sélectionnez Bande(s) en local, dans le champ **Timeout**, saisissez le nombre d'heures (1-72) durant lesquelles Live Backup doit attendre un changement de cartouche avant d'annuler la procédure de restauration.
   - Pour sélectionner un fichier de sauvegarde, cliquez sur **Ajouter**. Dans la boîte de dialogue Choisir le périphérique de sauvegarde, cliquez sur le bouton de recherche.

La boîte de dialogue Emplacement du périphérique de sauvegarde apparaît.



Sélectionnez le chemin vers le fichier de sauvegarde, et ensuite cliquez sur le nom du fichier de sauvegarde. Cliquez sur **OK** pour retourner à la boîte de dialogue Choisir le périphérique de sauvegarde.

Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre Choisir le périphérique source, contenant le fichier que vous avez sélectionné.



6. Dans la liste **Restauration depuis**, cliquez sur ce nom de fichier, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

   La fenêtre **Sélection de l'emplacement de restauration du vault Live Backup**

apparaît.


Assistant de restauration du vault Live Backup
Sélectionner l'emplacement de restauration
Sélectionnez l'emplacement où les bases de données client Live Backup doivent être restaurées.
Lors de la restauration des fichiers du vault Live Backup :
Restaurer les bases de données client à leur emplacement d'origine
Restaurer les bases de données client aux emplacements suivants
Parcourir...
< Précédent
Suivant >
Annuler

7. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez restaurer le vault Live Backup :

   Cliquez soit sur **Restaurer les bases de données client à leur emplacement d'origine**, ou cliquez sur **Restaurer les bases de données client aux emplacements suivants**, et ensuite saisissez le chemin dans la boîte ci-dessous, ou cliquez sur le bouton **Emplacement** et sélectionnez le chemin à partir de la boîte de dialogue Emplacement des bases de données client.

   Cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre Sélection de l'emplacement de restauration de la base de données commune apparaît.


Assistant de restauration du vault Live Backup
Sélectionner l'emplacement de restauration
Sélectionnez l'emplacement où les bases de données communes doivent être restaurées.
Lors de la restauration des fichiers du vault Live Backup :
Restaurer les bases de données communes à leur emplacement d'origine
Restaurer les bases de données communes à l'emplacement suivant
Parcourir...
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. Sélectionnez l'emplacement pour les bases de données restaurées de type partagées et systèmes.

   Cliquez soit sur **Restaurer les bases de données communes à leur emplacement d'origine**, ou **Restaurer les bases de données communes à l'emplacement suivant**, et ensuite saisissez le chemin dans la boîte ci-dessous et cliquez sur le bouton **Emplacement** et sélectionnez le chemin à partir de la boîte de dialogue Emplacement de la base de données commune.

   La fenêtre Résumé apparaît.


Assistant de restauration du vault Live Backup
Fin de l'Assistant de restauration du vault Live Backup
Vous avez utilisé avec succès l'Assistant de restauration du vault Live Backup.
Résumé des tâches réalisées :
• Choix d'un périphérique source
• Sélection d'un emplacement de restauration
Après avoir cliqué sur le bouton Terminer, le processus de restauration du vault LiveBackup commencera.
Pour que la restauration du vault Live Backup s'exécute correctement, vous devez désactiver manuellement Internet Information Server. Lorsque la restauration du vault LiveBackup sera terminée, vous devrez ré-activer IIS pour ré-activer Live Backup Server.
Pour plus d'informations sur l'activation/désactivation de IIS, cliquez ici.
< Précédent
Terminer
Annuler

9. Avant de débuter la restauration du vault Live Backup, vous devez arrêter l'IIS : cliquez sur **Démarrer** et pointez sur **Programmes**. Pointez sur **Outils d'administration**, et ensuite cliquez sur **Gestionnaire des services Internet**. Ouvrez ***nom_serveur***, Faites un clic droit sur **Site Web par défaut**, et ensuite sélectionnez **Arrêter**.

10. Pour démarrer la restauration du vault Live Backup, cliquez sur **Terminer**.
11. Un message apparaît vous informant que la vue sur l'arborescence de la console Live Backup ne sera pas disponible lors de la restauration. Cliquez sur **OK** pour fermer le message.

    L'état apparaît dans la zone de détails du noeud de serveurs Live Backup. Pour mettre à jour cet état, connectez-vous au serveur, et ensuite appuyez sur **F5**. Lorsque la restauration est terminée, l'arborescence de la console redevient visible et une alarme apparaît sous la liste **Alarmes\Observateur d'événements\Alarmes Live Backup**.
12. Redémarrez l'IIS : cliquez sur **Démarrer** et pointez sur **Programmes**. Pointez sur **Outils d'administration**, et ensuite cliquez sur **Gestionnaire des services Internet**. Ouvrez ***nom_serveur***, et ensuite faites un clic droit sur **Site Web par défaut**, et sélectionnez **Démarrer**.
13. Si le cryptage de la sauvegarde a été activé sur la version du vault Live Backup que vous restaurez, Live Backup ne restaure pas ces positionnements de cryptage avec le vault Live Backup. Cette exclusion vous permet de sécuriser vos données face à une restauration non autorisée. Pour récupérer les données des bases de données récupérées, vous devez reconfigurer le cryptage du serveur une fois la restauration terminée. Voir "Cryptage", page 186.
14. Redéfinissez manuellement la configuration du Verrouillage de fonctionnalités sur les comptes clients. Pour cela, voir "Configuration de l'accès utilisateur avec verrouillage des fonctionnalités", page 127.

Voir Aussi "Alarmes de gestion du vault", page 235.

Travailler avec des tâches de sauvegarde en cours

Vous pouvez visualiser l'état ou annuler les procédures de sauvegarde.

Pour plus d'informations sur les messages d'état qui apparaîssent sous la Gestion du vault, voir "Messages de maintenance Live Backup", page 259.

Visualiser l'état de la tâche de sauvegarde du vault Live Backup

- Pour vérifier l'état d'une tâche de sauvegarde, regardez dans la zone de détails. Pour mettre à jour l'état, cliquez sur le bouton Rafraîchir dans la barre d'outils.

Annuler une tâche de sauvegarde du vault Live Backup

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**.
3. Faites un clic droit sur **Gestion du vault Live Backup** et sélectionnez **Abandonner**.
4. Dans le message de confirmation qui apparaît, cliquez sur **Oui**.

   Un message apparaît vous indiquant que la tâche courante est annulée.
5. Cliquez sur **OK**.

Travailler avec des tâches de restauration en cours

Vous pouvez visualiser l'état ou annuler les procédures de restauration.

Pour plus d'informations sur les messages d'état qui apparaîssent sous la Gestion du vault, voir "Messages de maintenance Live Backup", page 259.

Attention Si vous annulez une restauration de vault Live Backup en cours, alors vos bases de données clients ne seront pas complètement restaurées, et le serveur Live Backup ne fonctionnera pas correctement. Si cette situation survient, vous devez ré-installer le serveur Live Backup et lancez l'Assistant de restauration du vault Live Backup de nouveau.

Annuler une tâche de restauration du vault Live Backup

1. Faites un clic droit sur ***nom_serveur***, et ensuite cliquez sur **Abandonner**.

   Un message d'avertissement apparaît.

2. Pour annuler le processus de restauration, cliquez sur **Oui**. Pour continuer la restauration, cliquez sur **Non**.

Visualiser l'état d'une tâche de restauration du vault Live Backup

1. Faites un clic droit sur le noeud **Live Backup Servers**, et ensuite cliquez sur **Se connecter au serveur**.

2. Regardez dans la zone détails pour visualiser l'état d'une tâche de restauration. Appuyez périodiquement sur **F5** afin de rafraîchir l'état. Le reste de l'arborescence de la console demeure inaccessible jusqu'à ce que la restauration soit terminée.

Automatisation du COM

Si vous êtes (ou connaissez) un développeur Windows familier avec les objets COM, vous pouvez créer des scripts pour lancer la sauvegarde du vault Live Backup, restaurer la sauvegarde du vault Live Backup, ou annuler une tâche de sauvegarde ou restauration.

L'objet COM ***LBAdmin.Vault*** expose cinq méthodes :

RunBackup

Lance la sauvegarde du vault Live Backup avec les paramètres définis.

Syntaxe

```
Vault.RunBackup
      long Operation,
      BSTR Desttype ,
      BSTR Destinations,
      long ColdBackup,
      long Timeout,
```

Paramètres

- **Operation** : Le type de sauvegarde. 0-sauvegarde totale.
- **Desttype** : L'unité sur laquelle une sauvegarde est écrite. "Disk"-fichier disque ; "Tape"-bande magnétique.
- **Destinations** : L'emplacement sur lequel une sauvegarde est écrite. p.ex. 'TAPE0', ou 'C:\backup1.bin'. Si vous souhaitez sauvegarder sur plusieurs unités en même temps, listez toutes ces unités, séparées par des virgules, telles que 'Tape0', 'Tape1', 'Tape2'
- **ColdBackup** : Le type de sauvegarde. 0-sauvegarde à chaud (par défaut) ; 1-sauvegarde à froid.
- **Timeout** : Le nombre d'heures à attendre un changement de cartouche avant d'abandonner le processus.

Valeurs retournées

- Aucune

Exemple

```
Set Vault=CreateObject ("LBAdmin.Vault")
Vault.RunBackup 0,"Disk","'C:\Backup.bin'",0,1
```

Note Si la sauvegarde du vault Live Backup échoue pour une raison quelconque, le vault Live Backup LBAdmin. affichera un message d'erreur d'exception.

GetBackupStatus

Affiche l'état de la tâche de sauvegarde du vault Live Backup en cours.

Syntaxe

```
Vault.GetBackupStatus();
```

Paramètres

- Aucun

Valeurs retournées

- long (0-arrêté ; 1-fonctionne)

Exemple

```
Set Vault=CreateObject ("LBAdmin.Vault")
result=Vault.GetBackupStatus()
```

Note Il n'y a que deux états valables : fonctionne ou arrêté. Si la procédure de sauvegarde échoue, cette méthode d'état indiquera uniquement que la procédure est arrêtée. La progression de la procédure (par exemple, le nombre de bases de données sauvegardées) est indisponible.

RunRestore

Restaure une sauvegarde du vault Live Backup avec les paramètres spécifiés.

Syntaxe

```
Vault.RunRestore
      long Operation,
      BSTR SrcType,
      BSTR Sources,
      BSTR ClientsDBDir,
      BSTR SharedDBDir,
      long Timeout,
```

Paramètres

- **Operation** : Le type de restauration. 0-restaure.
- **Srctype** : L'unité à partir de laquelle la sauvegarde est restaurée. "Disk"-fichier disque ; "Tape"-unité bande.
- **Sources** : L'emplacement à partir duquel la sauvegarde est restaurée. Par exemple, 'TAPE0' ou 'C:\backup1.bin'. Si vous souhaitez restaurer avec plusieurs unités en même temps, listez toutes ces unités, séparées par des virgules, telles que 'Tape0', 'Tape1', 'Tape2'
- **ClientsDBDir** : L'emplacement vers lequel les bases de données clients seront restaurées. Vide par défaut.
- **SharedDBDir** : L'emplacement vers lequel la base de données partagées sera restaurée. Vide par défaut.
- **Timeout** : Le nombre d'heures à attendre un changement de cartouche avant d'annuler la procédure.

Valeurs retournées

- Aucune

Exemple

```
Set Vault=CreateObject ("LBAdmin.Vault")
Vault.RunRestore
0,"Disk","'C:\Backup.bin'","C:\clientsdb","c:\shareddb",1
```

Note Si la restauration du vault Live Backup échoue pour une raison quelconque, le vault Live Backup LBAdmin. affichera un message d'erreur d'exception.

GetRestoreStatus

Affiche l'état de la tâche de restauration du vault Live Backup en cours.

Syntaxe

```
Vault.GetRestoreStatus();
```

Paramètres

- Aucun

Valeurs retournées

- long (0-arrêté ; 1-fonctionne ; 2-annulé ; 3-échec)

Exemple

```
Set Vault=CreateObject ("LBAdmin.Vault")
result=Vault.GetRestoreStatus()
```

Note Cette version de la méthode GetRestoreStatus n'indique pas la nécessité de changer de cartouches. Vous devez insérer les cartouches manuellement au besoin.

AbortBackupRestore

Annule la tâche de sauvegarde ou de restauration en cours.

Syntaxe

```
Vault.AbortBackupRestore
```

Paramètres

- Aucun

Valeurs retournées

- Aucune

Exemple

```
Set Vault=CreateObject ("LBAdmin.Vault")
Vault.AbortBackupRestore
```

Note Pour obtenir l'état de la méthode AbortBackupRestore, lancez GetBackupStatus ou GetRestoreStatus à tout moment suite à l'annulation de cette tâche.

De plus, cet objet supporte les propriétés suivantes :

Serveur BSTR

Lié à l'objet, la valeur par défaut est "(local)".
Utilisé par toute méthode afin d'établir une connexion avec un serveur Live Backup spécifique.

long*DefaultBackupRestoreTimeout*
Lié au serveur Live Backup.
Représente un délai en heures d'attente d'un acte de l'utilisateur tel que l'insertion d'une autre cartouche. Cette spécification des propriétés influence la prochaine méthode appelée ; elle ne s'applique pas aux tâches en cours. Cette propriété est en lecture-écriture : la valeur que vous spécifiez est utilisée uniquement si vous oubliez le paramètre de délai dans les méthodes de sauvegarde et de restauration. Si le paramètre de délai est spécifié dans les méthodes RunBackup ou RunRestore, alors la valeur spécifiée dans le paramètre supplante la spécification de la propriété.

Exemple

```
Set Vault=CreateObject("LBAdmin.Vault")
Vault.Server="LBServer"
Vault.DefaultBackupRestoreTimeout=10
```

CHAPITRE 6

6

Délégation de droits d'administration

Live Backup vous permet de déléguer l'administration de groupes de clients spécifiques à un utilisateur spécifique. Cette fonctionnalité permet de déléguer la responsabilité de la gestion de groupes de clients Live Backup à des utilisateurs sans leur accorder les droits d'administration sur l'intégralité du serveur Live Backup.

Par exemple, supposons que votre entreprise soit répartie sur plusieurs sites ; il est probable que vous souhaiteriez configurer des groupes de clients séparés pour chaque site. Vous pourriez alors déléguer l'administration de ces groupes à un employé de chaque site. Dans le cas d'un utilisateur délocalisé ou en déplacement, vous pourriez déléguer l'administration de ce client à cet utilisateur seul. Les avantages de cette solution sont les suivantes :

- Un administrateur local peut aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes.
- La distribution de l'administration des clients aux membres du service informatique, évitant ainsi le risque de la multiplication des utilisateurs ayant tous les droits sur le serveur.

Pour effectuer cette délégation, vous devez assigner un rôle d'administration à un utilisateur : sélectionnez le client ou le groupe auquel vous voulez assigner un administrateur, puis sélectionnez l'option Sécurité. Dans la boîte de dialogue Sécurité, sélectionnez un utilisateur auquel vous voulez donner l'accès, puis assignez un rôle d'administration à ces utilisateurs.

Live Backup inclut un rôle intégré "Administrateur de groupes". Ce rôle comprend les permissions suivantes :

- Changer le profil de sauvegarde
- Changer le profil de traitement de l'ancienneté des données
- Changer le profil par défaut de verrouillage des fonctionnalités
- Changer la date d'expiration

- Modifier le nom et les commentaires
- Modifier les paramètres de création automatique (groupes uniquement)
- Supprimer le client/groupe
- Créer le client/groupe
- Déplacer le client/groupe
- Demander un point de contrôle
- Arrêter/redémarrer le client
- Activer le client
- Réinitialiser le client
- Afficher les informations détaillées
- Demander des rapports

Vous pouvez modifier ce rôle ou encore, créer des rôles d'administration personnalisés avec tout sous-ensemble de ces permissions.

Tout utilisateur auquel vous avez assigné un rôle d'administration peut ensuite gérer ses clients et groupes assignés à partir de la console de Gestion des Clients Live Backup. Cette console est une application Web qui offre uniquement l'accès aux caractéristiques et fonctionnalités associées au(x) rôle(s) ayant été assigné(s) à l'utilisateur.

- Pour apprendre comment utiliser la console de Gestion des Clients Live Backup, voir le *Manuel Live Backup pour Administrateurs de Groupes*.
- Pour apprendre comment assigner des droits d'accès aux clients ou aux groupes, voir "Modification des droits d'accès pour un client ou un groupe", page 146
- Pour apprendre comment créer, supprimer ou modifier les rôles serveurs, voir "Gestion des rôles serveurs", page 183

CHAPITRE 7

Configuration de clients

7

A partir de **Clients** dans l'arborescence de la console, vous pouvez ajouter et configurer les postes de travail ou les ordinateurs portables que vous souhaitez protéger avec Live Backup des pertes accidentelles de fichiers. Pour chaque client que vous ajoutez, Live Backup crée une base Microsoft SQL pour sauvegarder les fichiers du client.

Dans ce chapitre, vous découvrirez les points suivants :

- Création de clients et de groupes
- Travailler avec des clients et des groupes
- Configuration des propriétés de protection

Création de clients et de groupes

La première étape dans la protection des ordinateurs de votre réseau est de créer des groupes, et ensuite d'ajouter les ordinateurs clients que vous voulez protéger aux groupes de la Console Live Backup. Lorsque vous ajoutez un ordinateur, Live Backup crée une base de données afin d'y sauvegarder les fichiers de cet ordinateur et établit les connexions nécessaires à l'ordinateur client. Chaque ordinateur ajouté est un client de Live Backup Server.

Avant de créer les groupes et d'ajouter des clients, vous devriez analyser les besoins de votre société et regrouper les ordinateurs selon leurs besoins de protection. Comme vous pouvez créer des groupes à l'intérieur de groupes, vous pouvez aussi regrouper les clients par services, et ensuite par les besoins de protection de ces services. Libre à vous de choisir les regroupements. Une fois les besoins déterminés, créez tous les groupes clients et configurez leurs propriétés de protection. Vous pouvez ensuite ajouter des clients à ces groupes et ces clients hériteront des propriétés de protection établies pour le groupe.

Cette section explique comment créer des groupes et des clients.

Voir Aussi Manuel de déploiement Live Backup sur http://www.atempo.com/support/kb/article.asp?aid=372

Création de groupes

Avant d'ajouter des clients, vous devriez soit configurer Live Backup pour créer automatiquement des groupes et/ou créer des groupes où seront assignés les ordinateurs clients. Il s'agit d'une méthode simple permettant l'ajout de plusieurs clients avec des configurations de protection identiques car tous les clients héritent de la configuration de protection de leur groupe. De la même manière, les groupes imbriqués peuvent hériter de la configuration de protection de leur groupe père. Lorsque vous changez la configuration du groupe, le changement s'applique à tous les clients du groupe et aux sous-groupes.

Chaque client et groupe est défini par cette hiérarchie de groupe avec un nom composé de type *NomClient@NomGroupe.NomPèreGroupe*. En identifiant les clients avec ce nom composé, Live Backup vous permet de donner le même nom aux clients pourvu qu'ils soient situés dans différents groupes.

Note Les propriétés Stockage et Auto-Création du sous-groupe sont héritées du groupe mais ne s'appliquent pas aux clients existants. Les propriétés de Stockage sont configurables indépendamment pour chaque client.

Dans cette section, vous apprendrez comment :

- Créer des groupes automatiquement
- Créer des groupes manuellement
- Ajouter des clients à un groupe

Créer des groupes automatiquement

Live Backup peut créer automatiquement des groupes avec la configuration de protection par défaut.

Afin de créer automatiquement des groupes, configurez d'abord Live Backup afin d'accepter des requêtes. Dans la boîte de dialogue **Politique de création de comptes client**, assurez-vous que la case à cocher **Créer les groupes automatiquement** est sélectionnée. Voir "Créer des clients automatiquement", page 91.

Ensuite lorsque vous installez Live Backup Client, spécifiez le groupe et le client dans la page Nom du client de l'assistant d'installation. Saisissez le nom du client et le nom de groupe comme suit : ***NomClient@NomGroup.NomPèreGroupe***.

Vous pouvez aussi spécifier le nom du groupe lors d'une installation par le Web en expédiant un lien vers un groupe complet avec le nom du client comme partie de l'URL Web :
http://*nomserveur*/lbclient?*NomClient@NomGroupe*.

Voir Aussi "Chapitre 5 : Installation de clients Live Backup" dans le *Manuel d'installation Live Backup*.

Créer des groupes manuellement

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Faites un clic droit sur **Clients** ou tout groupe dans lequel vous souhaitez ajouter un groupe, et pointez sur **Nouveau**. Cliquez sur **Groupe**.

   La boîte de dialogue Nouveau groupe apparaît.



3. Dans le champ **Nom du groupe**, saisissez un nom unique décrivant le groupe que vous souhaitez ajouter. Ce nom identifie le type de protection à configurer, tel que *Full Protection*, ou peut identifier un service, tel que *Comptabilité*.

   Remarquez que le nom de groupe ne doit pas comporter les caractères @ (arrobas) ou . (point). Le nom de groupe peut contenir jusqu'à 50 caractères, mais le nom composé du groupe et client ne peut dépasser 255 caractères.
4. Dans le champ **Commentaire**, saisissez une description du groupe que vous créez.

   Ces informations peuvent inclure le type de clients contenus dans le groupe, les clients utilisateurs et l'information de contact. Vous pouvez saisir juqu'à 4000 caractères.
5. Configurez maintenant les propriétés de protection avancées, ou créer le groupe avec des propriétés héritées d'un groupe père.

   - Pour visualiser ou positionner les propriétés de protection pour ce client, cliquez sur **Avancé**. Live Backup affiche la boîte de dialogue Propriétés du groupe dans laquelle vous pouvez configurer la protection. Pour savoir comment, voir "Configuration des propriétés de protection", page 107.
   - Pour créer le groupe avec les propriétés par défaut, cliquez sur **OK**.

   Vous pouvez maintenant ajouter des clients au groupe. Chaque client que vous créez dans le groupe hérite de tous les positionnements que vous avez configurés pour le groupe.

Ajouter des clients à un groupe

Vous pouvez ajouter des clients à un groupe soit automatiquement ou manuellement. Pour apprendre comment ajouter des clients automatiquement, voir “Créer des clients automatiquement”, page 91.

Pour apprendre comment ajouter des clients manuellement, voir “Créer des clients manuellement”, page 96.

Une fois installé sur votre ordinateur, Live Backup protégera tous les clients que vous ajoutez en utilisant les paramètres de protection du groupe.

Création de clients

Vous pouvez créer des clients un à la fois avant de les installer, ou vous pouvez activer Live Backup afin qu’il crée des clients automatiquement lors de la première connexion avec Live Backup Server. Si vous configurez Live Backup de cette manière, vous n’aurez pas à créer tous les clients de la console Live Backup Console avant de les installer.

Dans cette section, vous apprendrez comment :

- Créer des clients automatiquement.
- Créer des clients manuellement.

Créer des clients automatiquement

Lorsque vous configurez Live Backup pour la première fois, vous pouvez créer manuellement tous les clients que vous souhaitez protéger avec Live Backup. Cependant, vous pouvez aussi configurer Live Backup afin de créer automatiquement des clients suite à l’installation initiale.

Suite à l’installation de Live Backup sur un ordinateur client et à un redémarrage, ce client tentera immédiatement de se connecter au serveur Live Backup. Vous pouvez configurer le serveur Live Backup pour qu’il crée un compte pour ce client à la première tentative de connexion, spécifie dans quel groupe sera créé le compte et détermine quand une duplication du client commencera.

Si vous ne configurez pas Live Backup pour créer des clients automatiquement lors d’une tentative de connexion, le serveur Live Backup rejette le client et affiche une alerte. Vous pouvez alors créer le client manuellement, si vous le souhaitez.

Par défaut, les clients qui ont été supprimés sont mis sur liste noire et refusés pour l'auto-création.

Afin de créer des clients automatiquement, vous devez d'abord configurer les groupes afin de permettre l'auto-création de clients pour ceux-ci et spécifier quand débutera la duplication. Vous pouvez ensuite configurer Live Backup afin de créer des clients automatiquement dans les groupes spécifiés.

Dans cette section, vous apprendrez comment :

- Activer l'auto-création de client dans un groupe.
- Configurer Live Backup afin de créer des clients automatiquement.
- Exclure des clients de l'auto-création.

Activer l'auto-création de clients dans un groupe :

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Clients**.
3. Faites un clic droit sur le client à configurer et sélectionnez **Propriétés**.
4. Cliquez sur l'onglet Auto-Création.



5. Si vous souhaitez que ce groupe hérite des positionnements appliqués au groupe père, assurez-vous que la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** est sélectionnée. C'est la sélection par défaut. Toutes les autres options de la page de propriétés sont désactivées et les propriétés du père s'appliquent.

   Si vous souhaitez personnaliser les propriétés d'un groupe, désélectionnez la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** et passez à l'étape 6.

6. Pour activer l'auto-création de clients dans un groupe, désélectionnez la case à cocher **Refuser les demandes d'auto-création à ce groupe**.

7. Dans la zone **Activation du client,** sélectionnez le moment où débute la copie de fichiers du client automatiquement créé vers le serveur Live Backup. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   - **Démarrer immédiatement suite à l'auto-création :** Commence la copie de fichiers vers le serveur Live Backup dès que la base de données de clients est créée. Sélectionnez cette option si vous n'attendez que peu de clients en duplication simultannée et n'avez donc que peu de soucis concernant l'encombrement et la performance du réseau.
   - **Démarrer à** : Commence la copie de fichiers vers le serveur au moment et à la date spécifiée. Sélectionnez cette option afin de retarder la duplication jusqu'aux jours/heures moins actifs tels que les weekends ou la nuit.
   - **Démarrer dans** : Commence la copie de fichiers vers le serveur dans un nombre déterminé d'heures suite à la création du compte client. Sélectionnez cette option si vous souhaitez retarder la duplication de quelques heures.
   - **Ne pas démarrer** : Ne copie pas les fichiers vers le serveur Live Backup. Sélectionnez cette option si vous souhaitez lancer la duplication manuelle pour le client en sélectionnant **Activer** du menu d'actions.

8. Cliquez sur **OK**.

Configurer Live Backup afin de créer des clients automatiquement

1. Ouvrez **Serveurs Live Backup**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**, et cliquez ensuite sur **Paramètres système**.
3. Faites un clic droit sur **Politique d'auto-création des comptes client**, et ensuite cliquez sur **Configurer**.

La boîte de dialogue Politique d'auto-création des comptes client apparaît.


Politique d'auto-création des comptes client
Activer la création automatique des comptes client
Créer les groupes automatiquement
Résoudre les doublons des noms de client
Activer la création automatique des clients qui n'appartiennent pas à un groupe
Placer ces clients dans le groupe suivant :
Choisir ...
Liste noire de clients :
Ajouter
Retirer
OK
Annuler
Aide

4. Sélectionnez la case à cocher **Activer la création automatique des comptes client**.

5. Pour créer de nouveaux groupes spécifiés lors de l'installation de clients, sélectionnez la case à cocher **Créer les groupes automatiquement**.

   Si un nouveau nom de groupe est spécifié lors de l'installation d'un client, Live Backup créera le groupe et le client.

6. Pour renommer un client dont le nom existe déjà sur le serveur Live Backup, sélectionnez la case à cocher **Résoudre les doublons des noms de client**.

   Si le client en création possède le même nom composé qu'un nom de compte client existant, le nouveau nom aura un ~X en suffixe, où X est remplacé par un numéro.

   Si le client en création n'est pas associé à un groupe, et qu'un autre compte client avec le même nom existe déjà et n'a pas encore été initialisé ou a été ré-initialisé, alors le nouveau client sera associé au compte existant. Voir "Réinitialisation d'un client", page 136.

7. Pour créer des clients dans un groupe, sélectionnez la case à cocher **Activer la création automatique des clients qui n'appartiennent pas à un groupe**. Ensuite, dans le champ **Placer ces clients dans le groupe suivant**, spécifiez le nom du groupe dans lequel vous souhaitez créer ces clients : cliquez sur **Choisir**, et sélectionnez-le ensuite à partir de la boîte de dialogue Sélectionner un groupe.

   Notez que cette option ne s'applique qu'aux clients qui tentent de se connecter au serveur Live Backup sans spécification de groupe. Le nom du groupe peut être spécifié lors de l'installation client.

Notez également que le groupe que vous spécifiez doit être configuré afin d'accepter l'auto-création de client. Voir "Activer l'auto-création de clients dans un groupe :" page 92.

8. Cliquez sur **OK**.

   Une fois qu'un client nouvellement créé tente de se connecter sur le serveur Live Backup, Live Backup crée le compte client sur le serveur. Le client commence à copier les fichiers au moment défini dans la page Auto-Creation du Group Properties.

Note Pour désactiver l'auto-création, dé-sélectionnez la case à cocher **Activer la création automatique des comptes client**.

Note Pour commencer la duplication d'un client en attente, faites un clic droit sur le client et sélectionnez **Activer**.

Exclure un client de l'auto-création

Afin d'améliorer la sécurité, vous pouvez empêcher l'auto-création de certains clients par Live Backup. Par défaut, les clients créés manuellement ou supprimés sont exclus de l'auto-création. Pour empêcher l'auto-création de certains clients, vous constituez une liste de clients exclus de l'auto-création.

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**, et cliquez sur **Paramètres système**.
3. Faites un clic droit sur **Politique d'auto-création des comptes client**, et cliquez sur **Configurer**.

   La boîte de dialogue Politique d'auto-création des comptes client apparaît.
4. A coté de la liste **Liste noire de clients**, cliquez sur **Ajouter**.

La boîte de dialogue Sélectionner un client apparaît.



5. Saisissez ou sélectionnez le nom du client que vous ne voulez pas voir créé automatiquement par Live Backup lors de la connexion. Assurez-vous de saisir le nom composé du client, comportant son nom et son groupe comme suit : **NomClient@Groupe.Groupepère**. Cliquez sur **OK**.
6. Si vous voulez supprimer des clients de la liste noire, leur permettant ainsi d'être créés automatiquement, appuyez sur **Ctrl** et cliquez sur chaque compte client à supprimer, cliquez ensuite sur **Retirer**.
7. Dans la boîte de dialogue Politique d'auto-création des comptes client, cliquez sur **OK**.

Note Une fois qu'un client est supprimé, il sera ajouté automatiquement à la liste noire de clients. Ceci empche tout client supprim de se reconnecter et de crer un nouveau compte sur le serveur. Si vous voulez que le client cre automatiquement un nouveau compte, slectionnez le client sur liste noire, puis cliquez sur Retirer.

Créer des clients manuellement

Vous pouvez ajouter individuellement chaque client sur votre réseau au serveur Live Backup. Bien que cette méthode soit plus longue, l'ajout de clients individuellement vous permet de configurer les paramètres de protection selon les besoins de chaque client. Voir "Configuration des propriétés de protection", page 107.

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Faites un clic droit sur **Clients** ou tout groupe dans lequel vous souhaitez ajouter un client et pointez sur **Nouveau**. Cliquez sur **Client**.

La boîte de dialogue Nouveau client apparaît.



3. Dans le champ **Nom du client**, saisissez le nom de l'ordinateur que vous voulez protéger avec Live Backup. Vous pouvez donner un nom quelconque au client qui vous aide à identifier l'ordinateur. Ce nom peut être le même que celui du NetBIOS de l'ordinateur, ou tout autre nom. Notez que le nom du client ne doit pas comporter les caractères @ (arobas) ou . (point).

   Le nom du client sera ajouté au nom du groupe afin de créer le nom composé de format *NomClient@NomGroupe.GroupePère*. Chaque nom de client ou de groupe ne doit pas excéder 50 caractères, et le nom composé ne doit pas excéder 255 caractères.

4. Dans le champ **Commentaire**, saisissez une description du client que vous créez. Ces informations peuvent comporter le type d'ordinateur du client, son emplacement, les utilisateurs du client, ou de l'information de contact. Vous pouvez saisir juqu'à 4000 caractères.

5. Vous pouvez maintenant configurer les propriétés de protection avancées, ou vous pouvez créer le client avec des propriétés héritées du groupe père.

   - Pour visualiser ou positionner les propriétés de protection pour ce client, cliquez sur le bouton **Avancé**. Live Backup affiche la boîte de dialogue Propriétés du client à partir de laquelle vous pouvez configurer la protection. Voir "Configuration des propriétés de protection", page 107.
   - Pour créer le client avec les propriétés du groupe, cliquez sur **OK**.

   Live Backup ajoute le client à la console Live Backup avec un statut Activation, et crée ensuite une base de données pour le stockage des fichiers du client dès que possible. L'icône client apparaît désactivé jusqu'au moment où le client se connecte au serveur Live Backup.

Travailler avec des clients et des groupes

Une fois les clients et les groupes créés, vous pouvez les gérer comme vous le faites pour d'autres fichiers : les renommer, supprimer, et visualiser leurs propriétés.

Dans cette section, vous apprendrez comment .

- Renommer un client ou un groupe
- Visualiser les propriétés de clients et de groupes
- Supprimer des clients ou des groupes

Renommer un client ou un groupe

Vous pouvez renommer un client ou un groupe pour une raison quelconque. Live Backup effectue un suivi des changements de noms et résoudra tout conflit possible.

Le renommage de clients est particulièrement pratique si utilisé conjointement avec l'Assistant de migration de fichiers afin de re-déployer un ordinateur Live Backup perdu ou corrompu.

Voir Aussi "Migration de fichiers", page 139.

Renommer un client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Clients**.
3. Si le client que vous souhaitez renommer est membre d'un groupe client, cliquez sur le groupe auquel il appartient.
4. Tous les clients s'affichent dans la zone détails.
5. Faites un clic droit sur le client souhaité et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Renommer**.

La boîte de dialogue Renommer le client apparaît.



6. Dans le champ **Nouveau nom**, saisissez un nouveau nom pour le client.
7. Cliquez sur **OK**.

Renommer un groupe

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Clients**.
3. Si le groupe que vous souhaitez renommer est membre d'un autre groupe, ouvrez également ce groupe.
4. Faites un clic droit sur le groupe souhaité et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Renommer**.

   La boîte de dialogue Renommer le groupe apparaît.



5. Dans le champ **Nouveau nom**, saisissez un nouveau nom pour le client.
6. Cliquez sur **OK**.

Visualiser les propriétés de clients et de groupes

Vous pouvez visualiser les détails et la configuration de protection d'un client ou d'un groupe. Les détails apparaissent dès que vous sélectionnez le noeud client dans la console Live Backup. La configuration de la protection du client apparaît dans ses pages de propriétés.

Vous pouvez aussi modifier la vue de la zone de détails du Client afin d'afficher les clients par la hiérarchie de l'appartenance au groupe (par défaut), ou dans une simple liste. La visualisation de chaque client peut vous aider à trouver un client spécifique ou appliquer une commande à de multiples clients à l'intérieur de différents groupes.

Visualiser les détails de clients ou de groupes

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez **Clients**.

   La zone de détails affiche tous les groupes et les clients situés dans le groupe racine avec de l'information sur le compte client sur le serveur Live Backup Server, l'ordinateur Client Live Backup, ainsi que le logiciel Client Live Backup. Les détails suivants peuvent apparaître. Pour en modifier la liste, voir "Personnaliser les détails client", page 103..


Live Backup Console
File Action View Favorites Window Help
Console Root
Live Backup Servers
GRACERSERVER (Windows 2003)
Supervision
Alarmes
Clients
Clients arrêtés
Rôles de sécurité
Verrouillage de fonctionnalités
Outils serveur
Gestion de l'ancienneté des dor
Rapports
Nom Type Espace utilisé Alloué ID Statut Version Dernier utilisateur Système d'exploitation
Adam Client 2,39 Mo 48,00 Mo 5 Arrêté ...
amy-dv9000 Client 2,39 Mo 48,00 Mo 1 3.20.987 Amy Gracer Microsoft Windows XP Professional ,Service Pack 2,
Christine Client 2,39 Mo 48,00 Mo 3 ...
Michele Client 2,39 Mo 48,00 Mo 4 ...
Paul Client 2,39 Mo 48,00 Mo 2 ...

Information du compte client :

- **Nom** : Le nom du compte client, ou le nom du groupe.
- **Type** : Client ou groupe.
- **Nom de groupe** : Si affichée en mode All Clients, cette colonne présente le nom du groupe auquel appartient le client. Voir "Visualiser tous les clients" page 104.
- **Espace utilisé** : La taille de toutes les données dans la base de données du client.**Alloué** : La quantité d'espace disque couramment utilisée par la base de données du client, incluant l'espace disque temporaire utilisé pour le traitement de la base de données.

- **ID** : Un code interne avec lequel Live Backup identifie le client.
- **Statut** : *Vide*, *Création de la base de données*, *Arrêté*, *Activation en attente, Activation*, *La création a échoué*, *Version incompatible, Endommagé, Obsolète,* ou *Mise à jour programmée*.

  Vide Si la colonne Statut est vide, la base de données du client est créée et le serveur est disponible pour une sauvegarde des données du client.

  Arrêté Le client ou le serveur a été arrêté manuellement par l'administrateur, ou il existe un problème à régler. Voir "Alarmes du serveur", page 28.

  Activation en attente Le client a été ajouté à Live Backup, mais la création de la base de données est retardée à cause des positionnements de l'auto-création dans Propriétés du groupe. Voir "Activer l'auto-création de clients dans un groupe :" page 92.

  Activation Live Backup est en train de créer la base de données du client.

  Echec de création Live Backup a échoué dans sa création du client. Vérifiez les alarmes pour en déterminer la cause. Supprimez le client, corrigez les problèmes décrits dans les alarmes, et recréez le client. Voir "Alarmes du serveur", page 28.

  Redirection : Live Backup est en train de rediriger le compte client sur un nouveau serveur. Voir "Redirection des clients", page 148.

  Redirigé : Le compte client a été redirigé sur un nouveau serveur Live Backup. Ce compte n'accepte donc plus de données, et peut être supprimé. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105.

  Version incompatible La version du logiciel Live Backup Client est incompatible avec le serveur Live Backup. Vous devez mettre à jour votre logiciel client. Pour savoir comment, voir le *Manuel d'installation Live Backup*.

  Endommagé La base de donnée cliente est endommagée, la mise à jour n'est pas autorisée et toutes les réplications sont interrompues. Veuillez supprimer et recréer le compte client, puis permettre à la réplication de se terminer. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105 et "Création de clients", page 91.

  Obsolète La version de la base de donnée cliente Live Backup est incompatible avec le serveur et trop ancienne pour être mise à jour directement avec la version actuelle. Veuillez supprimer et recréer le compte client, puis permettre à la réplication de se terminer. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105 et "Création de clients", page 91

  Mise à jour programmée La mise à jour de la base de donnée cliente est

planifiée mais pas encore effectuée. Ce compte est indisponible tant que la mise à jour n'est pas terminée.

- **Expire** : Affiche la date où le compte client a expiré ou va expirer.
- **Commentaire** : Information sur le client ou le groupe que l'administrateur de Live Backup a inscrit dans la zone Commentaire des propriétés.

Information sur l'ordinateur client Live Backup

- **Dernier utilisateur :** Le nom du dernier utilisateur qui s'est connecté sur l'ordinateur client. Cette information n'est disponible que pour les clients Windows.
- **Version** : La version de Live Backup Client installée sur l'ordinateur client spécifié.
- **Système d'exploitation** : La version et l'édition de Windows tournant sur l'ordinateur client. Par exemple, Microsoft Windows XP Professionel Service Pack 2, 5.1.2600. Il est également précisé si le système d'exploitation fonctionne avec une architecture 64-bit.
- **Etat du Client** : L'état de Live Backup Client sur l'ordinateur : *Actif*, *Inactif*, *En pause*, *Pause auto*, *Cache insuffisant*, *Conserve l'espace cache*, ou *En cours de scanning*.
- **Taille de cache** : La quantité d'espace disque allouée au cache de dossier du client. La taille des fichiers dans le dossier peut augmenter juqu'à cette taille.
- **Cache utilisé** : La taille totale en mégaoctets des fichiers dans le dossier cache du client local.
- **Fichiers dans le cache** : Le nombre de fichiers dans le dossier cache de Live Backup Client.
- **Emplacement du cache** : Le plein chemin du dossier cache sur le client Live Backup.
- **Adresse serveur** : Le nom et le port du serveur Live Backup sur lequel Live Backup Client sauvegarde des fichiers. Si le compte client est en train d'être redirigé, vous verrez ici à la fois le nom du serveur d'origine et celui du serveur cible.
- **Alarme** : Indique si Live Backup Client a détecté une erreur critique. Cette information n'est disponible que pour les clients Windows.
- **Nom ordinateur :** Le nom de l'ordinateur client.
- **Dernière connexion** : La date et l'heure de la dernière connexion du client au serveur Live Backup.

Note Le serveur Live Backup reçoit une mise à jour à toutes les heures des détails de chaque Client Live Backup.

Note Les colonnes Alloué et Espace utilisé sont mises à jour quotidiennement. Pour voir les valeurs courantes pour un client donné, cliquez sur le bouton Rafraîchir de l'onglet Espace de stockage des Propriétés du client.

Personnaliser les détails client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. La zone détails affiche tous les groupes et les clients situés dans le groupe racine. L'information de statut du compte client sur le serveur Live Backup et l'ordinateur client ainsi que le logiciel Live Backup Client apparaissent.
4. Faites un clic droit sur Clients, pointez sur **Affichage**, et cliquez sur **Choisir des colonnes** (Windows 2000) ou **Ajouter/supprimer des colonnes** (Windows XP ou Serveur 2003).

   La boîte de dialogue Ajout/suppression de colonnes apparaît.



5. Dans la liste **Colonnes disponibles**, cliquez sur le détail que vous souhaitez voir et cliquez sur **Ajouter**. Le détail se déplace dans la liste **Colonnes affichées**. Recommencez pour chaque détail que vous souhaitez voir.
6. Dans la liste **Colonnes affichées,** cliquez sur le détail que vous souhaitez cacher et cliquez sur **Supprimer**. Le détail se déplace dans la liste **Colonnes disponibles**. Recommencez pour chaque détail que vous souhaitez cacher.
7. Pour changer l'ordre dans lequel les détails apparaissent, cliquez sur un détail dans la liste **Colonnes affichées**, et ensuite cliquez sur **Monter** ou **Descendre**.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**. La console affiche des colonnes pour chaque détail sélectionné dans l'ordre de vos choix.

Visualiser les propriétés du client ou du groupe

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***. Cliquez sur **Clients**.
2. Faites un clic droit sur un nom de client ou de groupe et cliquez sur **Propriétés**.

   La page de propriétés apparaît.
3. Lorsque vous avez terminé la visualisation des propriétés, cliquez sur **OK**.

Voir Aussi Pour plus de renseignements sur les propriétés qui s'affichent, voir "Configuration des propriétés de protection" page 107.

Visualiser tous les clients

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. A partir du menu **Affichage**, sélectionnez **Tous les clients**.

   Tous les clients apparaissent en ordre alphabétique dans la zone de détails. Pour déterminer à quel groupe appartient chaque client, voir la colonne Groupe.


Live Backup Console
File Action View Favorites Window Help
Console Root
Live Backup Servers
GRACERSERVER (Windows 2003)
Supervision
Alarmes
Clients
Clients arrêtés
Rôles de sécurité
Verrouillage de fonctionnalités
Outils serveur
Gestion de l'ancienneté des dor
Rapports
Nom Nom... Espace utilisé Alloué ID Statut Expire Version Dernier utilisateur Commentaire
Adam (root) 2,39 Mo 48,00 Mo 5 ...
amy-dv9000 (root) 2,39 Mo 48,00 Mo 1 3.20.987 Amy Gracer
Christine (root) 2,39 Mo 48,00 Mo 3 ...
Michele (root) 2,39 Mo 48,00 Mo 4 ...
Paul (root) 2,39 Mo 48,00 Mo 2 ...

4. Pour retourner à la vue par défaut, à partir du menu Affichage, sélectionnez Par groupe.

Rechercher un client

- Dans la vue Tous les clients que nous venons de décrire, saisissez la première lettre du nom d'un client. L'affichage se positionne sur le premier client dans la liste dont le nom commence par ce caractère. Vous pouvez ensuite dérouler la liste afin de trouver le client souhaité.

Supprimer des clients ou des groupes

Vous pouvez supprimer des clients ou des groupes, mais avant de supprimer un groupe, vous devez d'abord supprimer les clients qu'il contient.

Lorsque vous supprimez un client, vous supprimez la totalité de sa base de données de Live Backup. Le client n'est plus protégé, tous ses points de contrôle sauvegardés et ses versions sont perdus, et le client ne pourra plus sauvegarder les fichiers sur le serveur Live Backup. Pour toutes ces raisons, ne supprimez pas un client à moins d'être convaincu qu'il a rencontré une erreur irrécupérable, telle qu'une base de données corrompue, ou qu'il n'a plus besoin de la protection de Live Backup.

Une fois le client supprimé, il sera refusé en auto-création de client.

Supprimer un client :

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**, et ensuite ouvrez le groupe auquel le client appartient.
3. Faites un clic droit sur le client que vous voulez supprimer, et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **Oui**.

   Le client et tous ses fichiers protégés sont supprimés de la base de données de stockage Live Backup.

Astuce Pour supprimer de multiples clients, appuyez sur **Ctrl** et cliquez sur chaque client à supprimer. Faites un clic droit sur le dernier, et ensuite cliquez sur **Supprimer**.

Note Une fois le client supprimé, il sera refusé en auto-création de client. Voir "Exclure un client de l'auto-création", page 95.

Supprimer un groupe :

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.

   Faites un clic droit sur le groupe que vous souhaitez supprimer, et cliquez sur **Supprimer**. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
3. Cliquez sur **Oui**.

Déplacement des clients entre les groupes

Vous pouvez déplacer un client d'un groupe à l'autre, ou vous pouvez déplacer un client hors de son groupe pour le rendre autonome. Vous pouvez vouloir déplacer un client quand vous souhaitez supprimer tous les clients d'un groupe sauf un ; ou si vous voulez changer la protection.

Déplacer un client d'un groupe à l'autre

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.

   Tous les groupes et clients autonomes couramment protégés par Live Backup apparaissent dans la zone de détails.
3. Dans la zone de détail, double-cliquez sur le groupe contenant le client que vous souhaitez déplacer.

   Tous les clients membres apparaissent dans la zone détails.
4. Faites un clic droit sur le client ou le groupe que vous souhaitez déplacer et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Déplacer vers**.

   La boîte de dialogue Sélectionner un groupe apparaît.

5. Sélectionnez le groupe vers lequel vous souhaitez déplacer le client.

   Le client ainsi déplacé hérite de la configuration de protection du groupe pour toutes ses pages où la case à cocher Hériter est sélectionnée, sauf la page Stockage. Les positionnements de stockage ne sont pas hérités.
6. Cliquez sur **OK**.

Astuce Pour déplacer de multiples clients, appuyez sur **Ctrl** et cliquez sur chaque client à déplacer. Faites un clic droit sur le dernier, et ensuite cliquez sur **Déplacer vers**.

Astuce Vous pouvez également déplacer les groupes de la même façon. le groupe hérite de la configuration de protection du groupe père pour toutes les pages où la case à cocher Hériter est sélectionnée.

Configuration des propriétés de protection

Lorsque vous créez un groupe client, vous pouvez configurer comment Live Backup protègera les fichiers sur chaque client de ce groupe. Vous pouvez ajouter des commentaires, sélectionner des lecteurs et les types de fichiers à protéger, allouer de l'espace de stockage, configurer l'ancienneté des données, une date d'expiration et l'accès par défaut des utilisateurs. Vous pouvez également permettre la création automatique de clients dans un groupe particulier, et personnaliser le moment où les clients commenceront la duplication.

Par défaut, les clients héritent des propriétés de leur groupe. Cependant, vous pouvez modifier la configuration de protection dans les propriétés de chaque groupe et personnaliser les propriétés assignées à un client particulier à tout moment suivant sa création.

A chaque fois qu'il se connecte au serveur Live Backup, le client Live Backup interroge le serveur afin de repérer des changements de propriétés. Cette connexion a lieu au moins toutes les 5 minutes. Si des modifications ont été effectuées, le client Live Backup refait l'analyse des lecteurs protégés sur l'ordinateur client. Les fichiers qui sont déjà en cache ne seront pas affectés, mais tout nouveau fichier sera en conformité avec les mises à jour des définitions.

Cette section explique comment modifier les propriétés comme suit :

- Edition du nom et du commentaire
- Définition du niveau de protection des fichiers
- Définition des types de fichiers à protéger
- Définition des données à exclure
- Allocation d'espace de stockage pour les fichiers protégés
- Configuration de l'ancienneté des données
- Configuration de l'accès utilisateur avec verrouillage des fonctionnalités
- Définition d'une date d'expiration
- Activation de l'auto-création à l'intérieur d'un groupe

Tous ces paramètres de protection sont définis dans la page de propriété d'un groupe ou client.

Voir Aussi "Visualiser tous les clients", page 104.

Edition du nom et du commentaire

L'onglet Général des Propriétés du client ou du groupe spécifie le nom du client ou du groupe et comporte un emplacement pour la saisie d'une description et de détails s'y rapportant.

Editer le nom et le commentaire

1. Les propriétés d'affichage sont décrites dans "Visualiser les détails de clients ou de groupes", page 100.
2. Sélectionnez l'onglet Général.



3. Dans le champ **Nom du groupe** ou **Nom du client**, saisissez le nom à utiliser pour l'identification de cet objet.

   Sous le champ du nom, le nom complet interne du client ou du groupe s'affiche. Le nom est une combinaison de nom de clients distincts et du nom du groupe père comme suit : NomClient@NomGroupe.PèreGroupe. Par exemple, un client nomme "Didier" situé dans le groupe "Ventes externes" sous le groupe père "Ventes et marketing" aura un nom composé complet d'identification de client : **Didier@Ventes externes.Ventes et marketing**. Vous pouvez utiliser ces noms pour trouver le client.

4. Dans le champ **Commentaire**, saisissez toute information que vous souhaitez présenter sur le client ou le groupe. Ces informations peuvent comprendre le type d'ordinateur du client, son emplacement, les utilisateurs client et l'information de contact. Vous pouvez saisir juqu'à 4000 caractères.
5. Cliquez sur **OK**.

Note Si vous visualisez les propriétés du client, vous ne pouvez changer le nom du client dans les propriétés générales. Pour apprendre comment changer son nom, voir "Renommer un client ou un groupe" page 98.

Définition du niveau de protection des fichiers

La page de Protection des propriétés du client ou du groupe spécifie quels lecteurs sont protégés sur l'ordinateur client, et si tous les fichiers ou seuls les fichiers document de l'utilisateur seront protégés.

Attention Si vous positionnez la protection de documents d'utilisateurs, ni les rollback complets du système ni le Disaster Recovery ne seront disponibles pour le ou les clients protégés. Les clients Live Backup pour Mac prennent en charge la protection des documents utilisateurs.

Définir le niveau de protection

1. Affichez les propriétés tel que décrit dans "Visualiser les propriétés de clients et de groupes", page 100.

2. Cliquez sur l'onglet **Protection**.


Propriétés du client
Espace de stockage
Gestion des versions
Verrouillage de fonctionnalités
Expiration
Général
Protection
Données protégées
Données à exclure
Protéger les lecteurs suivants sur cet ordinateur :
C: (lecteur local du client)
D: (lecteur local du client)
E: (lecteur local du client)
F: (lecteur local du client)
G: (lecteur local du client)
H: (lecteur local du client)
I: (lecteur local du client)
J: (lecteur local du client)
K: (lecteur local du client)
Protection du système complet
Tous les fichiers de l'ordinateur seront protégés, y compris les fichiers système
Protection des Documents utilisateur
Seuls les Documents utilisateur seront protégés
Hériter ces propriétés du groupe père
OK
Annuler
Aide

3. Pour hériter des positionnements appliqués au groupe père, assurez-vous que la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** est sélectionnée. C'est la sélection par défaut. Toutes les autres options de la page de propriétés sont désactivées et les propriétés du père s'appliquent.

   Si vous souhaitez personnaliser les propriétés d'un groupe, dé-sélectionnez la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** et passez à l'étape 4.

4. Dans la liste **Protéger les lecteurs suivants sur cet ordinateur**, sélectionnez la case à cocher à coté de chaque lecteur client que vous voulez protéger avec Live Backup. Lorsque vous sélectionner les lecteurs que vous souhaitez protéger sur un groupe d'ordinateurs, sélectionnez un surensemble de lecteurs.

   Si cette liste de lecteurs n'apparaît pas dans les propriétés du client, alors Live Backup ne supporte pas la sélection de lecteurs ou de volumes individuels pour ce client. Tous les disques durs et volumes locaux seront protégés.

5. Sélectionnez le type de protection que vous souhaitez assigner au client.

   - **Protection du système complet** : Protège le système complet du client, à l'exception des données à exclure.
   - **Protection des Document utilisateur** : Protège seulement les types de fichiers que vous créez, tels que DOC (Word), TXT (Notepad), BMP (Paintbrush), ou tout autre type que vous avez défini comme documents d'utilisateurs. Définissez ces types de documents dans la page des Données Protégées. Voir

"Définition des types de fichiers à protéger", page 111. Live Backup Express et Live Backup pour Macintosh ne supportent que ce niveau de protection.

Si ces options ne sont pas disponibles, alors Live Backup Client supporte la protection de documents utilisateurs (mode Express) uniquement sur ce client.

6. Cliquez sur **OK**.

Définition des types de fichiers à protéger

Lors d'une protection du système complet, Live Backup protège tous les fichiers de votre client, sauf les fichiers exclus de la protection dans l'onglet données à exclure. Cependant, sous la protection de documents utilisateurs, Live Backup ne protège que les fichiers définis comme documents utilisateurs. Live Backup considère que les documents utilisateurs sont des fichiers que vous créez sur l'ordinateur client, ainsi que tous les autres fichiers situés dans le dossier Mes Documents de l'ordinateur client.

Dans l'onglet Données protégées, vous pouvez aussi définir vos propres types de documents utilisateurs à protéger via le mode de Protection des documents utilisateurs. Vous pouvez définir des masques de protection pour des fichiers individuels, de types de fichiers, ou des dossiers complets avec sous-dossiers.

Si vous avez activé Protection du système complet, l'onglet Données protégées n'affiche pas d'options configurables, puisque toutes les données seront protégées au même niveau.

Définir les types de fichiers protégés

1. Affichez les propriétés tel que décrit dans "Visualiser les propriétés du client ou du groupe", page 104.
2. Cliquez sur l'onglet **Données protégées**.

Si vous avez activé Protection du système complet, la page ci-dessous s'affiche :



Toutes les données sont protégées. Voir "Définition du niveau de protection des fichiers" page 109.

Si vous avez activé uniquement la protection des données utilisateur, comme c'est le cas avec la protection fournie par Live Backup Client Express, vous pouvez définir les types de fichiers spécifiques à considérer comme des documents utilisateur. La page **Données protégées** ci-dessous apparaît :



3. Afin d'assurer l'héritage des paramètres du groupe père, assurez-vous que la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** est sélectionnée. Il s'agit de la sélection par défaut. Toutes les autres options de la page de propriétés sont désactivées, et les propriétés du père s'appliquent.

   Si vous voulez personnaliser les propriétés pour un client donné ou un groupe, décochez la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père**, et continuez avec l'étape 4.

4. La liste de **Types de macros pré-définies** affiche les dossiers par défaut et les fichiers que Live Backup protège en tant que documents d'utilisateurs. Pour la définition de ces macros, voir "Fichiers de type macros", page 215.

   Si vous ne souhaitez pas de protection par défaut d'un type, décochez sa case à cocher. Ce type ne sera plus protégé lorsque **Protection des documents utilisateur** est sélectionné.

5. Pour protéger tout autre type de fichier sous Protection Documents Utilisateur, saisissez son masque dans la boîte de dialogue **Nouveau masque**, et cliquez sur **Ajouter**.

   Pour spécifier un masque qui s'applique uniquement aux clients Mac, préfixez le masque avec Mac: (sans espace)

   Live Backup ajoute le masque à la liste **Autres masques de fichiers et répertoires** et le protège lorsque vous sélectionnez la protection de documents d'utilisateurs. Voir "Astuces sur les masques", page 117.

6. Pour supprimer un type personnalisé de la protection, sélectionnez son masque dans la liste **Autres masques de fichiers et répertoires**, et cliquez sur **Retirer**.

   Les fichiers de ce type ne seront plus protégés sous la protection de documents d'utilisateurs ; cependant, toute sauvegarde existante de ce type de fichier restera dans le stockage de Live Backup jusqu'à son archivage ou sa suppression causée par l'ancienneté des données.

7. Lorsque vous avez terminé d'ajouter et de supprimer des types de document, cliquez sur **OK**.

Note Si par accident, vous définissez un type de fichier comme étant à la fois un Document utilisateur et des Données à exclure, le type Données à exclure aura préséance et les fichiers seront exclus de la protection.

Définition des données à exclure

Live Backup définit les types de fichiers à exclure de la protection comme étant des *données à exclure.* Les données à exclure sont des fichiers qui ne sont pas nécessaires pour des sauvegardes complètes du système, y compris les fichiers temporaires Windows qui sont recréés au démarrage, tels que les fichiers swap, et les fichiers cache d'Internet. Les données à exclure comportent aussi les dossiers temporaires en local, la corbeille Windows, le dossier Mac/.Trashes/* , et les dossiers temporaires de téléchargement.

La plupart des fichiers que Live Backup considère à exclure peuvent être protégés par des positionnements sur la page de propriétés des données à exclure. Cependant, les données que Live Backup considère comme étant des *données à exclure internes* ne seront jamais protégées, et vous ne pouvez changer ce positionnement.

Sur la page Données à exclure, vous pouvez définir d'autres types de données comme étant à exclure ; toutefois, assurez-vous que les types de fichiers définis à exclure sont véritablement inutiles, comme par exemple :

- les fichiers temporaires créés par le système d'exploitation ou une application
- les gros fichiers qui changent souvent mais ne nécessitent pas de version, tels que les fichiers log
- les dossiers personnalisés temporaires, tels que C:\TEMP*.*
- les fichiers de configuration d'économiseurs d'écran qui écrivent continuellement le même fichier
- les gros fichiers de sauvegarde ou d'archive que vous ne souhaitez pas protéger, tels que les images Ghost (*.gho) ou *.iso, que Live Backup défini comme étant à exclure par défaut.
- tout autre fichier qui vous semble inutile à la création d'images miroir ou de versions.

Le rejet de tels fichiers récupère de l'espace disque sur le serveur Live Backup Server et diminue l'encombrement du réseau.

Attention La définition de tout autre type de fichier que ceux par défaut en tant que fichiers à exclure pourrait empêcher un system recovery complet sur le client.

Définir les données à exclure

1. Affichez les propriétés tel que décrit dans "Visualiser les propriétés du client ou du groupe", page 104.

2. Cliquez sur l'onglet Données à exclure.



3. Pour hériter des positionnements appliqués au groupe père, assurez-vous que la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** est sélectionnée. C'est la sélection par défaut. Toutes les autres options de la page de propriétés sont désactivées et les propriétés du père s'appliquent.

Si vous souhaitez personnaliser les propriétés d'un groupe, dé-sélectionnez la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** et passez à l'étape 4.

4. La liste **Données à exclure pré-définies** affiche les dossiers et les types de fichiers qui sont exclus de la protection Live Backup. Ces fichiers ne sont jamais sauvegardés et donc indisponibles pour la récupération. Pour une définition de ces macros, voir "Fichiers de type macros" page 215. Pour protéger des types ou emplacements identifiés comme portant sur des données à exclure, décochez la case à cocher à coté du type. Live Backup protégera ce type sous **Protection système complet**.

Note Données à exclure internes se rapporte aux données permanentes à exclure, vous ne pouvez donc pas décocher cette case à cocher.

---

5. Pour exclure un autre type ou emplacement de fichier de la protection, saisissez-le dans **Nouveau masque**, et cliquez sur **Ajouter**. Live Backup ajoute le masque à la liste **Autres données à exclure** et l'exclut de toutes les sauvegardes. Voir "Astuces sur les masques" page 117.

   Pour spécifier un masque qui s'applique uniquement aux clients Mac, préfixez le masque avec Mac: (sans espace)

6. Pour protéger un type de fichiers défini au préalable comme données à exclure, sélectionnez le masque dans la liste **Autres données à exclure**, et cliquez sur **Retirer**.

   Live Backup protègera désormais les fichiers pour lesquels vous avez supprimé le masque.

7. Lorsque vous avez terminé d'ajouter et de retirer des types de données à exclure, cliquez sur **OK**.

Note Si par accident, vous définissez un type de fichier comme étant à la fois un Document utilisateur et des Données à exclure, le type Données à exclure aura préséance et les fichiers seront exclus de la protection.

Toute règle de données jetables est prise en compte avant les autres règles de protection spécifiées dans le client Live Backup pour Mac. Si vous définissez un fichier comme un type de fichier jetable dans les Propriétés Client, et que l'utilisateur client le définit comme protégé, la fichier sera exclu de la protection.

Astuces sur les masques

Un masque est une chaîne de caractères représentant un groupe de fichiers. Vous pouvez utiliser des masques pour représenter des groupes de fichiers que vous souhaitez protéger ou rejeter de la protection dans les onglets **Document Utilisateur** ou **Données à exclure** des propriétés de client ou de groupes.

Les masques ne sont pas sensibles à la casse.

Un masque est créé avec des jokers et des variables d'environnement du système. Un joker est un caractère qui représente un ou plusieurs caractères.

- Un astérisque (*) occupe la place de zéro ou plusieurs caractères.
- Un point d'interrogation (?) occupe la place d'un seul caractère. Les points d'interrogation peuvent être utilisés pour les clients Windows uniquement.

Les jokers sont utiles dans la représentation d'un groupe de fichiers particulier. Par exemple, *.tmp représente tous les fichiers temporaires avec l'extension tmp, indépendamment de leur nom de fichier.

Une variable d'environnement du système est une chaîne de caractères formée d'informations sur l'environnement, telles que le lecteur, les chemins, les noms de fichiers, associée avec un nom symbolique utilisable par Windows. Dans les masques, les variables d'environnement doivent être présentées entre des signes de pourcentage. Par exemple, %windir%*.tmp représente les fichiers temporaires dans le dossier système, y compris les sous-répertoires.

Seules les variables d'environnement du système s'appliqueront dans les masques ; les variables d'environnement de l'utilisateur ne seront pas utilisées.

Voir Aussi Pour plus de renseignements sur les jokers et les variables d'environnement, voir l'aide de Windows.

Vous pouvez utiliser les jokers et les variables d'environnement ensemble afin de représenter des groupes de fichiers. Par exemple :

- Afin de représenter les fichiers d'un type particulier, indépendamment de leur emplacement, utilisez *.ext. Par exemple, pour les documents Word, utilisez *.DOC
- Afin de représenter le dossier Windows, utilisez %WINDIR%. Par exemple, pour supprimer un dossier de fichiers LOGS dans un dossier Windows, utilisez %WINDIR%\LOGS*

- Afin de représenter un dossier que vous souhaitez protéger ou jeter, utilisez C:\nomdudossier*. Par exemple, pour jeter tous les fichiers dans un dossier temporaire nommé MonTemp, utilisez C:\MonTemp*
- Afin de représenter seulement les fichiers comportant une extension, utilisez *.* Par exemple, C:\MonTemp*.* représente tous les fichiers dans le dossier incluant les sous-dossiers comportant des extensions.
- Afin de représenter tous les fichiers texte dont le nom commence par la lettre "a" et se termine par la lettre "b" et comporte deux caractères entre ces lettres, utilisez *\a??b.txt
- Afin de représenter un dossier exclure par défaut nommé "exclure" pouvant être placé n'importe où sur le système client, utilisez */exclure/*. Les utilisateurs du client peuvent créer ce dossier et y trouver tout fichier qu'ils ne veulent pas y protéger.

Les masques que vous entrez dans les pages Données Protégées et Données Jetables de Propriétés du Client s'appliqueront également aux clients Windows et Mac. Cependant, vous pouvez spécifier des règles spécifiques pour inclure et exclure des données uniques aux clients Mac. Pour cela, spécifiez le préfixe "Mac:" (sans espace) avant chaque règle que vous ne voulez appliquer qu'aux clients Mac. Vous pouvez utiliser le caractère générique * (astérisque). Utilisez ce caractère à la fin de n'importe quel chemin d'accès pour inclure les sous-répertoires du masque spécifié.

Par exemple, si vous voulez exclure tous les iMovies quel que soit leur emplacement, allez à la page Données Jetables puis indiquez ce qui suit dans la boîte Nouveau Masque :

MAC:*.DV

Pour exclure le répertoire iMovie par défaut, tapez :

MAC:/USERS/USERNAME/MOVIES/*

Pour exclure un type de fichier particulier d'un dossier particulier, spécifiez :

MAC:/PATH/*.EXT

Allocation d'espace de stockage pour les fichiers protégés

Chaque fichier de sauvegarde d'un client est stocké dans le serveur de stockage Live Backup, qui utilise des bases de données SQL pour gérer l'information du client. Vous pouvez spécifier la taille de l'espace disque à allouer pour chaque client à la création du fichier, la façon dont la mémoire augmente et la limite maximale.

Lors de la duplication initiale des clients, la performance sera meilleure en augmentant de façon importante la taille par défaut et la taille d'un incrément de croissance des bases de données clients. En augmentant ces tailles, vous limitez le temps nécessaire au serveur SQL dans la modification des bases de données, améliorant ainsi les performances du système.

Planifiez avec soin la taille initiale et la taille de l'incrément de croissance des bases de données clients. Si vous décidez d'augmenter la taille par défaut, la duplication client peut s'effectuer plus uniformément mais la création sera plus longue. La taille de l'incrément de croissance a un effet sur les performances : si la taille de l'incrément de croissance est trop petite, une fragmentation des fichiers se produira, ce qui réduit les performances. Si la taille de l'incrément de croissance est trop grande, vous risquez de gaspiller de l'espace disque. Effectuez des tests pour déterminer la taille optimale pour votre système.

Il est essentiel de déterminer les besoins de stockage avant de créer des clients ou des groupes. Lorsque vous créez un client, il hérite des propriétés de stockage de son groupe. Toutefois, des changements éventuels à la configuration du groupe ne s'appliqueront pas au client. Donc si vous souhaitez changer les positionnements de stockage, pour tout un groupe, vous devez configurer le groupe et chaque client individuellement.

Vous pouvez définir les informations de stockage sur la page Propriétés de stockage du client ou du groupe.

Allouer de l'espace de stockage

1. Affichez les propriétés tel que décrit dans "Visualiser les propriétés du client ou du groupe", page 104.

2. Cliquez sur l'onglet **Espace de stockage**.



3. Si vous travaillez avec un client existant, cliquez sur **Rafraîchir** pour visualiser les valeurs courantes. Live Backup mettra à jour les valeurs de stockage affichées.

4. Pour un nouveau client, positionnez les propriétés de taille de la **Base de données client** :

   - Le champ **Taille allouée** contient l'espace disque couramment utilisé par la base de données du client, incluant l'espace disque temporaire utilisé pour le traitement de la base de données. Lors de la création d'un client ou d'un groupe, cette option se nomme **Taille initiale**.
   - Le champ **Espace utilisé** affiche la taille des données occupant couramment la base de données client. La valeur maximale de l'espace utilisé est défini dans le champ **Taille maximale**.
   - La différence entre l'espace alloué et utilisé est l'espace couramment libre dans la base de données.
   - Cette option n'apparaît pas lors de la création du client ou du groupe.

- Dans le champ **Taille maximale**, saisissez l'espace disque maximal à utiliser par le client. Les données sauvegardées du client peuvent occuper la taille maximale ainsi définie mais sans l'excéder. La valeur par défaut est 16384 Mo (16384/1024=16 Go).

5. Si vous configurez les propriétés d'un groupe entier, vous pouvez également définir les propriétés de stockage suivantes :

   - Vous pouvez définir la taille à laquelle tous les membres du client seront créés dans le champ **Taille initiale**.
   - Lorsque la base de données augmente de taille, le serveur Live Backup peut augmenter l'espace disque qui lui est alloué jusqu'à atteindre la valeur maximale. Dans le champ **Lorsque la base de données est pleine, augmenter sa taille de**, saisissez le nombre de mégaoctets supplémentaires à allouer à la base de données.
   - A partir de la liste **Stocker cette nouvelle base de données client sur**, sélectionnez le lecteur du serveur Live Backup où vous souhaitez créer de nouvelles bases de données clients. Les bases de données clients seront créées sur le lecteur choisi dans le même dossier qui a été défini lors de la configuration du serveur Live Backup pour la sauvegarde des bases de données système.

6. Lorsque vous avez terminé d'allouer l'espace disque et de positionner les options de stockage de la base de données, cliquez sur OK.

Configuration de l'ancienneté des données

Etant donné que Live Backup effectue un suivi continu des données de chaque client, y compris la version de certains fichiers, tels que les documents fréquemment édités, la taille des données peut augmenter rapidement. Il est alors possible de gaspiller de l'espace disque. Afin de vous aider à mieux gérer l'espace disque tout en sauvegardant correctement vos données, vous pouvez supprimer les anciens fichiers, ou les envoyer vers LiveArchive. Lorsque vous archivez des données, vous les sauvegardez sur un système secondaire pour un stockage à long terme, bien que les données soient toujours disponibles pour une éventuelle restauration. Vous pouvez choisir les conditions et le moment de suppression des fichiers archivés pour chaque client ou chaque groupe.

La page des propriétés d'ancienneté des données vous permet de positionner ces options. Pour configurer l'ancienneté des données, vous devez saisir des spécifications dans deux fenêtres de protection, **Continue** et **Etendue**.

- La fenêtre de protection *Continue* spécifie la période pendant laquelle chaque version d'un fichier et tous ses points de contrôle seront disponibles à la restauration. Par défaut, cette période est de cinq jours. Cela signifie que si vous avez activé l'ancienneté de données avec les paramètres par défaut, vous aurez toujours un minimum de cinq jours de versions de tout fichier protégé et tous les points de contrôles seront disponibles pour une restauration immédiate.
- La fenêtre de protection *Etendue* étend le nombre de jours de rétention de certaines versions et points de contrôle, et ainsi la période pendant laquelle ils sont disponibles à la restauration, au delà de la période de protection Continue. Ce filtrage de données permet à certaines versions de pouvoir être restaurées tout au long de la période étendue, tandis que les versions et points de contrôle moins essentiels ne s'accumulent pas en double. Vous pouvez définir la fenêtre de protection étendue par jours, semaines et mois.

Par exemple, si vous acceptez la configuration par défaut des fenêtres de protection Continue et Etendue, vous aurez 60 jours de plus de versions disponibles qu'avec la fenêtre de protection Continue de 5 jours. Ce qui donne 65 jours de protection en tout.

Important Le positionnement des propriétés d'ancienneté des données pour chaque client ne fait qu'établir les paramètres pour l'éventuelle suppression ou archivage de versions anciennes ; le positionnement ne lance aucune procédure automatique. Pour lancer l'ancienneté des données, voir "Lancement de l'ancienneté des données" page 138 et "Planification du Traitement des anciennes versions", page 195.

Configurer l'ancienneté des données

1. Affichez les propriétés tel que décrit dans "Visualiser les propriétés du client ou du groupe", page 104.
2. Cliquez sur l'onglet Gestion des versions.



3. Pour hériter des positionnements appliqués au groupe père, assurez-vous que la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** est sélectionnée. C'est la sélection par défaut. Toutes les autres options de la page de propriétés sont désactivées et les propriétés du père s'appliquent.

   Si vous souhaitez personnaliser les propriétés d'un client ou d'un groupe, désélectionnez la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** et passez à l'étape 4.
4. Pour supprimer ou archiver les données plus anciennes du client, assurez-vous que la case à cocher **Activer le traitement des anciennes versions** est sélectionnée. Ceci est la position par défaut.
5. Dans la section **Fenêtre de protection continue**, saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous voulez conserver toutes les données en vue d'une restauration. Live Backup ne traitera pas les anciennes données pendant cette période.
6. Par défaut, la section **Fenêtre de protection étendue** permet de restaurer les données pendant encore 60 jours. Pour modifier cette période, cliquez sur **Configurer**.

La boîte de dialogue Fenêtre de protection étendue apparaît.


Fenêtre de protection étendue
La fenêtre de protection étendue suit directement la fenêtre de protection continue et définit une période de rétention discrète pour les données disponibles.
Conserver au moins 1 version/point de contrôle par jour pour
60
jour(s)
Conserver au moins 1 version/point de contrôle par semaine pour
0
semaine(s)
Conserver au moins 1 version/point de contrôle par mois pour
0
mois
La largeur totale de la fenêtre de protection étendue est au moins de
60
jour(s)
OK
Annuler
Aide

7. Cochez les cases correspondant à la période que vous souhaitez définir, et saisissez les valeurs désirées. Les périodes que vous sélectionnez ici sont cumulatives. Notez que cette période totale Etendue s'ajoute à la période de protection Continue. Pendant la durée de la protection Continue, le traitement de l'ancienneté de données n'est pas du tout lancé, tandis que lors de la protection étendue, seuls quelques versions/points de contrôle sont conservés.

   - Dans la boîte de sélection **Conserver au moins 1 version/point de contrôle par jour pendant**, sélectionnez le nombre de **jours** pendant lesquels Live Backup doit conserver au moins une version de chaque fichier et/ou un point de contrôle système. La version la plus récente de chaque jour sera conservée, tandis que toutes les autres seront définies comme anciennes. La valeur par défaut est de 60 jours.
   - Dans la boîte de sélection **Conserver au moins 1 version/point de contrôle par semaine pendant,** sélectionnez le nombre de **semaines** pendant lesquelles Live Backup doit conserver au moins une version de chaque fichier et/ou un point de contrôle système. La version la plus récente de chaque semaine sera conservée, tandis que toutes les autres seront définies comme anciennes. La valeur par défaut est de 0 semaines.
   - Dans la boîte de sélection **Conserver au moins 1 version/point de contrôle par mois pour,** sélectionnez le nombre de **mois** pendant lesquels Live Backup doit conserver au moins une version de chaque fichier et/ou un point de contrôle système. La version la plus récente de chaque mois sera conservée, tandis que toutes les autres seront définies comme anciennes. La valeur par défaut est de 0 mois.

La fenêtre **La durée totale de la fenêtre de protection étendue est d'au moins** affiche le nombre de jours pendant lesquels au moins une version ou point de contrôle sera disponible par jour pour la restauration, sur la base cumulative de vos sélections. Le nombre de versions disponibles dépend de vos sélections : si vous choisissez de conserver des versions journalières, alors ce sera une version par jour ; si vous choisissez des versions hebdomadaires, alors ce sera une version par semaine. Par exemple, si vous choisissez de conserver une version par semaine pendant 4 semaines, alors vous aurez étendu la protection pour 28 jours avec un maximum de 4 semaines. Cette fenêtre de protection étendue s'ajoute à la fenêtre de protection continue, période pendant laquelle toutes les versions des données restent disponibles pour la restauration.

Cliquez sur **OK**.

8. A partir de la liste **Les anciennes versions seront**, sélectionnez si vous souhaitez que les données anciennes de la version sélectionnée dans les étapes précédentes soient supprimées ou archivées sur le serveur de stockage de votre choix.

   - Pour supprimer les anciennes versions, sélectionnez l'option **Supprimées**.
   - Pour archiver les anciennes versions, sélectionnez l'option **Archivées vers**, et sélectionnez ensuite la connexion nommée au serveur d'archivage sur lequel vous souhaitez stocker les versions anciennes.

9. Lorsque vous avez terminé de positionner les options d'ancienneté des données, cliquez sur **OK**.

Note Pour archiver des fichiers, vous devez avoir au moins un buffer en sortie dans Live Backup. Sinon un message apparaîtra vous proposant d'en créer un. Cliquez sur **Oui**, et ensuite créez les buffers d'archives. Voir "Créer des buffers d'archivage", page 126.

Note Dans le processus d'ancienneté des données, vous ne pouvez archiver des fichiers que si vous avez installé Atempo LiveArchive, et que vous avez configuré une connexion entre Live Backup et LiveArchive. LiveArchive peut être installé sur le même ordinateur que Live Backup ou tout autre ordinateur à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine de Live Backup. Pour connaître les conditions préalables à la configuration, voir le manuel *LiveArchive User Guide*.

Note Si nous n'avez pas installé et configuré LiveArchive, vous n'aurez pas l'option d'archiver les versions anciennes mais uniquement l'option de les supprimer.

Note Si vous n'avez pas installé de serveur d'archivage mais que la liste **Archivées vers** est vide, vous n'avez pas connecté le serveur Live Backup à LiveArchive. Vous devez effectuer cette connexion : Ouvrez **Traitement des anciennes versions**. Faites un clic droit sur **Connexions à LiveArchive**, et cliquez sur **Nouvelle connexion**. Suivez les instructions de l'assistant pour établir la connexion.

Note Si vous traitez des anciennes versions de données de clients Mac dans Live Archive, ces données ne seront pas disponibles pour la restauration.

Créer des buffers d'archivage

Pour archiver les fichiers, vous devez avoir au moins un buffer en sortie dans Live Backup. Sinon un message apparaît après avoir configuré l'ancienneté des données vous demandant d'en créer un.

1. Cliquez sur **Oui** dans ce message pour afficher la boîte de dialogue Créer des buffers d'archivage.



Cette boîte de dialogue affiche tous les buffers d'archivage existants et leur statut.

2. Pour ajouter un buffer, cliquez sur **Ajouter**.



3. Dans la boîte de dialogue **Nouveau buffer d'archivage**, sélectionnez le **Type de buffer**, et ensuite sélectionnez le lecteur sur lequel vous souhaitez sauvegarder le buffer. Cliquez sur **OK**. Le buffer que vous avez ajouté apparaît dans la boîte de dialogue Créer des buffers d'archive.



4. Créez un buffer en entrée. Répétez l'étape précédente mais sélectionnez le bouton d'option **Entrée**.
5. Cliquez sur **OK**.

Voir Aussi *Manuel Utilisateur LiveArchive*

Configuration de l'accès utilisateur avec verrouillage des fonctionnalités

La caractéristique de verrouillage de la page de propriétés de client ou de groupe vous permet d'assigner un niveau d'accès par défaut à chaque client. Tous les utilisateurs qui se connectent sur cet ordinateur auront au moins les droits d'accès assignés au client sur la page Verrouillage de Fonctionnalités des propriétés client.

Si cette page n'apparaît pas dans les propriétés clients, alors Live Backup ne supporte pas le verrouillage des fonctionnalités sur ce client.

Vous pouvez également imposer des restrictions supplémentaires et accorder des droits suplémentaires pour chaque utilisateur. Voir "Configuration des privilèges utilisateurs", page 179.

Verrouiller l'accès au client Live Backup

1. Affichez les propriétés tel que décrit dans "Visualiser les propriétés du client ou du groupe", page 104.
2. Cliquez sur l'onglet **Verrouillage de fonctionnalités**.

   La boîte de dialogue Verrouillage de fonctionnalités apparaît.



3. Pour hériter des positionnements appliqués au groupe père, assurez-vous que la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** est sélectionnée. C'est la sélection par défaut. Toutes les autres options de la page de propriétés sont désactivées et les propriétés du père s'appliquent.

   Si vous souhaitez personnaliser les propriétés d'un client ou d'un groupe, désélectionnez la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** et passez à l'étape 4.

4. A partir de la liste **Les utilisateurs seront**, sélectionnez les privilèges que vous souhaitez accorder aux utilisateurs qui se connectent sur l'ordinateur client :

   - **Pas d'accès** Live Backup Client protège les fichiers sur l'ordinateur client sélectionné, mais les utilisateurs n'auront aucun accès aux fonctionnalités de contrôle ou de récupération.

- **Utilisateur** Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers de données ou des dossiers complets en utilisant l'Assistant de Restauration ou les menus de contexte Windows Explorer, configurer les positionnements de performance, sauvegarder un point de contrôle du système, et demander une image du système client pour effectuer un Disaster Recovery. Les utilisateurs ne peuvent pas effectuer un rollback de dossiers du système d'exploitation ou d'applications, récupérer des fichiers de données système individuels, configurer la mise à jour ou effectuer à tout moment une pause ou un redémarrage d'un versionnement de fichier.
- **Utilisateur avancé** Les utilisateur avancés possèdent tous les droits d'utilisateurs et les privilèges d'effectuer un rollback de système vers un état fonctionnel précédent, effectuer un rollback du système d'exploitation ou d'applications, récupérer des dossiers de systèmes ou d'application, récupérer des fichiers système, et désactiver ou activer la connexion client-serveur. Les utilisateurs ne peuvent pas configurer la mise à jour ou effectuer à tout moment une pause ou un redémarrage d'un versionnement de fichier.
- **Super utilisateur** Les utilisateurs ont accès à toutes les caractéristiques du client Live Backup.

5. Cliquez sur **OK**.

Note Toute caractéristique pour laquelle l'utilisateur n'a pas reçu de droit d'accès par le Verrouillage de fonctionnalités sera indisponible et grisée dans Live Backup Client.

Définition d'une date d'expiration

La page Expiration des propriétés de client ou de groupe vous permet de sélectionner la date à laquelle le client expire. Les clients expirés sont arrêtés : aucune nouvelle version n'est créée et aucune opération de récupération en local ou à distance n'est disponible.

Définir une date d'expiration

1. Affichez les propriétés tel que décrit dans "Visualiser les propriétés du client ou du groupe", page 104.
2. Cliquez sur l'onglet **Expiration**.

La page Expiration apparaît.



3. Pour hériter des positionnements appliqués au groupe père, assurez-vous que la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** est sélectionnée. C'est la sélection par défaut. Toutes les autres options de la page de propriétés sont désactivées et les propriétés du père s'appliquent.

   Si vous souhaitez personnaliser les propriétés d'un client ou d'un groupe, désélectionnez la case à cocher **Hériter ces propriétés du groupe père** et passez à l'étape 4.

4. Par défaut, les clients n'expirent jamais. Si vous souhaitez positionner une date d'expiration, cliquez sur le bouton d'option **A la date suivante**, et ensuite sélectionnez la date à laquelle le client expire à partir du calendrier déroulant. La date d'expiration est basée sur la date et l'heure du serveur.

5. Cliquez sur **OK**.

Activation de l’auto-création à l’intérieur d’un groupe

La page d’auto-création des Propriétés du groupe vous permet de créer des clients automatiquement à l’intérieur du groupe une fois qu’ils tentent une connexion avec le serveur Live Backup. Elle permet aussi de spécifier quand de tels clients peuvent commencer à copier leurs fichiers vers le serveur Live Backup afin de les protéger. Ces propriétés ne sont disponibles que pour les groupes, et non les clients. Pour apprendre à sélectionner les options de cette page, voir “Activer l’auto-création de clients dans un groupe :” page 92.

CHAPITRE 8

Gestion de clients

8

Vous pouvez gérer les données et les connexions pour chaque client.

Dans ce chapitre, vous découvrirez les points suivants :

- Gérer la connexion d’un client au serveur
- Gestion des données
- Modification des droits d'accès pour un client ou un groupe
- Redirection des clients
- Transfert de clients entre serveurs
- Génération de rapports d’activité du client

Gérer la connexion d'un client au serveur

Quand un client Live Backup s'est connecté, détient une connexion physique ou via le réseau commuté vers le serveur Live Backup, et que le client transfère des fichiers, la connexion est dite *Active*. Cet état de connexion active est l'état le plus commun. Cependant, il y a des moments où au moins une ou même toutes les connexions client sont bloquées. Un client est bloqué, et aucune donnée peut en provenir, dans les situations suivantes :

- Le client a dépassé l'espace maximal de stockage qui lui était alloué sur le serveur.
- Le client rencontre une pénurie d'espace pour les logs sur le serveur Live Backup.
- L'administrateur Live Backup a manuellement désactivé le client.

Vous serez renseigné sur ces conditions par des alertes.

Quand un client est bloqué, aucune donnée ne peut parvenir à la base de données du client, mais des données peuvent être récupérées de la base de données. Pour débloquer l'accès du client, corrigez les problèmes renseignés par les alertes, et débloquez le client manuellement.

Toutes les connexions du client sont bloquées lorsque le serveur s'arrête. Une fois le serveur redémarré, tous les clients précédemment bloqués redémarrent aussi.

Une connexion client peut aussi être bloquée. Cet état est indiqué par un statut arrêté. Cependant, quand un client est arrêté, aucune donnée ne peut se déplacer dans la base de données client. Cet état est le résultat d'activité interne de la base de données, telles que le Change Database Location ou le Traitement des anciennes versions. Lorsque Live Backup termine le traitement de la bases de données, le rétablissement de la connexion est automatique.

Dans cette section, vous apprendrez à :

- Vérifier l'état de connexion des clients
- Arrêter et rétablir la connexion d'un client
- Ré-initialiser un client

Voir Aussi "Gestion de l'activité du serveur", page 42 et "Alarmes Live Backup", page 227.

Vérifier l'état de connexion du client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.

   La zone détails affiche l'information d'état de tous les clients. Pour se renseigner sur les divers états possibles, voir "Visualiser les détails de clients ou de groupes", page 100.
3. Pour ne voir que les clients dont la connexion au serveur est suspendue, cliquez sur **Clients arrêtés**.

Arrêter et rétablir les connexions

Arrêter la connexion d'un client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client que vous souhaitez arrêter est membre d'un groupe, double-cliquez sur le groupe.
4. Pour mettre fin temporairement à une connexion client au serveur, faites sun clic droit sur le client et cliquez sur **Arrêter**. La colonne d'état des détails sur le client est **Arrêté**.

   Le serveur Live Backup n'acceptera pas de données du client jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.

Rétablir la connexion d'un client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients arrêtés**.
3. Pour rétablir la connexion client et le transfert de fichiers au serveur, faites sun clic droit sur le client et cliquez sur **Relancer**. La colonne d'état est vide, indiquant que la connexion est active.

Note Si le client a été arrêté pour cause d'un problème tel qu'un manque d'espace alloué pour le stockage sur le serveur ou un log de système surchargé, vous ne pourrez pas rétablir le client tant que le problème n'aura pas été résolu. Voir "Alarmes Live Backup", page 227.

Astuce Vous pouvez également rétablir la connexion d'un client à partir de son menu de raccourci sous le noeud **Clients**.

Astuce Pour arrêter ou rétablir plus d'un client, appuyez sur **Ctrl** lorsque vous cliquez sur chaque client, ensuite faites un clic droit sur le dernier et cliquez sur **Arrêter** ou **Relancer**.

Réinitialisation d'un client

Live Backup identifie l'ordinateur de chaque client en utilisant un "globally unique identifier" (GUID). Un GUID différent est assigné à chaque ordinateur client afin de maintenir la sécurité sur les données de Live Backup. Le GUID est spécifique à l'ordinateur et au système, le même GUID ne pouvant être utilisé sur des ordinateurs différents ou sur le même ordinateur suite au reformattage du volume du système.

Si le GUID devient corrompu, possiblement pour cause de la suppression accidentelle d'une clé de registre ou d'une désinstallation et réinstallation du client Live Backup, le serveur Live Backup ne pourra plus communiquer avec le client Live Backup. Ce problème causera l'échec d'une connexion du client Live Backup au serveur Live Backup et affichera une alerte "Initialization failed for client."

Si vous rencontrez ce problème, vous devriez ré-initialiser le compte client pour rétablir la connexion du client. Lorsque vous ré-initialisez un compte client, Live Backup purge le GUID qu'il utilise pour identifier un ordinateur client quelconque.

Notez que pendant que le GUID est purgé, l'icône du client sur la console Live Backup sera désactivé et grisé. Dès qu'un client renvoie son GUID au serveur, le client est initialisé, et son icône devient actif.

Réinitialiser un client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client que vous souhaitez arrêter est membre d'un groupe, double-cliquez sur le groupe.
4. Faites un clic droit sur le client et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Réinitialiser**.
5. Un message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

6. Lorsque la réinitialisation est terminée, un message apparaît. Cliquez sur **OK**.

Astuce Pour réinitialiser plus d'un client, appuyez sur **Ctrl** lorsque vous cliquez sur chaque client, ensuite faites un clic droit sur le dernier, cliquez sur **Réinitialiser**.

Gestion des données

Bien que Live Backup optimise le stockage de fichiers, la nombre de Gigaoctets de données du client protégés par sauvegardes au serveur Live Backup peut être énorme. Toute cette information client est stockée dans une base de données SQL : une base de données par client. Pour vous aider à gérer chaque base de données client, Live Backup vous offre les outils suivants :

- **Changement d'emplacement de la base de données** : Déplace la base de données client d'un disque à l'autre, ce qui est utile si vous mettez à jour votre serveur Live Backup avec plus d'espace de stockage.
- **Lancement de l'ancienneté des données** : Supprime ou déplace des fichiers vers le serveur d'archivage de votre choix, selon la configuration du client.
- **Migration de fichiers** : Copie des fichiers sélectionnés d'une base de données client vers le ou les clients de votre choix.

Le reste de cette section explique comme accéder et utiliser ces outils.

Changement d'emplacement de la base de données

Lors de l'installation du serveur Live Backup, vous avez choisi le lecteur ou vous souhaitiez sauvegarder toutes les bases de données de client Live Backup Client. Vous pouvez ensuite déplacer une base de données vers un autre lecteur, ce qui est utile si vous mettez à jour le serveur Live Backup avec plus d'espace disque. Cette procédure peut également être nécessaire si le lecteur où vous avez sauvegardé la base de données du client manque d'espace disque.

Note Lorsque vous déplacez une base de données d'un client vers un autre lecteur, la définition complète des fichiers de la base de données, incluant les sous-dossiers, se déplace également. Par exemple, si vous utilisez l'emplacement par défaut C:\LBData lors de l'installation, et décidez ensuite de déplacer la base de données client vers D:\ drive, elle sera stockée D:\LBData.

Changer l'emplacement de la base de données du client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client dont vous souhaitez déplacer la base de données est membre d'un groupe, cliquez sur le groupe pour afficher ses membres.
4. Faites un clic droit sur le client que vous souhaitez modifier et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Modifier l'emplacement de la base de données client**.

   La boîte de dialogue Déplacer la base de données client apparaît.



5. A partir de la liste **Sélectionner un nouveau lecteur pour le client,** cliquez sur le lecteur sur lequel vous souhaitez stocker les fichiers de sauvegarde du client.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.
   Live Backup déplacera la base de données du client vers l'emplacement choisi dès que le serveur sera disponible. Une fois déplacé, un message apparaît sous les alertes : voir "Alarmes de déplacement de bases de données", page 246.

Lancement de l'ancienneté des données

Si la base de données d'un client approche de sa taille maximale, vous pouvez lancer les processus de Traitement des anciennes versions, ce qui supprime ou archive les anciennes versions de données. Pour lancer ce processus, vous devez avoir configuré le client pour le Traitement des anciennes versions : voir "Configuration de l'ancienneté des données", page 121. Vous pouvez aussi établir des moments de lancement automatique du Traitement des anciennes versions, voir "Planification du Traitement des anciennes versions", page 195.

Lancer immédiatement le Traitement des anciennes versions

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client dont vous souhaitez déplacer la base de données est membre d'un groupe, cliquez sur le groupe pour afficher ses membres.
4. Faites un clic droit sur le client que vous souhaitez modifier et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Traiter les anciennes versions**.
   Si cette option est désactivée, alors le client n'est pas configuré pour le Traitement des anciennes versions : voir "Configuration de l'ancienneté des données", page 121.
5. Un message apparaît indiquant que le processus de Traitement des anciennes versions va commencer. Notez que ce processus peut être long, selon la taille de la base de données. Pour continuer, cliquez sur **Oui**.
6. Dans le message de confirmation qui apparaît, cliquez sur **OK**.
   Plutôt que d'attendre le lancement automatique de l'archivage, les fichiers du client qui sont éligibles au Traitement des anciennes versions sont soit supprimés ou commencent à être transférés vers le serveur d'archivage dès que le serveur Live Backup est disponible.

Astuce Pour lancer le Traitement des anciennes versions sur de multiple clients, appuyez sur **Ctrl** lorsque vous cliquez sur chaque client, ensuite faites un clic droit sur le dernier, cliquez sur **Traiter les anciennes versions**.

Migration de fichiers

L'Assistant de migration de fichiers Live Backup vous permet de déplacer des fichiers protégés d'une base de données d'un client vers une autre, et éventuellement de les redéplacer ensuite vers leur base de données initiale. Ce processus est utile pour conserver les fichiers d'un ancien ordinateur lors de l'installation d'un nouveau.

Par exemple, supposons que vous remplacez un ordinateur existant avec une nouvelle version de Windows Vista, vous laissez l'ancien ordinateur ainsi que le système d'exploitation et les applications en l'état. Configurez le nouveau client avec son système d'exploitation et ses applications. Installez le client Live Backup et permettez au client de se repliquer vers le serveur. Migrez ensuite les fichiers de l'ancien ordinateur vers le nouveau. Vous pouvez alors utiliser votre nouvel ordinateur avec toutes vos données intactes et en place, ensuite supprimez l'ancienne base de données du serveur Live Backup.

L'Assistant de migration de fichiers Live Backup est également utile lors du remplacement d'un ordinateur égaré. Par exemple, supposons le client Live Backup installé sur un ordinateur portable. Cet ordinateur est ensuite égaré lors d'un voyage. Bien que vous puissiez restaurer les données du Live Backup Vault, vous devez effectuer la restauration vers un ordinateur possédant le même nom que l'ordinateur égaré.

Pour résoudre ce problème, renommez le client de l'ordinateur portable original dans la console Live Backup : voir "Renommer un client ou un groupe", page 98. Obtenez ensuite un nouvel ordinateur portable et donnez-lui le même nom que celui qui a été égaré, et installez le client Live Backup. Créez ce nouveau client avec la console Live Backup et permettez la réplication de toutes ses données comme dans le cas d'une nouvelle installation. Enfin utilisez l'Assistant de migration de fichiers Live Backup pour copier les fichiers de la base de données originale du client (ordinateur perdu) vers la nouvelle base de données. Une fois que tous les fichiers sont restaurés, vous pouvez supprimer la base de données originale du client.

Note Bien que vous puissiez sélectionner un compte client expiré comme cible de fichiers migrés, Live Backup ne migrera pas ces fichiers tant que la date d'expiration du client ne sera pas mise à jour vers une date future.

Attention La migration des fichiers vers et depuis des clients Mac n'est pas supportée.

Migrer des fichiers d'un client vers d'autres clients

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client dont vous souhaitez déplacer la base de données est membre d'un groupe, cliquez sur le groupe pour afficher ses membres.
4. Faites un clic droit sur le client et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Assistant de migration de fichiers**.

L'Assistant de migration de fichiers Live Backup apparaît.


Assistant de migration de fichiers
Bienvenue dans l'Assistant de migration de fichiers
Cet assistant vous permet de migrer des fichiers entre des ordinateurs client Live Backup.
Pour commencer, cliquez sur le bouton Suivant.
Ne plus montrer cette page
< Précédent
Suivant >
Annuler

5. Lisez l'information sur l'Assistant de migration de fichiers Live Backup, et cliquez sur **Suivant**.

   La page Choisissez l'ordinateur cible apparaît.

6. Dans la liste de **Clients**, cliquez sur l'ordinateur client vers lequel vous souhaitez copier des fichiers.

   Si un client n'apparaît pas dans la liste, alors Live Backup ne supporte pas la migration de fichiers pour ce client.

   Cliquez sur **Suivant**.

La page Choisissez les types de fichiers apparaît.



7. Dans la liste **Types de fichiers disponibles**, sélectionnez les cases à cocher près des types de fichiers que vous souhaitez copier.

   Vous pouvez sélectionner les cases à cocher **Sélectionner tout** ou **Effacer tout** en cliquant sur ces boutons.

   Cliquez sur **Suivant**.

   La page Choisissez les dossiers apparaît.


Assistant de migration de fichiers
Choisissez les dossiers
Sélectionnez les dossiers depuis lesquels vous souhaitez extraire les fichiers de l'ordinateur source.
Dossiers disponibles :
C:
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. Dans la liste **Dossiers disponibles**, ouvrez les dossiers lecteur et dossiers, et ensuite cochez les cases des dossiers protégés que vous souhaitez copier.

   Tous les fichiers du type sélectionné sur la page précédente et qui sont également

situés dans les dossiers que vous sélectionnez ici, seront copiés vers les ordinateurs client de votre choix.

Cliquez sur **Suivant**.

La page Choisissez le type de migration apparaît.


Assistant de migration de fichiers
Choisissez le type de migration
Indiquez comment cette migration devrait être réalisée sur le (ou les) ordinateur(s) cible.
Options source
Migrer seulement les documents
Migrer seulement les fichiers protégés existants
Options destination
Placer tous les fichiers dans un dossier Mes Fichiers Migrés sur le client
Ecraser les fichiers existants, placer tous les autres dans le dossier Mes Fichiers Migrés
Ecraser les fichiers existants, créer de nouveaux dossiers si nécessaire
Ecraser les fichiers existants dans le dossier Mes Fichiers Migrés
< Précédent
Suivant >
Annuler

9. Choisissez les fichiers à migrer ainsi que l'emplacement de leur migration :

   - Pour ignorer des fichiers supprimés précédemment et ne migrer que les fichiers protégés qui existent actuellement sur l'ordinateur source du client, sélectionnez la case à cocher **Migrer seulement les fichiers protégés existants**.
   - Décidez maintenant où vous souhaitez copier les fichiers qui seront migrés sur les ordinateurs cible. Sélectionnez l'une des options suivantes :

     Pour copier tous les fichiers, incluant leur chemin complet, dans le dossier My Migrated Files, sélectionnez **Placer tous les fichiers dans un dossier Mes Fichiers Migrés sur le client**. Pour écraser les fichiers existants du même nom et emplacement dans ce dossier, sélectionnez l'option **Ecraser les fichiers existants dans le dossier Mes Fichiers Migrés**.

     Pour remplacer des fichiers existants sur l'ordinateur cible du client, tout en placant tous les autres dans le dossier Mes Fichiers Migrés, sélectionnez l'option **Ecraser les fichiers existants, et placer tous les autres dans le dossier Mes Fichiers Migrés**. Pour écraser les fichiers existants du même nom et emplacement dans ce dossier, sélectionnez la case à cocher **Ecraser les fichiers existants dans le dossier Mes Fichiers Migrés**.

Pour copier tous les fichiers dans le même emplacement que dans le client original, sélectionnez l'option **Ecraser les fichiers existants, créer de nouveaux dossiers si nécessaire**. Tous les fichiers seront écrasés, si possible.

- Cliquez sur **Suivant**.

La page Nommer la tâche de migration apparaît.


Assistant de migration de fichiers
Nommer la tâche de migration
Choisissez un nom descriptif pour cette tâche de migration.
Entrez une description courte pour cette tâche de migration
Afficher les alarmes relatives à cette tâche dans l'Observateur d'événements
Après avoir cliqué sur le bouton Suivant, le serveur procèdera à la vérification de la tâche de migration, ce qui peut prendre du temps. Veuillez patienter et attendre la fin de la vérification.
< Précédent
Suivant >
Annuler

10. Dans le champ **Entrez une description courte pour cette tâche de migration**, saisissez du texte identifiant cette tâche. L'information sur cette migration recevra un label avec cette description.

    Si vous souhaitez être averti de la progression de la tâche de migration, assurez-vous que la case à cocher **Afficher les alarmes relatives à cette tâche dans le Observateur d'événements** est sélectionnée. Les alarmes Observateur d'événements s'affichent par défaut.

    Cliquez sur **Suivant**.

La page Résumé apparaît.

Assistant de migration de fichiers
Fin de l'Assistant de migration de fichiers
Vous avez utilisé avec succès l'Assistant de migration de fichiers.
En fonction de votre sélection, la tâche de migration suivante a été préparée :
• Ordinateur source : agracerc640@
• Ordinateur cible : Brigitte@
• Nombre de fichiers à migrer : 10805
• Quantité globale de données à migrer : 2.63 Go
Après avoir cliqué sur le bouton Terminer, une tâche de migration de fichiers sera envoyée à l'ordinateur spécifié.
< Précédent
Terminer
Annuler

11. Pour lancer la migration de fichiers, cliquez sur **Terminer**.

    Pendant la copie, une animation indiquant que la migration est en cours apparaît sur la machine cliente. Si la machine est sous Windows Vista, utilisez les Services Interactifs pour afficher la barre de progression.

    Live Backup copie les fichiers sélectionnés vers les ordinateurs que vous avez choisi, qui répliqueront ensuite les fichiers vers les bases de données client sur le serveur Live Backup. Un fichier de log appelé `FileMigration.log` reprenant le processus de migration des fichiers est sauvegardé dans le dossier de cache de chaque ordinateur client ayant reçu des fichiers.

Astuce Pour abandonner un travail de migration en cours, faites un clic droit sur le client source, pointez sur Toutes les tâches, et ensuite cliquez sur Assistant de migration de fichiers. Dans le message qui apparaît, cliquez sur Non.

Modification des droits d'accès pour un client ou un groupe

Vous avez la possibilité d'accorder à tout utilisateur des permissions spécifiques donnant l'accès à un certain niveau de gestion sur un client ou un groupe sélectionné. Par exemple, vous pouvez déléguer l'autorisation d'effectuer un Disaster Recovery réseau à un utilisateur du client Live Backup, ou la création/suppression de clients ou de groupes au service informatique sur site.

Pour plus de renseignements sur la délégation, voir "Délégation de droits d'administration", page 85.

Modifier les droits d'accès pour un client ou un groupe

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Faites un clic droit sur le client ou le groupe auquel vous souhaitez assigner un rôle, puis cliquez sur **Sécurité**.

   La boîte de dialogue Sécurité du groupe/du client apparaît.



4. La liste des **Noms de groupes ou d'utilisateurs** affiche les utilisateurs ou les groupes de sécurité auxquels on a assigné un rôle. Si l'utilisateur que vous cherchez n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter**.

   La boîte de dialogue Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes apparaît. Sélectionnez

l'utilisateur ou le groupe de sécurité auquel vous souhaitez assigner des droits d'accès, puis cliquez sur **OK**. Vous retournerez à la boîte de dialogue Sécurité avec l'utilisateur dans la liste des **Noms de groupes ou d'utilisateurs**.

5. Dans la liste des **Noms de groupes ou d'utilisateurs**, cliquez sur l'utilisateur ou le groupe auquel vous souhaitez donner l'accès.

6. La liste des **Rôles assignés** affiche les rôles qui ont été assignés à cet utilisateur. L'utilisateur choisi aura la permission d'effectuer les opérations associées à ce rôle pour le groupe/client sélectionné. Pour plus d'informations sur les permissions associées à ce rôle, cliquez sur le nom du rôle, puis cliquez sur **Détails du rôle**. La boîte de dialogue des propriétés des rôles de sécurité apparaît. Elle affiche une liste des permissions assignées ainsi qu'une description de ce rôle. Voir "Afficher les propriétés d'un rôle serveur personnalisé", page 185.

7. Pour assigner un nouveau rôle à un utilisateur sélectionné, cliquez sur Ajouter un rôle. Une liste des rôles disponibles apparaît.



Sélectionnez le rôle que vous voulez assigner, puis cliquez sur **OK**.

8. Pour retirer un rôle, cliquer sur le rôle, puis sur **Retirer un rôle**.

9. Quand vous avez assigné des droits d'accès aux utilisateurs et aux groupes désirés, cliquez sur **OK**.

   Les utilisateurs que vous avez choisis auront avec le rôle selectionné, les droits de gérer les clients et groupes sélectionnés.

   Pour apprendre comment gérer les groupes et les clients avec le bon rôle à assigner, voir le *Manuel Live Backup pour Administrateurs de Groupes*.

Redirection des clients

Rediriger des clients consiste à modifier la connexion des clients d'un serveur Live Backup vers un autre. La redirection des clients est utile si :

- Vous changez de serveurs, par exemple pour passer d'un serveur d'évaluation à un serveur de production et vous voulez répliquer les clients à partir de zéro plutôt que de déplacer également leurs données.
- Le nom du serveur Live Backup a changé, par exemple suite à une restauration du vault sur une nouvelle machine. Voir "Protection du vault Live Backup", page 51

De plus, Live Backup redirige automatiquement les clients lorsque vous les transférez vers un autre serveur à l'aide de la fonction d'import ou d'export. Voir "Transfert de clients entre serveurs", page 151.

Vous pouvez rediriger les clients à partir de Live Backup Console, ou bien en utilisant le mode commande sur chaque machine cliente, si la console n'est pas disponible ou hors service. La redirection ne peut s'effectuer que si l'auto-création est activée sur la machine cible. Voir "Créer des clients automatiquement", page 91.

Lorsqu'un client est redirigé, un nouveau compte est créé pour le client sur le serveur Live Backup cible. Une fois mis en service, le client envoie un message à la machine Live Backup cliente pour cesser la communication avec l'ancien serveur, puis le client commence à communiquer avec le nouveau serveur. Le compte client sur le serveur d'origine reste intact, mais n'accepte plus aucune données de la machine cliente. Vous pouvez supprimer ce client lorsque la redirection est terminée. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105.

Attention La redirection des clients Mac vers un autre serveur Live Backup n'est pas supportée.

Rediriger un client à partir de Live Backup Console

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client à rediriger fait partie d'un groupe, faites un double clic sur le groupe afin d'afficher les clients du groupe.
4. Faites un clic droit sur le(s) client(s) ou groupe et choisissez **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Rediriger vers un autre serveur**.

La fenêtre de redirection apparaît.


Redirection client
Spécifiez le nom du serveur cible et le groupe de destination.
Nom du serveur cible :
Nom du groupe de destination :
_TAKATA
Préserver la hiérarchie originale du groupe à l'intérieur du groupe de destination
Le serveur cible créera des comptes clients pour tous les clients redirigés préservant la hiérarchie de son serveur source. Le groupe de destination sera la racine de cette hiérarchie.
OK
Annuler
Aide

5. Dans le champ **Nom du serveur cible**, saisissez le nom du serveur Live Backup vers lequel vous voulez rediriger ce compte client. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des formats suivants pour désigner la machine, du moment que le client Live Backup est capable d'utiliser le format choisi pour se connecter au serveur.

   - Nom NetBIOS : *nom_serveur*
   - URL : *http://nom_serveur* ou *https://nom_serveur*
   - Adresse IP

6. Dans le champ **Nom du groupe de destination**, saisissez le nom du groupe dans lequel vous voulez placer le compte client. Par défaut, le compte client est placé dans un sous-groupe de la racine du noeud client portant le nom du serveur d'origine.

7. Si vous voulez conserver la structure du groupe, sélectionnez **Préserver la hiérarchie originale du groupe à l'intérieur du groupe de destination**.

   Par exemple, si le nom du client est Président et qu'il se trouvait à l'origine dans le groupe Corporate sur le serveur ServerA, lors de la redirection, il sera placé dans le groupe ServerA\Corporate Group. Son nom composé sera Président@Corporate.ServerA

8. Cliquer sur **OK**.

   Le serveur Live Backup commence la redirection vers le serveur cible que vous avez spécifié. Pendant la redirection, le client n'envoie plus de données vers l'ancien serveur, mais continue à stocker des données dans le cache local. Les informations des serveurs source et cible apparaissent dans la colonne Addresse du serveur du volet de détails du client Voir "Visualiser les propriétés de clients et de groupes", page 100.

   Une fois que le client réussit à se connecter au nouveau serveur, un compte client est créé sur la base de la politique d'auto-création de ce serveur et la machine cliente commence à envoyer des données vers le nouveau serveur. Vérifier les alarmes dans les événements.

Le compte client d'origine est arrêté et son état devient *Redirigé*. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105.

Annuler une redirection

Il est possible d'annuler une redirection en cours.

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client à rediriger fait partie d'un groupe, faites un double clic sur le groupe afin d'afficher les clients du groupe.
4. Faites un clic droit sur le client dont l'état est *Redirection*. Choisissez **Toutes les tâches** et cliquez sur **Annuler la redirection**.
5. Cliquez sur Oui quand le message de confirmation apparaît.

Rediriger un client à partir de la machine cliente

Si certains clients ne peuvent être redirigés à l'aide de Live Backup Console, il est possible de les rediriger individuellement, localement, en mode commande.

Sur la ligne de commande (Start\Run), entrez la commande suivante :

```
<répertoire d'installation LiveBackup>\cliredirect.exe /
server="nom_serveur_cible" /group="nom_groupe_de_destination"
```

Paramètre	Description
`/server=`	Obligatoire. Nom du serveur Live Backup où vous voulez rediriger le client Le nom doit être sous la forme d'une URL valide avec le préfixe http:// ou https://
`/group=`	Optionnel. Nom du groupe où est placé le client. Si le paramètre n'est pas spécifié, le compte client suit la politique d'auto-création du serveur cible. Voir "Créer des clients automatiquement", page 91.

Transfert de clients entre serveurs

Vous pouvez transférer un ou plusieurs clients d'un serveur Live Backup vers un autre ayant la même version :

- Vous voulez consolider plusieurs petits serveurs Live Backup en un seul serveur plus grand et plus puissant.
- Un employé change de lieu de travail et vous voulez que sa protection de données Live Backup l'accompagne vers un nouveau serveur sans avoir à répéter la procédure de réplication.

La procédure complète de transfert comprend une phase d'export depuis le serveur source, une copie de fichiers manuelle, puis une phase d'import sur le serveur cible. Pendant la durée de l'export, Live Backup Console est en mode maintenance, non opérationnelle tant que le transfert n'est pas fini.

Note Un serveur Live Backup exécutant SQL Server 2000 ne peut pas importer des clients depuis un serveur Live Backup exécutant SQL Server 2005. Cependant, un serveur Live Backup exécutant SQL Server 2005 peut importer des clients depuis un serveur Live Backup exécutant SQL Server 2000 ou SQL Server 2005.

Attention Le transfert de clients Mac entre serveurs Live Backup n'est pas supporté.

La suite de cette section décrit comment :

- Exporter des clients depuis un serveur Live Backup
- Importer des clients dans un nouveau serveur Live Backup Server

Exporter des clients depuis un serveur Live Backup

L'export de clients est la phase initiale du transfert vers un nouveau serveur Live Backup. Pour effectuer un export, vous devez :

- Exporter les clients
- Copier manuellement les fichiers de données vers le nouveau serveur
- Relancer Live Backup Console

Exporter des clients en vue d'un transfert

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Clients**.
3. Si le client à rediriger fait partie d'un groupe, faites un double clic sur le groupe afin d'afficher les clients du groupe.
4. Faites un clic droit sur le(s) client(s) ou groupe et choisissez **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Exporter des clients**.

   L'assistant d'export de clients apparaît.


Assistant d'export de clients
Bienvenue dans l'assistant d'export de clients
L'assistant vous permet d'exporter des clients que vous souhaitez déplacer vers un autre Live Backup Server.
Pour commencer, cliquez sur Suivant.
Ne plus montrer cette page d'accueil
< Précédent
Suivant >
Annuler

5. Lisez la page d'accueil et cliquez sur **Suivant**.


Assistant d'export de clients
Rediriger les clients sélectionnés
Vous pouvez spécifier le nom du serveur Live Backup, ainsi que le nom du groupe dans lequel vous souhaitez placer les clients redirigés (recommandé).
Rediriger les clients sélectionnés
Spécifiez le nom du serveur cible et le groupe de destination.
Nom du serveur cible :
ServeurA
Nom du groupe de destination :
Groupe1
< Précédent
Suivant >
Annuler

6. Dans la page Rediriger les clients selectionnés, choisissez l'emplacement où vous voulez exporter les clients.

   - Pour rediriger les clients vers un nouveau serveur Live Backup, sélectionnez **Rediriger les clients sélectionnés**. Si vous voulez exporter uniquement les bases partagées ou bien la structure, décochez cette option et cliquez sur **Suivant**. Vous pourrez rediriger les clients Live Backup plus tard. Voir "Redirection des clients", page 148.

7. Pour rediriger les clients, précisez le nom du serveur Live Backup où rediriger les comptes clients dans le champ **Nom du serveur cible**. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des formats suivants pour désigner la machine, du moment que le client Live Backup est capable d'utiliser le format choisi pour se connecter au serveur.

   - Nom NetBIOS : *nom_serveur*
   - URL : *http://nom_serveur* ou *https://nom_serveur*
   - Adresse IP

   Dans le champ **Nom du groupe de destination**, entrez le nom du groupe où vous voulez placer le compte client. Par défaut, le compte client est placé dans un sous-groupe de la racine du noeud client portant le nom du serveur d'origine.

   Ciquez sur **Suivant**.

8. Vérifiez la liste des clients à exporter puis cliquez sur **Terminer**.


Assistant d'export de clients
Récapitulatif de l'assistant d'exportation de clients
Vous avez utilisé avec succès l'assistant d'exportation de clients.
LiveBackup va préparer les clients suivants à l'export :
takata@
< Précédent
Terminer
Annuler

9. Patientez. Une fois l'export terminé, Live Backup affiche une fenêtre d'état qui contient les informations suivantes :

   - **Fichiers** : Nom et emplacement des fichiers à copier où déplacer vers la machine cible.

- **Clients** : Liste des clients exportés.
- **Récapitulatif** : Nombre de clients, de fichiers, et taille totale des fichiers exportés.


Assistant d'export de clients
Le serveur LiveBackup est prêt à exporter des clients. Notez que le serveur LiveBackup ne sera pas opérationnel avant la fin de l'export.
Liste des fichiers clients :
Client(s) prêt(s) pour le transfert
takata@
Total Client(s) : 1
Fichiers prêts pour transfert :
C:\LBData\LBShared_Data.mdf 10,00 Mo
C:\LBData\LBShared_Log.ldf 1024 Ko
C:\LBData\LBShared_Blob.ndf 50,00 Mo
C:\LBData\LBSystem_Data.mdf 10,00 Mo
C:\LBData\LBSystem_Log.ldf 1024 Ko
C:\LBData\LBSystem_Trash.ndf 2,00 Mo
Imprimer...
Sauvegarder sous...
Fermer

Vous aurez besoin de ces informations pour achever le transfert de clients. Pour les enregistrer, cliquez sur **Enregistrer sous**, et spécifiez un emplacement pour le fichier texte.



Pour imprimer les informations, cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Fermer**.

10. Copiez les fichiers spécifiés sur le nouveau serveur Live Backup.
11. Dans la console du serveur d'origine, faites un clic droit sur *nom_serveur*, et cliquez sur **Redémarrer après l'export**.

    Un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.

    Tous les clients exportés gardent l'état *Redirection* dans Live Backup Console. Si vous ne voulez pas transférer les clients maintenant, vous pouvez les redémarrer manuellement : faites un clic droit sur les clients à rediriger et cliquez sur **Annuler la redirection**.

    Vous pouvez désormais importer les clients dans un nouveau serveur Live Backup.

Importer des clients dans un nouveau serveur Live Backup Server

Après avoir exporté un ou plusieurs clients depuis un serveur Live Backup et copié les fichiers nécessaires tel que décrit dans “Exporter des clients depuis un serveur Live Backup”, page 151, vous êtes prêts à les importer dans un nouveau serveur Live Backup.

Pendant l’import, vous allez :

- Importer les clients à l’aide de l’assistant d’import de clients
- Attendre la fin de la procédure, puis rafraîchir la console
- Supprimer les clients du serveur Live Backup d’origine

Importer des clients et finir le transfert

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils Serveurs**.
3. Faites un clic droit sur **Gestion du Vault**, et cliquez sur **Importer des clients**.

   L’assistant d’import de clients apparaît.


Assistant d'import de clients
Bienvenue dans l'assistant d'import de clients
L'assistant vous permet d'importer des clients qui étaient précédemment exportés par un autre Live Backup Server.
Pour commencer, cliquez sur Suivant.
Ne plus montrer cette page d'accueil
< Précédent
Suivant >
Annuler

4. Lisez la page d’accueil et cliquez sur **Suivant**.

5. Sur la page Emplacement des fichiers clients, sélectionnez l'emplacement où vous avez copié les fichiers clients après l'export. Ces fichiers contiennent les données protégées des clients.


Assistant d'import de clients
Emplacement de fichiers clients
Spécifiez l'emplacement où vous avez copié les fichiers contenant les données des clients. Laissez la liste vide si vous ne souhaitez pas importer des données des clients.
Emplacement de fichiers clients :
Ajouter...
Supprimer
N'importez pas un client en cas d'avertissements
Récapitulatif :
Nombre total de fichiers :0
Taille totale :0 Octets
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Cliquez sur **Ajouter**, et sélectionnez l'emplacement des fichiers de base de données des clients à importer.
- Si vous voulez importer uniquement les informations des comptes clients, mais pas de données, laissez la liste vide. Live Backup affiche une demande de confirmation après que vous aurez cliqué sur **Suivant**.
- Afin d'ignorer les clients sur lesquels se produisent des erreurs lors de l'import, sélectionnez **N'importez pas un client en cas d'avertissements**.
- Cliquez sur **Suivant**.

6. Sur la page Emplacement des fichiers communs, sélectionnez l'emplacement où vous avez copié les bases de données partagées et les bases système, qui contiennent les données partagées entre les clients que vous importez.


Assistant d'import de clients
Emplacement de fichiers communs
Spécifiez l'emplacement de fichiers communs.
Importer la structure du groupe
Importer le contenu de la base de données partagée
Emplacement des fichiers communs :
C:\Program Files\Atempo\LiveBackup Console\
Parcourir...
Récapitulatif :
Nombre total de fichiers :21
Taille totale : 3,59 Mo
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Pour importer la structure du groupe de clients, cochez **Importer la structure du groupe**. Si cette option n'est pas sélectionnée, tous les clients seront importés dans le même répertoire, ce que vous pouvez spécifier dans la page suivante de l'assistant.
- Pour importer les données partagées entre les clients (la base partagée), cochez **Importer le contenu de la base de données partagée**.
- Cliquez sur **Parcourir**, et sélectionnez l'emplacement où vous avez copié les données partagées lors de la phase d'export.
- Cliquez sur **Suivant**.

7. Sur la page Nom du groupe de destination, indiquez le nom du groupe où vous voulez importer les clients.


Assistant d'import de clients
Nom de groupe de destination
Spécifiez le nom du groupe dans lequel vous souhaitez placer les clients importés.
Utiliser le nom de groupe spécifié pour la redirection de cleinets lors de l'exportation
Spécifiez le nom du groupe de destination maintenant
Nom du groupe de destination :
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Pour garder le nom du groupe spécifié au moment de l'export, sélectionnez **Utiliser le nom de groupe spécifié pour la redirection de clients lors de l'export**.
- Pour spécifier un nouveau nom de groupe, cochez **Spécifiez le nom du groupe de destination maintenant**, et entrez le nom du groupe.
- Cliquez sur **Suivant**.

8. Vérifiez les informations sur la page Récapitulatif, et cliquez sur **Terminer**.


Assistant d'import de clients
Complète l'assistant d'import de clients
Vous avez complété avec succès l'assistant d'importation de clients.
Sommaire :
• Sélectionné de ne pas importer de données de clients.
• Sélectionné d'importer une structure de groupe et spécifié l'emplacement de fichiers communs.
• Sélectionné d'importer le contenu de la base de données et spécifié l'emplacement de fichiers communs.
Quand vous cliquez Terminer, la tâche d'importation commencera.
< Précédent
Terminer
Annuler

Live Backup importe les comptes client et les données que vous avez choisis. Si le groupe d'import existe déjà sur le serveur cible, il est mis à jour avec les propriétés de protection du groupe importé.

Si des connexions LiveArchive de même nom n'existent pas sur le serveur cible, la gestion de l'ancienneté des données est désactivée pour les clients archivant avec ces connexions.

Une alarme apparaît à la fin de l'import. Vérifiez les événements pour voir l'état de l'import.

9. Quand l'import est terminé, vous pouvez supprimer les comptes clients du serveur Live Backup original. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105.

Annuler un import

Il est possible d'annuler un import en cours.

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez **Outils Serveurs**.
2. Faites un clic droit sur **Gestion du vault**, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Génération de rapports d'activité du client

Live Backup vous permet de créer les rapports suivants pour chaque client Live Backup :

- **Volume des Données Protégées** : Affiche les statistiques sur les données protégées, y compris la taille actuelle des données protégées et la taille totale des données protégées comprenant ce qui a été supprimé ou archivé. Ces informations peuvent être utilisées par les fournisseurs d'accès à Internet dans le cas d'une facturation basée sur le volume de données protégées.
- **Activité des Clients** : Affiche de l'information détaillée sur l'appartenance à un groupe du client, la taille de la base de données, le dernier utilisateur, le dernier point de contrôle et la dernière version.
- **Opérations effectuées** : Affiche le nombre de récupérations de fichiers, de rollbacks, et de requêtes d'images que le serveur Live Backup a traité depuis l'installation et la connexion de chaque client sur le serveur Live Backup.
- **Profil des données** : Récolte de l'information sur les fichiers, les types, et les versions qui existent dans la base de données de stockage Live Backup. Vous pouvez utiliser ce rapport afin de déterminer la consommation d'espace disque d'un client et le pourcentage de données protégées sur la base de chaque fichier.
- **Espace utilisé** : Détermine la croissance moyenne du stockage sur une période de temps donnée.

Vous pouvez générer des rapports directement à partir d’un client sous le noeud **Clients** : Faites un clic droit sur le client sur lequel vous souhaitez générer un rapport, pointez sur **Toutes les tâches**, et ensuite pointez sur **Rapports**. Cliquez sur **Volume des Données Protégées, Activité des clients, Opérations effectuées, Profil des données et Espace utilisé**.

Ces rapports sont décrits en détail dans des sections précédentes de ce manuel. Pour plus de renseignements, voir “Génération de rapports d’activité”, page 29.

CHAPITRE 9

Récupération de clients

9

Live Backup Client peut effectuer un Rollback système ou un Disaster Recovery pour remettre un ordinateur client Windows dans un état antérieur de bon fonctionnement.

Vous pouvez créer des images de récupération pour un ordinateur client afin de restaurer son système en cas de désastre, et vous pouvez vouloir effectuer un rollback système sur un client afin de restaurer son système automatiquement.

Dans ce chapitre, vous découvrez les points suivants :

- Requêtes de points de contrôle de client
- Création d'images de récupération

Points de contrôle

Les images utilisées lors de la restauration sont créées à partir de points de contrôle sur les clients. Live Backup Client crée des points de contrôle à chaque redémarrage de l'ordinateur client, tous les jours à 4:00 AM si l'ordinateur est inactif, et chaque fois qu'un utilisateur en fait la demande via l'option de Sauvegarde des points de contrôle du système.

Un point de contrôle contient les fichiers requis pour restaurer un système client Live Backup spécifique. Il représente un snapshot du système d'un client à un certain moment. Il existe deux types de points de contrôle : S*tatique*, qui contient tous les fichiers clients disponibles et nécessite un redémarrage de Windows ; et *Dynamique*, qui contient la plupart des fichiers requis pour restaurer un client et ne nécessite pas de redémarrage de Windows. Live Backup crée au moins un point de contrôle dynamique automatique chaque jour, à 4:00 AM, lorsque l'ordinateur est inactif. Si l'ordinateur n'est pas disponible pour la création d'un point de contrôle à 4:00, Live Backup crée un point de contrôle aussitôt que possible après cette heure-là. Bien que les points de contrôle dynamiques contiennent habituellement les fichiers nécessaires pour une restauration réussie du système, il est recommandé d'utiliser les points de contrôle statiques chaque fois que c'est possible.

Si un point de contrôle comporte des exceptions, cet état apparaît à coté du nom du point de contrôle dans les écrans de sélection. Vous pouvez visualiser la liste de fichiers absents en cliquant sur le bouton **Visualiser exceptions** sous la liste des points de contrôle.

Live Backup crée des points de contrôle statiques excepté dans les situations suivantes :

- Live Backup détecte un arrêt anormal du système. Le point de contrôle peut donc comporter des fichiers absents ou périmés. Dans ce cas, Live Backup ne peut détecter les fichiers absents.
- L'utilisateur de Live Backup Client n'a pas effectué la sauvegarde au démarrage, ce qui empêche Live Backup de capturer tous les fichiers modifiés. Dans ce cas, Live Backup peut capturer une liste de fichiers absents.
- Live Backup détecte des opérations en attente avant l'arrêt de l'ordinateur. Cette situation peut être causée par une installation logicielle incomplète, et peut donc avoir créé un point de contrôle qui représente un état instable du système. Dans ce cas, Live Backup ne peut détecter les fichiers absents.
- Live Backup échoue dans sa récupération de la liste de sauvegarde au démarrage. Live Backup ne peut détecter quels fichiers sont absents.
- Le fichier de la liste de sauvegardes retardées, DELAY.TSK, situé dans le dossier cache de Live Backup est corrompu. Ce fichier est nécessaire afin de construire les points de contrôle de tout le système. Live Backup ne peut détecter quels fichiers sont absents.

- Live Backup échoue dans sa sauvegarde au démarrage à cause d'une erreur de lecture ou d'un débordement du cache. Dans ce cas, Live Backup peut capturer une liste de fichiers absents ou périmés.
- Live Backup n'arrive pas à terminer une sauvegarde au démarrage à cause d'un arrêt inattendu du système. Dans ce cas, Live Backup peut capturer une liste de fichiers absents ou périmés.

Requêtes de points de contrôle de client

En tant qu'administrateur, vous pouvez demander que Live Backup Client crée un point d'un client ou d'un groupe de clients donné. Vous ne pouvez pas demander un point de contrôle sur un client arrêté. Si l'ordinateur client est indisponible (éteint, non connecté, etc...) au moment de la requête, Live Backup en fera la demande dès que l'ordinateur sera de nouveau disponible. Le point de contrôle sera effectué dès que Live Backup Client le pourra.

Pour vérifier si un point de contrôle a réellement été créé, lancez le rapport d'activités clients. Voir "Rapport d'activité du Client", page 32.

Demander un point de contrôle de client

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Clients**.
3. Faites un clic droit sur le client ou le groupe et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Demander un point de contrôle**.

   La boîte de dialogue Demande d'un point de contrôle apparaît.


Demande d'un point de contrôle
Entrez un label pour le point de contrôle à créer pour les clients sélectionnés.
Description :
Demandé par l'administrateur à 25/05/2006 12:45:25
OK
Annuler
Aide

4. Dans le champ **Description**, saisissez un label pour le point de contrôle que vous souhaitez créer.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de confirmation qui apparaît, cliquez sur **Fermer**.

   Live Backup expédie une requête aux clients sélectionnés afin de créer un point de contrôle.

Création d'images de récupération

Vous pouvez récupérer un système client en exécutant un Disaster Recovery et en accédant aux données soit en local soit à travers le réseau. Les données du réseau peuvent être soit sous la forme d'une image système, soit sous la forme de données d'une base directement accessible grâce à un service réseau.

Le Disaster Recovery utilisant un service réseau a besoin d'un média de démarrage qui exécutera le Disaster Recovery. Voir "Création d'une image universelle de démarrage", page 167. Plus encore, si vous souhaitez utiliser le Disaster Recovery réseau pour récupérer les données directement à partir du serveur Live Backup sans avoir à créer une image au préalable, vous devez assigner le rôle NetDR Operator à l'utilisateur qui lancera cette récupération sur le client à récupérer. Pour plus d'information sur l'assignation de droits d'accès, voir "Modification des droits d'accès pour un client ou un groupe", page 146.

A moins que vous accédiez à la base de données directement par l'intermédiaire d'un service réseau, un Disaster Recovery local ou travers le réseau nécessite des images de récupération. Une image est une copie exacte du ou des disques du client, notamment des fichiers et des informations du secteur d'amorçage. Une *image* peut être générée à partir de n'importe quel point de contrôle système. Voir "Points de contrôle", page 162.

Pour utiliser une image afin de récupérer le système d'un client, vous devez avoir une image de démarrage. Live Backup vous permet de créer des disquettes de démarrage ou des images système démarrables sur CD/DVD. Pour plus de flexibilité, vous pouvez créer une image de démarrage universelle à partir de Windows PE (Environnement de préinstallation de Windows). Cette image universelle peut être utilisée pour démarrer le système Windows afin de lancer le Disaster Recovery.

Vous pouvez également utiliser les Services d'installations à distance de Windows pour démarrer l'ordinateur client et télécharger le Disaster Recovery sur le réseau. Pour plus d'informations, voir la Base de connaissances :
http://www.atempo.com/support/kb/article.asp?aid=469

Si un client demande une image de récupération, un message apparaît dans les Alarmes de la console Live Backup. L'alarme contient des informations sur le client Live Backup Client qui a expédié la requête et à quel moment cette requête a été faite. Voir "Alarmes d'image système", page 257.

Suite à la génération d'une image, les utilisateurs peuvent s'en servir avec la procédure Live Backup Disaster Recovery pour effectuer la restauration complète d'un système corrompu ou perdu.

Note Si vous souhaitez copier l'image du Disaster Recovery sur un CD-ROM, vous devez utiliser votre logiciel de création d'image sur CD-ROM. Live Backup ne peut écrire d'image sur un CD-ROM.

Voir aussi Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer un Disaster Recovery sur l'ordinateur client, voir "Chapitre 5: Récupération de votre système" dans le *Manuel de l'utilisateur de Live Backup Client*.

Avant de créer une image

Avant de vous lancer dans la création d'une image système, prenez connaissance des points suivants :

- Live Backup Express ne supporte pas le Disaster Recovery ou le rollback système.
- Si vous prévoyez d'exécuter un Disaster Recovery pour un système Windows Vista, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :
  - Vous devez créer un média de démarrage en utilisant l'Assistant de média de démarrage du Disaster Recovery.
  - Puisque l'Assistant de média de démarrage du Disaster Recovery est requis, vous devez au préalable télécharger et installer Windows AIK sur l'ordinateur qui créera l'image de démarrage (le système sur lequel la console Live Backup est installée).

    Pour le téléchargement, allez sur la page Microsoft du Kit d'installation Windows automatisée :

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=fr.
  - Les images au format ISO ne sont pas supportées. Vous devez créer des images au format IMA, puis les copier sur une clé USB ou sur tout autre média pour le Disaster Recovery.
- Des données doivent être physiquement présentes dans une partition du lecteur. Certains logiciels de cryptage, programmes de compression tels que *Doublespace*, ou logiciels de récupération changent la façon d'inscrire les données sur le disque ou

modifient les données elle-mêmes, ce qui empêche Live Backup de restaurer les données correctement.

- L'Assistant d'image système ne supporte pas les unités ATAPI ORB.
- Les périphériques USB à mémoire Flash ne peuvent faire office de média de Disaster Recovery que si vous utilisez un média de démarrage universel. Ils ne sont pas compatibles avec les médias de démarrage standard.".
- L'assistant d'images système peut créer des images systèmes pour les points de contrôle Windows Vista au format IMA. Le format ISO des points de contrôle Vista n'est pas supporté.
- Lors de l'écriture d'une image système sur DVD ou CD, la procédure suivante est recommandée :
  - Créer des images démarrables (pas avec un disque de démarrage) en utilisant l'ensemble de pilotes automatique, ce qui est la valeur par défaut.
  - Si vous ne pouvez charger le système avec une image démarrable, ou si l'image est inaccessible pour le démarrage, utilisez alors le disque de démarrage universel pour démarrer le système.
  - Si ces deux méthodes échouent, créez alors sur un disque de démarrage distinctif, à partir du même point de contrôle avec un ensemble de pilotes différent, et essayez de nouveau.
- Lorsque vous créez une image système sur un disque dur USB HDD, créez et placez toutes les images non-démarrables sur le disque dur USB HDD, et utilisez ensuite un disque de démarrage universel pour démarrer le système.
- L'Assistant de média de démarrage du Disaster Recovery n'est pas supporté si Live Backup Console est installé sur un système Windows 2000 Professional ou serveur.
- Pour les volumes dynamiques, Live Backup peut créer des images pour le Disaster Recovery de volumes de base ou simples. Il ne supporte pas les volumes Spanned ou redondants (en miroir ou striped).
- Vous pouvez utiliser le Disaster Recovery pour restaurer une machine virtuelle VMWare. Pour plus d'informations sur ce processus, voir l'article de notre Base de connaissances : Disaster Recovery to a VMWare Virtual Machine.

- Si le type de disque du client est Spanned ou redondant et que le système ne fonctionne plus correctement, vous pouvez tenter une restauration à l'aide du rollback système de l'Assistant de Restauration, au lieu du Disaster Recovery.

  Vous pouvez déterminer la configuration du client comme suit :

  a. Double-cliquez sur le dossier **Outils d'administration** dans le panneau de configuration.

  b. Double-cliquez sur **Gestion de l'ordinateur**.

  c. Ouvrez **Stockage**, et ensuite cliquez sur **Gestion des disques**.

  d. Vérifiez la colonne **Type** près du disque pour votre configuration de disque, soit **De base**, **Simple**, **Spanned** ou **Redondant**.

Voir Aussi "Chapitre 5: Récupération de votre système" dans le *Manuel de l'utilisateur de Live Backup Client*.

Création d'une image universelle de démarrage

Live Backup vous permet de créer une seule image de démarrage à partir de laquelle vous pourrez démarrer le système pour accéder au Disaster Recovery de données à travers le réseau, ou créer des CD ou des DVD démarrables pour lancer le Disaster Recovery sur un ordinateur Live Backup Client. Cette image de démarrage est créée à partir de Windows PE (Environnement de préinstallation de Windows), qui offre une version minimale de Windows. Cette version peut être utilisée pour charger le système d'exploitation en cas de restauration.

A cette image de démarrage, vous pouvez ajouter tous les pilotes disponibles dans le vault Live Backup, tels que les pilotes réseau, ou encore des outils personnalisés que vous pouvez exécuter avant la procédure de Disaster Recovery. Si vous souhaitez accéder à plusieurs outils personnalisés, placez-les tous dans le même dossier père sur le Live Backup Server. Les outils peuvent être placés ensuite dans des sous-dossiers de ce dossier père. En démarrant à partir de ce média, vous pouvez restaurer une image système de Live Backup Client située sur un disque dur, un média amovible ou un lecteur réseau, ou encore vous pouvez y accéder directement sur le réseau. Sachez que si vous restaurez à partir d'un disque dur local, ce lecteur ou volume (en fonction de l'option de reformattage/répartition) ne sera pas restauré.

Bien que chaque client nécessite toujours son image système pour la récupération de données, vous n'aurez pas à créer un média de démarrage pour chaque client. Il est recommandé de créer des médias de démarrage séparés pour les clients basés sur une architecture 32 bits et 64 bits. Si vous avez plusieurs serveurs Live Backup, il est également recommandé de créer des médias de démarrage séparés pour chaque serveur.

Important La création d'une image universelle de démarrage nécessite le kit d'installation Windows automatisée (AIK) qui peut être installé sous Windows XP Professionnel ou Windows Vista (des pré-requis spécifiques sont disponibles sur la page de téléchargement de Microsoft). Vous devez télécharger et installer ce composant sur le serveur Live Backup avant de poursuivre. Veuillez consulter la page Kit d'installation Windows automatisée sur le site web de Microsoft : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=fr

Créer l'image de démarrage universelle

1. Cliquez sur **Démarrer**, **Programmes**, puis **Atempo Live Backup Console**. Cliquez sur **Assistant de média de démarrage du Disaster Recovery**.

   L'écran d'accueil de l'**Assistant de média de démarrage du Disaster Recovery** apparaît.

Assistant de média de démarrage de Disaster Recovery
Bienvenue à l'assistant de média de démarrage de Disaster Recovery
Cet assistant vous aidera à créer un image universelle pouvant être utilisée pour démarrer tout ordinateur Live Backup Client et effectuer un Disaster Recovery. Suite à la création de l'image, vous pouvez la copier sur un CD, USB démarrable, ou tout autre périphérique de stockage que vous utiliserez pour démarrer les ordinateurs clients.
Pour commencer, cliquez sur Suivant.
Ne plus montrer cette page d'accueil
< Précédent
Suivant >
Annuler

2. Lisez l'écran d'accueil et cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre de sélection de l'architecture apparaît.


Assistant de média de démarrage de Disaster Recovery
Choisir une architecture
Choisissez l'architecture (32 ou 64 bits) du système d'exploitation
Choisissez l'architecture du système d'exploitation à récupérer à l'aide de ce disque de démarrage :
Windows (32 bits)
Windows x64 (64 bits)
< Précédent
Suivant >
Annuler

3. L'architecture de l'image de démarrage doit correspondre à l'architecture du système d'exploitation Windows sur lequel vous souhaitez la démarrer. Sélectionnez soit **Windows (32 bits)** ou **Windows x64 (64 bits)**.

   La fenêtre Inclure des pilotes supplémentaires apparaît.


Assistant de média de démarrage de Disaster Recovery
Inclure les pilotes supplémentaires
Parcourir le serveur Live Backup pour rechercher des pilotes supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour le Disaster Recovery (optionnel).
Inutile d'ajouter des pilotes spécifiques
Ajoutez des pilotes spécifiques à partir du Live Backup Server sui
Nom du serveur:
< Précédent
Suivant >
Annuler

4. Si vous devez ajouter des pilotes réseau pour vous connecter à Live Backup Server afin d'effectuer un Disaster Recovery via le réseau, Live Backup peut les rechercher.

   Si vous n'avez pas besoin d'ajouter de pilotes, sélectionnez **Inutile d'ajouter des pilotes spécifiques**.

   Si vous souhaitez ajouter des pilotes réseau, sélectionnez **Ajouter des pilotes spécifiques à partir du Live Backup Server suivant**, puis sélectionnez le nom de l'ordinateur Live Backup Server dans la liste **Nom du serveur**.

Live Backup recherchera parmi tous les fichiers protégés les pilotes réseau n'étant pas inclus dans l'image standard de Windows PE. Il ajoutera ensuite ces pilotes à l'image de démarrage.

Cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre Ajouter des outils personnalisés apparaît.


Assistant de média de démarrage de Disaster Recovery
Ajouter les outils personnalisés
Si vous souhaitez accéder à des outils de configuration de tiers à partir du média de démarrage du Disaster Recovery, vous pouvez les ajouter ici.
Spécifiez l'emplacement des outils que vous souhaitez inclure dans l'image de démarrage :
Parcourir...
Si vous n'avez pas besoin d'inclure des outils supplémentaires, laissez cette boîte vide et cliquez sur Suivant. Alternativement, vous pouvez toujours accéder à des outils supplémentaires sur un autre CD.
Important : le contenu de ce dossier sera placé dans la mémoire physique de l'ordinateur client. S'il n'y a pas assez de mémoire, le Disaster Recovery ne démarrera pas.
< Précédent
Suivant >
Annuler

5. Si vous souhaitez ajouter des outils personnalisés à l'image de démarrage, ajoutez-les ici. Ces outils seront disponibles sur l'ordinateur client avant que la procédure de Disaster Recovery ne commence. Vous pouvez exécuter ainsi n'importe quel programme EXE.

   Pour ajouter des outils personnalisés à l'image de démarrage, entrez le chemin de ces outils dans le champ **Spécifiez l'emplacement des outils que vous souhaitez inclure dans l'image de démarrage** ou cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le chemin.

   Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul chemin d'accès. Si vous avez besoin de plusieurs outils, placez-les dans le même dossier, DRTools par exemple, et spécifiez le chemin de ce dossier. L'intégralité de ce dossier et de ses sous-dossiers sera ajoutée à l'image de démarrage afin que vous ayez accès à tous les outils.

   Gardez à l'esprit que la taille totale des outils que vous ajoutés sera copiée dans la RAM disque pendant la procédure de restauration, ce qui par conséquent augmentera la taille de la mémoire requise pour la restauration. N'y ajoutez pas non plus des fichiers de distribution, dans la mesure où Microsoft Installer MSIexec ne sera pas disponible. Enfin, les outils que vous ajoutez doivent être compatibles avec l'architecture du système d'exploitation. Par exemple, n'ajoutez pas des outils 32 bits pour les utiliser sur une image 64 bits.

   Cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre **Fournir des commentaires ou des instructions (optionnel)** apparaît.


Assistant de media de démarrage de Disaster Recovery
Fournir des commentaires ou des instructions (optionnel)
Si vous souhaitez fournir des instructions supplémentaires ou des commentaires, vous pouvez les ajouter ici.
Commentaires :
Lors du démarrage de l'ordinateur avec le media de démarrage pour le Disaster Recovery, l'utilisateur pourra visualiser ce commentaire.
< Précédent
Suivant >
Annuler

6. Dans le champ **Commentaires**, entrez des instructions pour aider l'utilisateur à effectuer le Disaster Recovery. Spécifiez par exemple quels outils doivent être exécutés et comment, ou encore spécifiez l'emplacement de l'image système à restaurer.

   Cliquez sur **Suivant**.

   La fenêtre Sélectionnez le type d'image et le dossier cible apparaît.


Assistant de média de démarrage de Disaster Recovery
Sélectionnez le type d'image et le dossier cible.
Sélectionnez le type de conteneur d'image et le dossier cible pour les fichiers en sortie.
Type d'image :
Fichier ISO 9660 à graver sur CD/DVD
Jeu de fichiers dans un sous-dossier à copier sur un média démarrable
Sauvegardez les fichiers d'image à l'emplacement suivant :
C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\
Parcourir...
< Précédent
Suivant >
Annuler

7. Sélectionnez le type d'image que vous souhaitez créer.

   - Pour créer un CD ou un DVD de démarrage, sélectionnez l'option **Fichier ISO 9660 à graver sur CD/DVD**. L'image sera sauvegardée avec l'extension ISO.

- Pour sauvegarder les fichiers de l'image de démarrage dans un dossier à partir duquel vous pourrez les copier ultérieurement, sélectionnez l'option **Jeu de fichiers dans un sous-dossier à copier sur un média démarrable**.

  Puis entrez le chemin vers lequel vous souhaitez sauvegarder l'image de démarrage universelle dans le champ **Sauvegardez les fichiers d'image à l'emplacement suivant**. Par défaut, l'image sera sauvegardée dans <MES DOCUMENTS>\MY DR BOOT IMAGES\NEW IMAGE.

Cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre de résumé apparaît..

Assistant de média de démarrage de Disaster Recovery
Termine l'assistant de média de démarrage pour le Disaster
Vous avez utilisé avec succès l'assistant de média de démarrage pour le Disaster Recovery.
Récapitulatif des tâches :
• Windows (32 bits)
• Préparer l'image ISO9660
• Dossier de destination :
C:\Documents and Settings\amy\My Docu...\New Image
Lorsque vous cliquez sur Terminer, l'assistant d'image de démarrage pour le Disaster Recovery commencera à générer l'image.
< Précédent
Terminer
Annuler

8. Vérifiez vos options, puis cliquez sur **Terminer**.

   Live Backup crée l'image universelle de démarrage à l'emplacement choisi et affiche la progression du travail.

   Vous pouvez annuler la création de l'image en cliquant sur **Annuler**, puis sur **Oui** dans le message de confirmation.

9. Lorsque la génération de l'image est terminée, le message "L'image de démarrage a été créée avec succès" apparaît. Vous pouvez maintenant graver l'image ISO sur un CD ou DVD que vous pourrez utiliser ultérieurement pour lancer un Disaster Recovery sur un ordinateur Live Backup Client.

Génération d'une image système

Vous pouvez créer des images système en utilisant l'Assistant d'image système à partir d'un raccourci d'un menu client dans la console Live Backup. Avant de vous mettre à générer une image de récupération, assurez-vous d'avoir bien compris les informations des sections "Avant de créer une image", page 165, "Points de contrôle", page 162, et "Création d'une image universelle de démarrage", page 167.

Générer une image du système

1. Ouvrez **Serveurs Live Backup**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Clients**.
3. Si le client est membre d'un groupe, double-cliquez sur le groupe afin d'afficher ses clients membres.
4. Dans la zone détails, faites un clic droit sur le client et pointez sur **Toutes les tâches**. Cliquez sur **Assistant d'image système**.

   L'Assistant d'image système apparaît.


Assistant d'image système
Bienvenue dans l'Assistant d'image système.
Cet assistant va vous aider à créer des images Disaster Recovery de vos PC protégés par Live Backup.
Pour commencer, cliquez sur le bouton Suivant.
Ne plus montrer cette page
< Précédent
Suivant >
Annuler

5. Lisez la page d'accueil et cliquez sur **Suivant**.

La page Sélectionner un point de contrôle système apparaît.



6. La liste des points de contrôle du système affiche tous les points de contrôle disponibles, ainsi que la date et l'heure de leur création, le système d'exploitation Windows et l'architecture inclus dans les points de contrôle, le type de point de contrôle et un commentaire donnant le nom ou la manière utilisé lors de la création du point de contrôle. De plus, une icône affiche l'état du point de contrôle : les points de contrôle statiques, qui incluent tous les fichiers, affichent une icône verte avec une coche blanche. Les points de contrôle dynamiques ou statiques qui contiennent des exceptions, affichent une icône jaune avec une coche blanche.

   Pour plus d'informations sur un point de contrôle comportant des exceptions, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Visualiser exceptions**. Voir "Points de contrôle", page 162.

   Assurez-vous que vous avez choisi un point de contrôle qui correspond au système d'exploitation et à l'architecture Windows installés sur l'ordinateur client.

   Cliquez sur le point de contrôle à partir duquel vous souhaitez créer une image disque, puis cliquez sur **Suivant**.

La page Choisissez les types d'image et de média de démarrage apparaît.


Assistant d'image système
Choisissez les types d'image et de média de démarrage
Choisissez le type de média que vous prévoyez d'utiliser pour cette image système et (optionnellement) le type de média de démarrage que vous voulez utiliser.
Média pour l'image :
CD 74 (650Mo)
Rendre l'image démarrable au format ISO 9660 (disponible seulement pour les médias CD/DVD)
Type disque démarrage :
Aucun
Options avancées ...
< Précédent
Suivant >
Annuler

7. Sélectionnez les types de média que vous souhaitez utiliser pour le démarrage et stocker les fichiers d'image de récupération.

   A partir de la liste ,**Média pour l'image**, sélectionnez le média sur lequel vous souhaitez copier l'image de récupération. La taille de chaque type de média apparaît près du nom du média. L'Assistant d'image système crée les fichiers d'image à une taille n'excédant pas la taille définie.

   Si vous voulez que l'image soit utilisable pour effectuer un Disaster Recovery via le réseau, sélectionnez **Partage réseau**. Toutes les autres options de cette page seront désactivées. Live Backup créera une image unique au format IMA. L'image complète peut regrouper plusieurs fichiers IMA. Voir "Création d'une image universelle de démarrage" on page 167.

   a. Si vous ne souhaitez créer qu'un seul disque de démarrage, sélectionnez **Aucun**.

   b. Si vous avez sélectionné un type CD ou DVD de la liste de média image, vous pouvez rendre le média démarrable. Pour ce faire, cochez la case **Rendre l'image démarrable au format ISO 9660**.

   c. Si vous souhaitez créer des disques de démarrage séparés, à partir de la liste **Type disque démarrage**, sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez les créer : 3.5" 1.44 Mo Floppy CD/DVD.

d. Pour sélectionner le type de pilote à utiliser pour un disque de démarrage, cliquez sur le bouton **Options avancées**.



Dans la boîte de dialogue Options avancées, cliquez sur les pilotes que vous souhaitez utiliser, et ensuite cliquez sur **OK**. Vous avez les options suivantes :

- **Jeu de pilotes minimum** : Inclut le jeu minimal de pilotes nécessaire au démarrage de Windows.
- **Automatique (recommandé)** : Inclut le jeu de pilotes recommandé pour le démarrage de Windows. Ceci est l'option par défaut.
- **Jeu de pilotes complet** : Inclut tous les fichiers qui sont disponibles dans le point de contrôle.

e. Cliquez sur **Suivant**.

La page Sélectionnez les répertoires cible apparaît.


Assistant d'image système
Sélectionnez les répertoires cible
Sélectionnez les répertoires dans lesquels les fichiers image et la clé de cryptage (si applicable) seront placés.
Les fichiers image seront sauvegardés dans :
C:\LBServer\Image Files
Parcourir ...
Crypter les fichiers image
Le fichier de cryptage .KEY sera sauvegardé dans :
Parcourir ...
Avertir après chaque copie d'un fichier individuel du jeu
Cette option est utile si vous écrivez les fichiers image dans un lecteur amovible qui nécessite de changer périodiquement le média.
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. Sélectionnez l'emplacement et les options de cryptage :

a. Dans le champ **Les fichiers image seront sauvegardés dans**, saisissez le chemin complet vers l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier

image, ou cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Rechercher le dossier.

b. Si vous souhaitez sécuriser l'image de récupération du client avec un cryptage par clé de cryptage, alors sélectionnez la case à cocher **Crypter les fichiers image**.

c. Dans le champ **Le fichier de cryptage .KEY sera sauvegardé dans**, saisissez le chemin complet vers l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier clé, ou cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Rechercher le dossier.

Voir Aussi "Cryptage", page 186.

---

d. Si vous créez le fichier image directement sur le média amovible choisi, alors sélectionnez la case à cocher **Avertir après chaque copie d'un fichier individuel du jeu**. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, alors les fichiers images seront sauvegardés individuellement dans les dossiers que vous avez choisis.

e. Cliquez sur **Suivant**.

La page Commentaires apparaît.


Assistant d'image système
Fournissez (optionnel) des commentaires ou des instructions
Si vous souhaitez que des instructions ou des commentaires spéciaux s'affichent lorsque l'image est appliquée à l'ordinateur, ajoutez-les ici.
Commentaires :
Note importante : Tous les fichiers image seront placés dans un sous-répertoire du répertoire image principal. Le nom de ce sous-répertoire indiquera le nom de la machine depuis laquelle l'image est créée et les date et heure du point de contrôle choisi.
Lors de la copie de ces fichiers vers le média réel que vous prévoyez de distribuer, assurez-vous de placer ces fichiers dans le répertoire racine et non pas dans un sous-répertoire.
< Précédent
Suivant >
Annuler

9. Dans le champ **Commentaires**, saisissez toute information que vous souhaitez inclure avec l'image de récupération, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

La page Résumé de l’Assistant d’image système apparaît.


Assistant d'image système
Fin de l'Assistant d'image système
Vous avez utilisé l'Assistant d'image système avec succès.
Résumé des tâches accomplies :
• Point de contrôle système approprié : sélectionné
• Types d'image et de média de démarrage : définis
• Emplacement destination des fichiers images : spécifié
Après avoir cliqué sur le bouton Terminer, le générateur d'image système commencera à générer l'image.
< Précédent
Terminer
Annuler

10. Cliquez sur **Terminer**.

    Le générateur d’image système commence la création d’images de récupération. Un indicateur de progression apparaît lors de la création.

11. Suivez les instructions de tout message apparaissant à l’écran.

CHAPITRE 10

Sécurisation de l'information

10

Live Backup sécurise les données de votre société contre leur perte, leur vol et leur espionnage. La sécurité dans Live Backup est basée sur le modèle de sécurité du domaine Windows. Grâce à ce modèle, Live Backup vous permet de configurer les mesures de sécurité suivantes afin de protéger les données :

- Configuration des privilèges utilisateurs
- Gestion des rôles serveurs
- Cryptage

Le reste de ce chapitre décrit les mesures de sécurité de manière plus détaillée, y compris les procédures permettant aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de récupération de Live Backup Client.

Configuration des privilèges utilisateurs

Live Backup sécurise les fichiers d'une société avec le modèle de sécurité du domaine Windows. Les restrictions de sécurité sont imposées sur le serveur et les clients Live Backup Server.

Astuce Pour ajouter, changer ou mieux comprendre les comptes utilisateurs, voir les utilitaires *Windows Computer Management* ou *Active Directory Users and Computers*.

Administration du serveur

Pour administrer le serveur Live Backup, les conditions préalables pour l'utilisateur dépendent du statut de l'ordinateur dans le domaine où vous avez installé le serveur Live Backup : membre ou contrôleur de domaine. Pour administrer le serveur Live Backup à partir d'un ordinateur membre, vous devez posséder les droits d'administration en local sur cet ordinateur. Pour administrer le serveur Live Backup sur un contrôleur de domaine, vous devez posséder les droits d'administration sur le domaine.

Administration du client

Une des méthodes utilisées par Live Backup pour sécuriser les fichiers des clients Live Backup est d'empêcher l'accès à des fonctionnalités par des privilèges assignés aux clients ou aux utilisateurs individuels. Cette fonctionnalité s'applique seulement aux clients Windows. Quand un ordinateur est ajouté à Live Backup en tant que client Live Backup, vous pouvez lui assigner un niveau d'accès utilisateur par défaut. Pour plus d'informations sur la configuration de cet accès, voir "Configuration de l'accès utilisateur avec verrouillage des fonctionnalités", page 127. Tous les utilisateurs qui accèdent à l'ordinateur client de Live Backup possèderont au moins les droits d'accès assignés au client comme suit :

	Pas d'accès	Utilisateur	Utilisateur avancé	Super utilisateur
Protection des fichiers	X	X	X	X
Restauration de fichiers et dossiers		X	X	X
Configuration des performances		X	X	X
Sauvegarde d'un point de contrôle système		X	X	X
Demande d'image système		X	X	X
Rollback des dossiers d'applications			X	X
Rollback du système			X	X
Configuration des notifications			X	X

Désactivation/activation de la connexion			**X**	**X**
Interruption/reprise du versioning				**X**
Configuration des mises à jour				**X**

De plus, l'administrateur peut assigner des privilèges d'accès différents pour chaque utilisateur dans le domaine du serveur Live Backup. Ces utilisateurs auront tous le même accès sur chaque ordinateur client Live Backup. Si un utilisateur obtient des privilèges particuliers, au moment d'accéder à l'ordinateur client Live Backup, il recevra les privilèges les plus grands entre ceux de l'utilisateur et du client.

Par exemple, si un client Live Backup a donné un accès utilisateur, et que l'utilisateur accédant à l'ordinateur possède des privilèges de Utilisateur avancé, l'utilisateur obtient les privilèges de Utilisateur avancé pour cet ordinateur client Live Backup. Les utilisateurs qui n'ont pas obtenu l'accès individuel n'auront que les droits d'accès d'utilisateur par défaut assignés au client.

Chaque fois qu'un utilisateur accède au client ou au serveur Live Backup, Live Backup vérifie son nom d'utilisateur ainsi que ses privilèges et impose les restrictions d'accès nécessaires selon les droits assignés. Si Live Backup ne reconnaît pas le nom d'utilisateur, alors l'utilisateur reçoit les droits d'accès sélectionnés dans les propriétés du client. Ce modèle empêche la récupération de fichiers et les rollbacks système par des utilisateurs n'ayant pas de droit d'utilisation de Live Backup, tout en permettant ces activités aux utilisateurs autorisés, et aux administrateurs le niveau de contrôle nécessaire.

Indépendamment des droits d'accès assignés à l'utilisateur accédant à l'ordinateur client Live Backup, les fichiers de l'ordinateur client seront toujours sauvegardés par le serveur. Tout utilisateur Live Backup peut restaurer les fichiers sur tout ordinateur client Live Backup, cependant, les fichiers ne peuvent être restaurés que sur l'ordinateur client où ils ont été sauvegardés.

Note Puisque le verrouillage des fonctionnalités au niveau utilisateur est disponible sur les clients Live Backup uniquement dans le domaine du serveur Live Backup, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les clients Live Backup sur MacOS. Sur MacOS, les clients Live Backup utiliseront toujours le niveau de verrouillage des fonctionnalités assigné au compte client dans les Propriétés du Client. Pour plus d'informations, voir "Gestion de clients", page 133.

Ajouter des utilisateurs à Live Backup

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur.***
2. Ouvrez **Verrouillage de fonctionnalités** pour afficher les groupes utilisateurs Live Backup.
3. Faites un clic droit sur un des groupes suivants auquel vous souhaitez ajouter un utilisateur :
   - **Utilisateur** Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers de données ou des dossiers complets en utilisant l'Assistant de Restauration ou les menus de contexte Windows Explorer, configurer les paramètres de performance, sauvegarder un point de contrôle du système, et demander une image du système client pour effectuer un Disaster Recovery. Les utilisateurs ne peuvent pas effectuer un rollback système, un rollback de dossiers du système d'exploitation ou d'applications, récupérer des fichiers de données système individuels, configurer la mise à jour, activer/désactiver la connexion ou interrompre/reprendre le versionning d'un fichier.
   - **Utilisateur avancé** Les utilisateur avancés possèdent tous les droits des utilisateurs, ainsi que les privilèges d'effectuer un rollback de système vers un état fonctionnel antérieur, effectuer un rollback du système d'exploitation ou de dossiers d'applications, configurer des notifications, désactiver ou activer la connexion client-serveur. Les utilisateurs ne peuvent pas configurer la mise à jour ou interrompre/reprendre le versionning d'un fichier.
   - **Super utilisateur** Les utilisateurs ont accès à toutes les fonctionnalités du client Live Backup.
4. Cliquez sur **Ajouter des utilisateurs et des groupes**.
5. La boîte de dialogue **Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes** apparaît. Appuyez sur **Ctrl** et cliquez sur les noms d'utilisateurs ou de groupes que vous souhaitez assigner au groupe Live Backup, et ensuite cliquez sur **Ajouter**. Ou alors saisissez les noms, séparés par des points-virgules directement dans cette liste.
6. Cliquez sur **OK**.

Retirer des utilisateurs d'un groupe Live Backup

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ***nom_serveur.***
2. Ouvrez **Verrouillage de fonctionnalités** pour afficher les groupes utilisateurs Live Backup.
3. Cliquez sur le groupe duquel vous voulez retirer un utilisateur—**Super Utilisateurs**, **Utilisateur avancés** ou **Utilisateur**.
4. Faites un clic droit sur l'utilisateur que vous souhaitez retirer et cliquez sur **Retirer**.

Gestion des rôles serveurs

Les rôles serveurs vous permettent d'accorder aux utilisateurs des droits d'accès à des clients et groupes Live Backup spécifiques. Un rôle est une combinaison nommée de droits pour travailler avec des clients et des groupes. Vous pouvez assigner de multiples rôles à tout utilisateur. L'utilisateur recevra les droits associés avec les rôles qui lui sont assignés. Les rôles déjà intégrés sont :

- **Rôle d'administrateur de groupes** : il a les droits de créer et gérer des clients et des groupes et de voir les rapports et toutes les informations les concernant.
- **Opérateur réseau Disaster Recovery** : il a le droit d'effectuer un Disaster Recovery réseau, qui accèdera aux données stockées dans le répertoire Live Backup. Ce rôle doit être assigné à tout utilisateur qui effectuera un Disaster Recovery qui accèdera aux données stockées dans le répertoire Live Backup (contrairement à un Disaster Recovery local sur un média amovible). Pour en savoir plus sur la récupération de clients, voir "Récupération de clients", page 161.

Pour définir un nouveau rôle, vous pouvez utiliser toute combinaison des droits suivants :

- **Changer le profil de sauvegarde** : modification des propriétés du client ou du groupe, y compris le niveau de protection, des types de données protégées et des données jetables.
- **Changer le profil de gestion de l'ancienneté des données** : configurer les paramètres de la gestion de l'ancienneté des données à partir des propriétés du client ou du groupe.
- **Changer le profil par défaut du verrouillage des fonctionnalités** : assigner à des privilèges aux Utilisateurs, Utilisateurs avancés ou Super Utilisateurs.
- **Changer la date d'expiration** : modifier, le cas échéant, la date d'expiration des clients ou des groupes.
- **Changer les noms et les commentaires** : modifier le nom du compte client, le nom du groupe, ou les commentaires associés au client ou au groupe.
- **Modifier les paramètres de création automatique (groupes seulement)** : autoriser la création automatique dans un groupe et configurer les paramètres de création automatique comme l'heure ou les sous-groupes.
- **Supprimer le client/groupe** : supprimer tout client ou groupe dans un groupe administré.
- **Créer le client/groupe** : créer un client ou un groupe dans un groupe administré.
- **Déplacer le client/groupe** : déplacer un client ou un groupe dans un groupe

administré.

- **Demander un point de contrôle** : envoyer une requête de création d'un point de contrôle système au client.
- **Arrêter/redémarrer le client** : arrêter ou redémarrer la connexion du client.
- **Activer le client** : démarrer la réplication sur une base de données client nouvellement créée.
- **Réinitialiser le client** : permettre à un client Live Backup de rétablir un lien vers sa base de données après une réinstallation de logiciel sur le client.
- **Afficher les informations détaillées** : afficher des informations supplémentaires concernant un client.
- **Demander des rapports** : demander et consulter les rapports.
- **Opérateur Disaster Recovery réseau** : accéder aux données stockées dans le répertoire Live Backup pour exécuter un Disaster Recovery à travers le réseau.

Créer un rôle personnalisé

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Faites un clic droit sur **Rôles de sécurité**, puis cliquez sur **Nouveau rôle**.

   La boîte de dialogue Nouveau rôle de sécurité apparaît.



3. Dans le champ **Nom du rôle**, entrez un nom descriptif pour le rôle que vous êtes en train de créer. Vous pouvez utiliser jusqu'à 256 caractères unicodes.
4. Dans le champ **Description**, entrez une description pour ce rôle.
5. Dans la liste des droits, cochez la case à côté de chaque droit que vous souhaitez ajouter au rôle.

6. Cliquez sur **OK.**

Supprimer un rôle serveur personnalisé

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Rôles de sécurité**. Une liste des rôles apparaît dans la zone de détails.
3. Faites un clic droit sur le rôle que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît, cliquez sur **Oui**. Le rôle de sécurité est supprimé. Tous les utilisateurs avec ce rôle perdront leurs droits.

Afficher les propriétés d'un rôle serveur personnalisé

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Cliquez sur **Rôles de sécurité**. Une liste des rôles apparaît dans la zone de détails.
3. Faites un clic droit sur un rôle, puis cliquez sur **Propriétés**.

   La boîte de dialogue Propriétés des rôles de sécurité apparaît avec les informations suivantes :

   - **Nom du rôle** : le nom du rôle à sa création.
   - **Description** : la description de ce rôle.
   - **Droits** : une liste des droits accordés à ce rôle.
4. Cliquez sur **OK.**

Cloner un rôle serveur existant

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Faites un clic droit sur **Rôles de sécurité**, puis cliquez sur **Cloner le rôle**.

   La boîte de dialogue Nouveau rôle de sécurité apparaît.
3. Dans le champ **Nom du rôle**, entrez un nom descriptif pour le rôle que vous êtes en train de créer. Vous pouvez utiliser jusqu'à 256 caractères unicodes.
4. Dans le champ **Description**, entrez une description pour ce rôle.
5. Dans la liste des droits, cochez la case à côté de chaque droit que vous souhaitez ajouter au rôle.
6. Cliquez sur **OK.**

Cryptage

Pour sécuriser les données d'un client, Live Backup crypte les fichiers d'utilisateurs pendant plusieurs étapes de transmission et de stockage.

- **Transmission** : Vous pouvez configurer Live Backup afin de crypter les données à la fois pendant la transmission de sauvegarde vers le serveur Live Backup et pendant la transmission en direction de l'ordinateur client Live Backup pour la récupération. Live Backup utilise le codage de cryptage sur 128- ou 40-bit pour cette protection, ce qui empêche l'accès non autorisé aux fichiers lors de la transmission. Le cryptage est effectué par Microsoft Base ou le Enhanced Cryptographic Provider utilisant la méthode RC4. Par défaut, le cryptage de transport est activé. Vous pouvez choisir le niveau de cryptage à appliquer aux données lors du transport. Pour les clients MacOS, Live Backup crypte les données à l'aide de HTTPS.

- **Stockage** : Live Backup crypte toutes les données utilisateurs stockées dans le vault Live Backup. Ce cryptage empêche l'accès non autorisé aux fichiers du client. Vous pouvez configurer l'algorithme de cryptage particulier utilisé par Live Backup à partir des paramètres système de la console Live Backup.

  Les fichiers stockés sont cryptés à l'aide d'une clé qui est générée à partir du mot de passe de cryptage saisi lors de la configuration du cryptage. La configuration du cryptage est décrite sur la prochaine page.

  En plus de la protection par cryptage, tous les fichiers de clients Live Backup sont stockés dans des bases de données SQL Server, où ils sont protégés par des restrictions d'accès aux utilisateurs.

- **Image système** : A l'aide de l'Assistant d'image système, vous pouvez créer une image complète d'un ordinateur client Live Backup qui a été protégé avec la pleine protection du système. Pour empêcher la création de cette image, et ensuite une restauration non autorisée sur un ordinateur, vous avez l'option de crypter l'image système elle-même. Le cryptage est effectué par l'implémentation du Dr. Brian Gladman de l'algorithme à clé 128-bit AES (Advanced Encryption Standard), ce qui génère une clé de cryptage lors de la création d'une image système. Pour utiliser cette image cryptée lors d'un Disaster Recovery afin de restaurer un ordinateur client Live Backup, vous devenez fournir la clé de cryptage afin de déverrrouiller l'image. Voir "Création d'images de récupération", page 164.

Important Si vous avez créé une image système en utilisant une version antérieure à la version 2.92 de Live Backup, alors cette image a été cryptée avec l'encryptage RC6. Cette image n'est pas compatible avec le disque de démarrage créé avec les versions 2.92 et supérieures de Live Backup. Pour apprendre comment décrypter cette image afin de pouvoir l'utiliser lors d'un Disaster Recovery, consultez la base de connaissances sur http://www.atempo.com/support/kb/article.asp?aid=433.

Configurer le cryptage de la transmission (Windows uniquement)

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**, et ensuite cliquez sur **Paramètres système**.
3. Faites un clic droit sur **Cryptage** et sélectionnez **Crypter la transmission des données**.

   La boîte de dialogue Crypter la transmission des données apparaît.


Crypter la transmission des données
Sélectionnez cette option pour crypter les données durant le transport vers le serveur LiveBackup lors du stockage et depuis le client LiveBackup lors de la restauration.
Activer le cryptage de transport
Mode flexible : le cryptage 40-bit est utilisé si 128-bit n'est pas supporté
Mode strict : seul le cryptage 128-bit est autorisé
Mode légal : seul le cryptage 40-bit est autorisé
OK
Annuler
Aide

4. Pour crypter des données à transmettre du client Live Backup au serveur Live Backup pour le stockage, ou vers le client lors d'une restauration, sélectionnez la case à cocher **Activer le cryptage de transport**. Pour désactiver le cryptage de transport, décochez cette case à cocher.
5. Si vous avez activé le cryptage de transport, sélectionnez le niveau de crytage à utiliser :

   - **Mode flexible** : Permet le cryptage 128-bit enhanced et 40-bit aux données lors du transport en direction ou en provenance des clients.

- **Mode strict** : Utilise le codage 128-bit sur toutes les données lors du transport. Les données sont cryptées avec la méthode RC4 supportée par le Microsoft Enhanced Crypto Provider. Si les ordinateurs clients Live Backup ne supportent pas ce type de cryptage, ils ne pourront pas transmettre de données au serveur Live Backup, ou en récupérer pour la récupération. Aucune donnée de ces clients ne sera protégée. Les versions de Live Backup Clients antérieures à la version 2.91 ne peuvent utiliser les paramètres avancés de cryptage et continuent de transférer les données en utilisant le cryptage à 40-bit.
- **Mode légal** : Utilise le codage 40-bit sur toutes les données lors du transport. Les données sont cryptées avec la méthode RC4 supportée par le Microsoft Base Crypto Provider.

6. Cliquez sur **OK**.

Configurer le cryptage du serveur

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**, et ensuite cliquez sur **Paramètres système**.
3. Faites un clic droit sur **Cryptage** et sélectionnez **Crypter les données serveur**.

   La boîte de dialogue Crypter les données serveur apparaît.



4. Pour activer le cryptage pour le stockage, sélectionnez la case à cocher **Crypter les données pour le stockage**.
5. Dans la liste **Codec**, sélectionnez le codec de stockage cryptographique que vous souhaitez utiliser pour le cryptage de données utilisateur stockées par le serveur Live Backup.

6. Dans la liste **Méthode**, sélectionnez l'algorithme de cryptage que vous souhaitez utiliser.
7. Dans le champ **Longueur de clé**, saisissez le nombre de caractères dans la clé de cryptage.
8. Pour créer une clé, vous devez définir un mot de passe. Saisissez le mot de passe puis confirmez-le dans les champs appropriés.

   Vous aurez besoin de ce mot de passe afin de restaurer la configuration de cryptage lors de la dernière étape d'une restauration du vault Live Backup.
9. Cliquez sur **OK**. Si vous avez activé le cryptage pour le stockage, toutes les nouvelles données seront cryptés. Sinon, les options que vous avez positionnées sont sauvegardées jusqu'a ce que vous activiez le cryptage.

Important Notez tous vos paramètres de cryptage. Si vous rencontrez d'éventuels problèmes, vous pourrez re-saisir ces paramètres exactement comme à l'origine.

Note Une fois la configuration de paramètres de cryptage terminée, vous ne pourrez les modifier. Vous ne pourrez qu'activer ou désactiver le cryptage du stockage.

Voir Aussi "Protection du vault Live Backup", page 51.

Désactiver le cryptage de stockage

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Outils serveur**, et ensuite cliquez sur **Paramètres système**.
3. Faites un clic droit sur **Cryptage** et sélectionnez **Crypter les données serveur**.
4. La boîte de dialogue Crypter les données serveur apparaît.
5. Décochez la case à cocher **Crypter les données pour le stockage**.
6. Cliquez sur **OK**.

   Toutes les données qui sont déjà cryptées sur le serveur restent cryptées tandis que toutes les nouvelles données stockées sur le serveur ne seront pas cryptées.

CHAPITRE 11

11

Gestion de l'espace de stockage

Live Backup peut stocker les grandes quantités de données sauvegardées que l'on associe à de très grand nombres d'utilisateurs. Les données sont stockées dans des bases de données SQL : une base de données par client protégé, ainsi qu'une base de données partagée qui stocke des fichiers identiques retrouvés sur plus d'un ordinateur. Live Backup offre les moyens suivants pour réduire l'espace de stockage total requis tout en protégeant pleinement tous les fichiers de vos clients et en les maintenant disponibles pour la récupération :

- Compression
- Exclusion des données redondantes
- Traitement des anciennes versions
- Archivage de systèmes

Dans ce chapitre, vous apprendrez des notions sur la compression et l'exclusion des données redondantes qui sont utilisées par Live Backup pour réduire les besoins d'espace de stockage. Enfin, vous apprendrez ce qu'est le composant logiciel enfichable LiveArchive pour Live Backup.

Compression

Live Backup compresse toutes les données avant de les transmettre sur le serveur Live Backup pour les stocker. Les données sont compressées à l'aide d'un algorithme de déflation qui est une variante de LZ77 (Lempel-Ziv 1977). Cet algorithme remplace les instances de doublons de données avec un pointeur. Ce pointeur prend la forme (distance, longueur). Les distances sont limitées à 32 Ko, et les longueurs à 258 octets. Avec cet algorithme de compression, les taux de compression varient de 2:1 pour des fichiers exécutables et jusqu'à 100:1 pour des fichiers bitmaps, avec une moyenne de 4:1 sur l'ensemble des types de données.

Voir aussi Ziv J., Lempel A., "A Universal Algorithm for Sequential Data Compression," IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 23, No. 3, pp. 337-343.

Voir aussi "DEFLATE Compressed Data Format Specification" disponible sur *ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1951.txt*

Exclusion des données redondantes

Live Backup élimine les fichiers redondants ou les portions redondantes de fichiers en examinant et traitant chaque fichier sur le client et le serveur avant de les sauvegarder sur le serveur Live Backup Storage.

Il existe trois méthodes d'élimination de la redondance : le Incremental Versioning, le File SIOS et le block SIOS.

Lors du *Incremental Versioning*, le client Live Backup examine un fichier afin de déterminer si une copie a déjà été sauvegardée sur le serveur. Si c'est le cas, il vérifie si les fichiers ont été modifiés et ne transmet que les modifications au serveur Live Backup. Live Backup sauvegarde efficacement les données car il ne stocke que la différence entre chaque version.

Lors du *File SIOS*, le serveur Live Backup Server examine les premiers paquets de tous les fichiers (tels que définis par Live Backup Client ainsi que dans la boîte de dialogue Fichiers partagés de la console Live Backup) qui sont reçus du client. Ces fichiers système seraient stockés dans la base de données partagée de Live Backup. Si une copie exacte du fichier existe déjà sur le serveur dans la base de données partagée, le client n'expédie pas le reste du fichier au serveur. Seules des versions complètes sont sauvegardées dans la base de données partagée ; les versions incrémentales sont sauvegardées dans la base de données client. Avec cette méthode, une seule copie d'un fichier est sauvegardée sur le serveur Live Backup dans la base de données partagée. File SIOS n'affecte pas les bases de données client.

Lors du *Block SIOS*, le serveur Live Backup examine tous les fichiers (système et données) et détermine si un bloc identique de données (8000 octets de données) existe sur le serveur Live Backup dans la base de données client concernée ou dans la base de données partagée. Avec cette méthode, une seule copie d'un bloc est sauvegardée dans la base de données. Les bases de données client et partagées sont affectées par le Block SIOS ; il n'y a pas de Block SIOS entre les bases de données.

Le processus d'élimination de la redondance économise une grande quantité d'espace disque sur le serveur, surtout l'espace utilisé pour le stockage de fichiers Windows et ses applications. De plus, ce processus réduit le trafic sur le réseau car moins de fichiers sont transférés du client au serveur.

Voir Aussi "Gestion de la base de données partagée", page 46.

Traitement des anciennes versions

Quand Live Backup a accumulé plusieurs versions d'un fichier donné, vous pourriez souhaiter supprimer les anciennes versions ou les transférer vers une unité de stockage secondaire pour libérer de l'espace pour des données plus récentes. Par défaut, Live Backup active le Traitement des anciennes versions sur tous les clients et supprime les fichiers rencontrant les critères du Traitement des anciennes versions. Cependant, vous pouvez également les archiver sur Atempo LiveArchive, s'il est installé et que vous avez configuré le Traitement des anciennes versions pour l'archivage.

Si vous optez pour l'archivage de fichier lors du processus de Traitement des anciennes versions, veuillez consulter la documentation accompagnant votre logiciel d'archivage.

Pour configurer le Traitement des anciennes versions de Live Backup, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Détermination des versions éligibles au Traitement des anciennes versions, voir "Configuration de l'ancienneté des données", page 121.
- Planification du Traitement des anciennes versions
- Connecter Live Backup à LiveArchive
- Gérer les tâches de transfert de données

Le reste de cette section explique chaque étape et vous présente les marches à suivre associées.

Planification du Traitement des anciennes versions

Maintenant que vous avez configuré quelles anciennes versions de fichiers seront traitées, vous pouvez planifier le processus de Traitement des anciennes versions. Comme vous souhaiterez peut-être transférer de grandes quantités de données au même moment, vous devriez planifier cette tâche lorsque le serveur Live Backup sera peu ou pas actif, tel que les weekend et tard dans la nuit.

Astuce Vous pouvez également archiver les données d'un client particulier sur demande. Voir "Lancement de l'ancienneté des données", page 138.

Planifier l'archivage

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, et ensuite ouvrez **nom_serveur**.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, et ensuite cliquez sur **Planification**.
3. Faites un clic droit sur **Planification,** et ensuite cliquez sur **Configurer**.

   La boîte de dialogue Planifier le traitement des anciennes versions apparaît.



4. Assurez-vous que la case à cocher **Activer la planification** est sélectionnée. Elle est sélectionnée par défaut.
5. Dans le champ **Heure de début**, saisissez ou sélectionnez le moment de la journée où vous souhaitez lancer le Traitement des anciennes versions prévu. Par défaut, Live Backup lance le Traitement des anciennes versions à 12:00 hrs.
6. Sélectionnez la fréquence du processus de traitement des anciennes versions, qui supprime ou archive les fichiers, selon votre configuration.

- Par défaut, cette tâche est exécutée chaque semaine le samedi. Pour une planification d'activité toutes les deux semaines, sélectionnez 2 dans le champ Toutes les x semaines ; à chaque mois, sélectionnez 4, et ainsi de suite.
- Sélectionnez ensuite les cases à cocher près des jours de la semaine pour lesquels la tâche doit s'exécuter. Pour effectuer une tâche quotidiennement, sélectionnez toutes les cases à cocher.

7. Sélectionnez la **Durée** de la tâche de traitement des anciennes versions. Dans le champ **Cette tâche aura une durée maximale de pendant**, sélectionnez le nombre d'heures pendant lesquelles le processus de traitement des anciennes versions va s'exécuter. Par défaut, Live Backup exécute le traitement des anciennes versions pendant 54 heures, de minuit le vendredi juqu'à 6:00 heures lundi.

   A la fin de cette période, le traitement des anciennes versions sera suspendu juqu'à la prochaine exécution.

8. Cliquez sur **OK**.

Note Si Live Backup n'a pas terminé l'archivage des données de tous les clients sélectionnés pour le moment choisi, il complètera la base de données client sur laquelle il travaille. Lors de la prochaine exécution d'archivage, Live Backup reprendra le travail au point où il l'a laissé à la dernière exécution.

Note Pour désactiver temporairement une tâche planifiée, dé-sélectionnez la case à cocher Activer la planification. La tâche planifiée sera suspendue jusqu'à ce que vous re-sélectionniez la case à cocher et cliquiez sur **OK** de nouveau.

Archivage de systèmes

En plus de la suppression de fichiers anciens pour libérer de l'espace de stockage, Live Backup peut les archiver sur un serveur secondaire pour un stockage à long terme. Pour archiver des fichiers, Live Backup supporte le système LiveArchive.

Avec LiveArchive, vous pouvez transférer des fichiers de Live Backup vers des cartouches ou des disques, et pouvez ensuite les récupérer au besoin en utilisant l'Assistant de Restauration du client Live Backup. Vous n'avez qu'à installer le système LiveArchive sur tout serveur Windows. Configurez ensuite le Traitement des anciennes versions tel que décrit dans "Configuration de l'ancienneté des données", page 121, mais sélectionnez **Archivées vers** plutôt que **Supprimées**. Enfin, connectez Live Backup au système d'archivage et configurez vos périphériques d'archivage.

Dans cette section, vous apprendrez à :

- Connecter Live Backup à LiveArchive
- Gérer les tâches de transfert de données

Connecter Live Backup à LiveArchive

Pour déplacer des données depuis LiveArchive vers Live Backup pour une conservation des données à long terme, vous devez définir un moyen de communication entre les deux systèmes. Vous pouvez établir la connexion entre les deux systèmes puis configurer l'archivage.

Dans cette section, vous apprendrez à :

- Etablir une connexion avec LiveArchive
- Utiliser les connexions

Etablir une connexion avec LiveArchive

Vous pouvez lier Live Backup à LiveArchive par l'intermédiaire de connexions serveurs. Pour établir et gérer ces connexions, utilisez l'objet **Connexion à LiveArchive** dans la section **Gestion de l'ancienneté des données** de Live Backup Console.

Etablir une connexion vers Live Backup Server

1. Lancez Live Backup Console.
2. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
3. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**.
4. Faites un clic droit sur **Connexions à LiveArchive** et cliquez sur **Nouvelle connexion**.

L'assistant de connexion à LiveArchive apparaît.


Assistant de connexion à LiveArchive
Bienvenue dans l'Assistant de connexion à LiveArchive.
Cet assistant vous permet de connecter LiveBackup à un serveur LiveArchive.
En utilisant cette connexion, le serveur LiveBackup pourra déplacer les anciennes versions de données de son espace de stockage local vers un espace de stockage à long terme proposé par le serveur LiveArchive.
Pour continuer, cliquez sur le bouton Suivant.
Ne plus montrer cette page
< Précédent
Suivant >
Annuler

5. Lisez la page d'accueil et cliquez sur **Suivant**.

   La page Ordinateur LiveArchive apparaît.


Assistant de connexion à LiveArchive
Ordinateur LiveArchive
Spécifier le nom de l'ordinateur hébergeant le serveur LiveArchive
Quel est le nom de l'ordinateur hébergeant le serveur LiveArchive ?
nom_serveur
Parcourir ...
< Précédent
Suivant >
Annuler

6. Dans cette page, vous pouvez établir une connexion depuis Live Backup vers LiveArchive Server. Entrez le nom de la machine sur laquelle LiveArchive Server est installé, ou bien cliquez sur **Parcourir** pour choisir la machine.

   Cliquez sur **Suivant**.

La page Espage de Stockage de destination apparaît.


Assistant de connexion à LiveArchive
Espace de stockage de destination
Sélectionner l'espace de stockage de destination proposé par le serveur LiveArchive
Où voulez-vous stocker les données archivées ?
Stockage
Dossiers
Toutes les données archivées à travers cette connexion utiliseront l'espace de stockage de destination par défaut défini par les paramètres du serveur LiveArchive.
< Précédent
Suivant >
Annuler

7. Sélectionnez un type de stockage. Les médias qui apparaissent dans la liste sont ceux configurés pour le stockage sur le serveur LiveArchive que vous avez choisis. Cliquez sur le média que vous voulez utiliser pour stocker les données archivées depuis Live Backup, et cliquez sur **Suivant**.

   La page Valeurs de timeout apparaît.


Assistant de connexion à LiveArchive
Valeurs de timeout
Pour chaque opération, spécifiez la valeur de timeout
Quels timeouts utilisera cette connexion ?
Les tâches d'archivage seront abandonnées si elles durent plus de :
3
Heure(s)
Les tâches de récupération seront abandonnées si elles durent plus de :
6
Heure(s)
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. Le transfert de données entre Live Backup et LiveArchive peut être long. Veuillez sélectionner un timeout pour ces opérations. Une fois le délai expiré, l'archivage est interrompu, et LiveArchive envoie une alarme à Live Backup.

   Dans le champ **Les tâches d'archivage seront abandonnées si elles durent plus de**, sélectionnez la valeur du timeout pour la transmission de données depuis Live Backup vers le LiveArchive Server. Le transfert sera abandonné une fois le délai expiré.

   Dans le champ **Les tâches de récupération seront abandonnées si elles durent plus de**, sélectionnez la valeur du timeout pour la transmission de données depuis LiveArchive Server vers Live Backup lors d'une restauration. Le transfert sera abandonné une fois le délai expiré.

   Cliquez sur **Suivant**.

   La page Nom et description apparaît.


Assistant de connexion à LiveArchive
Nom et description
Entrer le nom et la description de la nouvelle connexion
Entrez un nom unique pour cette connexion :
connexion_livearchive_1
Entrez une description pour la connexion (optionnel) :
< Précédent
Suivant >
Annuler

9. Vous pouvez identifier la connexion que vous venez de créer.

   Dans le champ **Entrez un nom unique pour cette connexion**, spécifiez le nom qui identifiera cette connexion dans la liste des connexions et dans les alarmes Live Backup.

   Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ **Entrez une description pour la connexion**.

   Cliquez sur **Suivant**.

   La page de récapitulatif LiveArchive apparaît.

10. Cliquez sur **Terminer**.

    La connexion à LiveArchive est établie. Live Backup peut commencer l'archivage de fichiers tel que configuré dans Propriétés client et Ancienneté des données de Live

Backup Console. Voir "Configuration de l'ancienneté des données", page 121.

Utiliser les connexions

Une fois qu'une connexion est établie, vous pouvez l'utiliser comme suit :

- **Get properties** : affiche les informations que vous avez configurées quand vous avez établi la connexion.
- **Verify** : vérifie que la connexion fonctionne correctement.
- **Disable** : désactive temporairement la connexion.
- **Delete** : supprime la connexion car le serveur d'archive ou le stockage ne sont plus valides.

Obtenir les propriétés d'une connexion LiveArchive

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, et cliquez sur **Connexions à LiveArchive**.



Pour chaque connexion de la liste, les informations suivantes apparaissent :

- **Nom de la connexion** : nom que vous avez attribué à la connexion dans LiveArchive Connection Wizard.
- **Activé** : indique si la connexion est prête pour le transfert de données. Cette valeur est *Oui* ou *Non*.
- **Nom du serveur** : nom de la machine LiveArchive où pointe la connexion.
- **Type de stockage** : type de stockage utilisé par LiveArchive Server pour conserver les fichiers archivés, soit *Folder* soit *Removable*.
- **Stockage** : nom du stockage utilisé pour conserver les fichiers archivés.

3. Pour plus d'informations sur une connexion particulière, faites un clic droit sur cette connexion et choisissez **Propriétés**.

   Une fenêtre apparaît comportant les informations citées ci-dessus plus les paramètres de délais de transfert ainsi que toutes descriptions supplémentaires de la connexion.

4. Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé.

Modifier une connexion

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, et cliquez sur **Connexions à LiveArchive**.
3. Faites un clic droit sur la connexion et sélectionnez **Propriétés**.

   La page des propriétés apparaît :



4. Dans l'onglet **Général**, modifier le **Nom de la connexion** et la **Description**.
5. Cliquez sur l'onglet **Timeouts**.

   Dans la case **Les tâches d'archivage seront abandonnées si elles durent plus de**, sélectionnez la valeur du timeout pour la transmission des données de Live Backup au serveur LiveArchive. La transmission des données sera abandonnée après que le nombre d'heures sélectionné soit écoulé.

   Dans la case **Les tâches de récupération seront abandonnées si elles durent plus de**, sélectionnez la valeur du timeout pour la transmission des données du serveur LiveArchive à Live Backup pour la récupération. La transmission des données sera abandonnée après que le nombre d'heures sélectionné soit écoulé.

6. Cliquez sur l'onglet **Destination**.

   Dans le champ **Nom de l'ordinateur**, entrez le nom du serveur LiveArchive sur lequel vous souhaitez effectuer la gestion de l'ancienneté des données.

   Dans la liste **Type de stockage**, sélectionnez **Folder** ou **Removable**.

   Dans le champ **Périphérique de stockage**, entrez le nom du périphérique que vous

souhaitez utiliser pour l'ancienneté des données.

7. Cliquez sur **OK**.

Vérifier une connexion

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, et cliquez sur **Connexions à LiveArchive**.
3. Faites un clic droit sur la connexion que vous voulez vérifier et sélectionnez **Vérifier**. Un message d'information apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

Désactiver une connexion LiveArchive

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, et cliquez sur **Connexions à LiveArchive**.

   Une liste de toutes les connexions apparaît.
3. Faites un clic droit sur la connexion à supprimer et cliquez sur **Désactiver**.

   Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

   Live Backup cesse d'utiliser cette connexion pour transférer des données, mais enregistre la configuration de la connexion.
5. Si vous voulez réactiver cette connexion, faites un clic droit sur la connexion et sélectionnez **Activer**.

Supprimer une connexion LiveArchive

Attention Avant d'entamer cette procédure, notez que la suppression d'une connexion supprime aussi tous ses paramètres. La connexion supprimée ne pourra plus jamais être utilisée pour archiver ou restaurer des fichiers. Les données archivées à l'aide de cette connexion seront indisponibles tant qu'une autre connexion vers ce serveur LiveArchive ne sera pas créée. Assurez-vous que vous reconfigurez également tout client utilisant cette connexion pour archiver des fichiers. Voir "Configuration de l'ancienneté des données", page 121.

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, et cliquez sur **Connexions à LiveArchive**.

   Une liste de toutes les connexions apparaît.
3. Faites un clic droit sur la connexion à supprimer et cliquez sur **Supprimer**.

   Un message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Gérer les tâches de transfert de données

Une fois que la connexion depuis LiveArchive vers Live Backup est établie, vous devez configurer la façon dont les données seront transferées entre les deux systèmes. Le transfert se fait à l'aide de buffers d'archivage. Pour configurer le transfert de données, vous devez ajouter des buffers pour gérer les entrées (données restaurées depuis Live Backup) et les sorties (données envoyées vers Live Backup).

Cette section décrit comment :

- Ajouter un buffer et configurer le transfert de données depuis et vers Live Backup
- Supprimer un buffer
- Afficher les tâches d'archivage et leur état
- Dépannage des tâches d'archivage

Ajouter un buffer et configurer le transfert de données depuis et vers Live Backup

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**.
3. Faites un clic droit sur **Buffers**, puis pointez sur **Nouveau**; et cliquez sur **Buffer d'archivage**.

   La fenêtre Nouveau buffer d'archivage apparaît.



4. Dans la zone **Type de buffer** , choisissez comment vous voulez utiliser le buffer :
   - **Entrée** : Utilisez ce buffer pour restaurer des données à partir du système d'archivage pour les restaurer.
   - **Sortie** : Utilisez ce buffer pour transférer des données vers le système d'archivage afin de les conserver à long terme.

Note Pour conserver et restaurer des données Live Backup, vous devez définir les deux types de buffers.

---

5. Dans la liste **Placer le buffer d'archivage sur le disque**, sélectionnez le disque sur lequel vous voulez stocker les fichiers temporaires créés lors du transfert.
6. Si vous devez désactiver le buffer sélectionné pour le transfert des données, décochez **Permettre au système d'archivage d'utiliser ce buffer**.
7. Cliquer sur **OK**.

Astuce L'utilisation de buffers multiples permet d'effectuer plusieurs tâches d'archivage en même temps. Vous devriez donc définir au moins deux buffers d'entrées et deux buffers de sortie.

Supprimer un buffer

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, puis cliquez sur **Buffers**.
3. Faites un clic droit sur le buffer à supprimer et cliquez sur **Supprimer**.



Afficher les tâches d'archivage et leur état

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, puis cliquez sur **Buffers**.

   Une liste des buffers apparaît.



Pour chaque buffer, les informations détaillées suivantes sur les tâches apparaissent :

- **ID** : Nom du buffer qui gére la tâche. Live Backup attribue cet identifiant automatiquement lorsque vous ajoutez le buffer.
- **Activer** : Indique si le buffer est utilisable pour archiver, soit *VRAI* soit *FALSE*.

- **Etat :** Etat actuel du buffer, qui peut être l'un des états suivants :

  Prêt Le buffer est prêt à envoyer ou recevoir des données.

  Preparation La tâche est en cours de traitement par Live Backup Server.

  Attente La tâche attend d'être acceptée par LiveArchive.

  Traitement La tâche est en cours de traitement par LiveArchive.

  En attente La tâche d'archivage a échoué ou bien elle a été abandonnée. Vous pouvez retenter d'envoyer des données tel que décrit dans "Dépannage des tâches d'archivage", page 207.

  Erreur L'archive est corrompue ou bien des problèmes système sont apparus, tels que l'impossibilité pour le buffer de créer ou attacher une base de données. Vous devez vider le buffer tel que décrit dans "Dépannage des tâches d'archivage", page 207.

  Abandon La tâche a été annulée par l'intermédiaire du menu Action/Abort.

  Verrouillé Live Backup Server attend que Live Backup Client récupère des données depuis l'archive.

  Occupé En attente d'information de Live Backup Server ou bien du serveur d'archive.

- **Type** : Comment le buffer est utilisé :

  Input Récupère des données depuis le système d'archivage pour les restaurer.

  Output Transfère des données vers le système d'archivage pour les conserver à long terme.

- **Nom client** : Nom du client Live Backup qui a demandé des données pour une restauration ou bien qui a des données à archiver vers le serveur d'archive.
- **Connexion d'archivage** : Nom de la connexion utilisée pour le transfert d'archives.
- **Démarré à** : Heure à laquelle le transfert de fichiers a commencé.

Astuce Pour rafraîchir cette fenêtre, cliquez sur **Rafraîchir** dans la barre d'outils.

Dépannage des tâches d'archivage

Si des problèmes surgissent lors d'un archivage, vous pouvez retenter d'envoyer les données. Si l'archivage échoue de nouveau, vous pouvez soit abandonner la tâche ou bien effacer le buffer utilisé pour cette tâche.

Il est utile de retenter la tâche si le transfert des données n'est pas fini avant la fin du délai d'expiration. Dans ce cas, LiveArchive interrompt l'archivage et envoie une alarme à Live Backup et le buffer passe dans l'état *En attente*.

Il est préférable d'abandonner une tâche si vous avez besoin de l'arrêter pour une raison quelconque. Notez que l'abandon d'une tâche peut prendre quelque temps.

Le buffer doit être effacé lorsqu'il est dans l'état Erreur. Cet état indique une erreur sérieuse et non récupérable. Lorsque vous videz le buffer, celui-ci devient désactivé, son état passe à Prêt et la tâche est annulée. Toute information contenue dans le buffer est supprimée.

Retenter l'envoi des données

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, puis cliquez sur **Buffers**.
3. Faites un clic droit sur le buffer qui est dans l'état *En attente*, puis cliquez sur **Réessayer.**

Effacer un buffer

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, puis cliquez sur **Buffers**.
3. Faites un clic droit sur le buffer qui gère la tâche à annulée et cliquez sur **Effacer**.
4. La tâche d'archivage est annulée et toutes les données associéés à la tâche sont supprimées.

Abandonner une tâche d'archivage

1. Ouvrez **Live Backup Servers**, puis ouvrez ***nom_serveur***.
2. Ouvrez **Gestion de l'ancienneté des données**, puis cliquez sur **Buffers**.
3. Faites un clic droit sur le buffer qui gère la tâche à annulée et cliquez sur **Abandonner**.
4. L'état du buffer devient *Abandon*, et quelques minutes plus tard, la tâche d'archivage est annulée.

Important Suite à l'abandon d'une tâche, l'état du buffer correspondant devient *En attente*.

CHAPITRE 12

12

Administration à distance de Live Backup

Vous pouvez gérer Live Backup Server à partir de n'importe quelle machine faisant partie du même domaine Windows que Live Backup Server, ou d'un domaine de confiance. L'administration à distance permet de procéder à un dépannage du serveur en dehors du site de production, ou bien lors d'un déplacement.

Vous pouvez également administrer les clients ou les groupes à partir de n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion internet et d'un navigateur utilisant la console Web de Gestion des Clients Live Backup.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à

- Installation de la console distante.
- Gestion de Live Backup Server à partir de la console distante.
- Gestion des clients via la Web

Installation de la console distante

La gestion de Live Backup Server à distance nécessite l'installation de la console Live Backup sur la machine sur laquelle se fera l'administration distante. Cette installation comprend l'installation de Microsoft Management Console avec le composant logiciel enfichable Live Backup, les composants Microsoft Data Access, et le Crystal Decisions Crystal Reports Distribution. Elle ne comprend pas les composants Live Backup Storage Server tels que les bases de données SQL.

Conditions préalables

La machine sur laquelle vous installez la console distante doit satisfaire les conditions suivantes :

Matériel

- Intel Pentium® Pro 200 ou processeur AMD Athlon ou supérieur
- 64 Mo RAM
- 5 Mo d'espace disque

Logiciel

- Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server ou Advanced Server, Windows Server 2003 Standard ou Enterprise edition, ou Windows XP Professional.
- Internet Explorer 5.01 (à partir de 5.5 ou supérieur recommandé)
- MMC 1.1 (1.2 inclus)
- MDAC 2.1, SP1 (2.5 inclus)
- Mise à jour de HTML Help
- Mise à jour de HTML Help (pour la visualisation de l'aide, inclus)
- Appartenance de la machine au même domaine ou domaine de confiance, que le serveur Live Backup
- Droits d'administration sur le serveur Live Backup et sur la machine locale
- Windows Installer 2.0

Installer la console distante

Note Si vous effectuez une mise à jour de la console distante, vous devez désinstaller la version ancienne avant d'installer la nouvelle.

1. Connectez-vous sur la machine avec un compte utilisateur du domaine possédant les droits d'administration de la machine.
2. Insérez le CD-ROM Live Backup Disque 1 dans le lecteur.
3. Dans l'écran de bienvenue de l'assistant d'installation Live Backup, cliquez sur **Suivant**.
4. Dans l'écran Sélection du type de composants, choisissez **Installation de Composant Live Backup** et cliquez sur **Suivant**.
5. Dans l'écran Installation de Live Backup, cliquez sur Installer Live Backup Console.


Assistant d'installation Live Backup
Installer Live Backup
Le programme d'installation peut installer les composants suivants sur votre machine.
Cliquez sur le bouton situé à côté du composant que vous souhaitez installer.
Installer Live Backup Server
Installer Live Backup Client
Installer Live Backup Console
Pour installer correctement les composants LiveBackup sur des machines Windows 2000/XP,
vous devez disposer des droits d'administration sur les machines locales.
< Précédent
Suivant >
Annuler

6. Dans l'écran Vérification des Conditions Préalables, assurez-vous que toutes les conditions préalables sont remplies et cliquez sur **Suivant**.

   L'installation de la console **Live Backup** commence.

7. Lisez l'écran d'accueil et cliquez sur **Suivant**.

   La page Sélectionner votre emplacement apparaît.

8. Depuis la liste emplacements, choisissez le pays dans lequel votre société est située. Cliquez sur **Suivant**
9. Dans l'écran Contrat de Licence, sélectionnez **J'accepte les termes de la licence** et cliquez sur **Suivant**.

10. Pour installer la console Live Backup, cliquez sur la flèche descendante à coté de **Live Backup Console**, et choisissez **Cette fonctionnalité sera installée sur le disque local**.

    Pour installer uniquement la console et pas le serveur, cliquez sur la flèche descendante à coté de **Live Backup Server** et choisissez

    Cliquez sur **Suivant**.

11. Dans l'écran Dossier de Destination, choisissez l'emplacement où vous voulez installer Live Backup. Par défaut, la console est installée dans le répertoire C:\PROGRAM FILES\Atempo\LIVE BACKUP CONSOLE.

    Pour modifier ce répertoire, cliquez sur **Changer** et choisissez un autre chemin.

    Cliquez sur **Suivant**.

12. Dans l'écran Programme prêt à installer, cliquez sur **Installer**.

13. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**.

Gestion de Live Backup Server à partir de la console distante

L'administration de Live Backup Server à distance est très similaire à l'administration directe. Assurez-vous cependant que la machine distante est membre du même domaine, ou un domaine de confiance, que le serveur Live Backup, et que vous avez les droits d'administration sur le serveur. Vous pourrez alors lancer la console distante.

Lancer la console distante

1. Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Programmes- Atempo Live Backup** Console et cliquez sur **Live Backup Console**.
2. Dans la fenêtre Connexion au serveur Live Backup, entrez le nom ou l'adresse IP du serveur Live Backup que vous voulez diriger et cliquez sur **OK**.
3. La console Live Backup démarre.



Vous pouvez utiliser la console distante de la même manière que le serveur Live Backup, mis à part les quelques différences mineures notées ci-dessous.

Note Si vous créez une image système, elle est placée sur le système de fichiers de la machine où est installée la console distante plutôt que sur le serveur Live Backup.

Note Si vous créez une image système à partir de la console distante et que les données stockées sur le server Live Backup sont encodées, assurez-vous que le codec sélectionné dans la fenêtre d'Encodage existe bien sur le serveur Live Backup et sur la machine où est installée la console distante. See "Cryptage", page 186.

Gestion des clients via la Web

La console de Gestion des Clients Live Backup est une application Web qui permet aux administrateurs Live Backup de gérer la création, la suppression, les propriétés des clients et groupes Live Backup.

Pour lancer la console de Gestion des Clients Live Backup, démarrez un navigateur et allez à l'adresse : **http:*nom_serveur*\lbconsole**



Pour plus d'informations, voir le *Manuel Live Backup pour Administrateurs de Groupes*.

L'administrateur du serveur Live Backup peut également déléguer la gestion des clients à des utilisateurs spécifiques : il peut assigner un rôle d'administrateur de groupes à des utilisateurs Windows spécifiques et assigner ces rôles pour l'administration de clients ou groupes spécifiques. Les utilisateurs ayant reçu des droits d'administration sur les groupes peuvent ensuite accéder à la console de Gestion des Clients Live Backup et ainsi gérer leurs clients et leurs groupes. Pour plus d'informations, voir "Délégation de droits d'administration", page 85.

ANNEXE A

Fichiers de type macros



Afin de protéger facilement des groupes de types de fichiers en tant que document utilisateur ou bien pour les exclure en tant que données à exclure, Live Backup vous propose un jeu extensif de macros. Sélectionnez ces macros se trouvant dans les onglets Données protégées et Données à exclure de la fenêtre Propriétés des clients. Les types de macros prédéfinis sont :

- Fichiers de développement applicatif
- Fichiers compressés ou cryptés
- Boîtes de réception E-mail
- Fichiers Graphiques
- Données à exclure internes
- Répertoires temporaires locaux
- Documents Microsoft Office
- Points de restauration système Microsoft
- Répertoires Mes Documents
- Répertoire Corbeille
- Applications du menu Démarrer
- Fichiers audio/video
- Répertoires temporaires de téléchargement
- Répertoires temporaires internet
- Documents Texte

Fichiers de développement applicatif

C#
CS, RESX, XSD, XSLT, WSDL, ASMX

Fichiers C++ Include
H, HPP, HXX, INL, INC, HH

Fichiers C++ Source
C, CPP, CXX

Fichiers Category
CAT

Fichiers de bases de données communs
DTQ, TAB, KCI, FKY, EXT, PRC, VIW, TRQ, USR, UDF, DBS, UDT, LNG, RUL, DAT

Fichiers Crystal Reports
RPT

Fichiers de définition
DEF

Fichiers d'aide
HPJ, HHK, HHC, HHP, HTM, HTML, RTF

Fichiers images
BMP, DIB, GIF, JPG, JPE, ICO, CUR, PNG, JPEG

Fichiers de définition d'interface
ODL, IDL

Fichiers Java, J#
JAVA, RESOURCES, JSL

Fichiers Macro
DSM

Makefiles
MAK

Modèles
MDL

Autres fichiers
REG, ASM

Petal
PTL

Fichiers de politique
TDL

Projets
DSP, CSPROJ, USER, VBP, VBG, VIP, VAP, VJP, DBP, PKP, VUP, ETP, VBPROJ, VJSPROJ, VBDPROJ, VCPROJ, MDP, VDPROJ, VDP, VSMACROS, VSMPROJ, CSDPROJ

Fichiers ressource
RC, RCT

Fichiers de script
VBS, JS, WSF

Fichiers de contrôle des sources
VSPSCC, SCC

Subsystem files
SUB

Scripts SQL
SQL, TSQ, SSQ

Visual Basic
FRM, CTL, PAG, DSR, BAS, CLS, VB

Fichiers Web
HTM, HTML, HTX, ASP, ALX, STM, SHTML, HTC, HTA, SCT, CSS, ASA, WDM, ASPX, ASCX, STM, SCT, ALX, CONFIG, XML, SRF, DISCO

Espaces de travail
DSW, MDP, SLH, SUO

Fichiers compressés ou cryptés

Compressés
ARC, ARJ, GZ, LZH, RAR, TAR, TAZ, TGZ, TZ, Z, ZIP

Cryptés
B64M, HQX, BHX, MIM, UU, UUE, XXE

Boîtes de réception E-mail

Microsoft Outlook
DBX, IDX, OST, PST

Netscape
HST, NOD, SNM

Lotus Notes
NSF, NTF

Fichiers Graphiques

Trois dimensions

3DS (3D STUDIO)	VRL (VRML virtual reality modeling language)	DWG (Autocad R12, 14)
DWF (Autodesk Drawing Web Format)	DXF (Autocad Drawing Exchange R12, 14)	IGS (IGES)
DGN (Intergraph Standard File Format)	TCW (TurboCAD for Windows Drawing)	FP3 (FloorPlan 3.0)
SAT (ACIS)		

Appareil photo numérique
FPX (FlashPix file), KDC (Kodak Digital Camera)

Format Raster

AIS (Adaptive Information System)	ATT (AT&T Group 4)	BMP (Windows/OS2 bitmaps)
CAL (CALS Raster)	CPR (Knowledge Access)	CUT (Dr. Halo)

DBX (Databeam)	DIB (Windows Bitmap)	EDS (EDMICS)
ED6 (EDMICS)	FAX (Fax)	GED (Wincat)
GIF (Compuserve)	ICA (IBM IOCA)	ICO (Icones Windows)
IFF (Amiga ILBM)	IMG (Gem Paint)	JPG (JPEG)
JPEG (JPG)	KFX (KOFAX Group 4)	LBM (Amiga ILBM)
LSR (fichiers SR)	MAC (MacPaint)	PCD (Kodak Photo CD)
NIF (Navy Image file format)	PBM (Portable Bitmap)	PGM (Portable Bitmap)
PCX (PC Paintbrush)	PDW (HiJaak Draw)	PPM (Portable Bitmap)
PNG (Portable Network Graphics)	PNM (Portable Bitmap)	RGB (Silicon Graphics RGB)
PSD (Photoshop)	RAS (Sun Raster)	SBP (IBM Storyboard PIC)
RLC (Image Systems)	RLE (Windows Bitmap)	TGA (Truevision)
SGI (Silicon Graphics RGB)	SUN (Sun Raster)	XPM (X-Windows Pixelmap)
TIF (Tagged Image File)	XBM (X-Windows Bitmap)	
XWD (X-Windows Dump)		

Vector/Metafichier

CLT (CGM Metafile)	CGM (CGM Metafile)	GCA (IBM GOCA)
GEM (Gem Metafile)	HGL (HP Plotter 7475a)	P10 (Tektronix Plot 10*)
PGL (HP Plotter 7475a)	PIC (Lotus PIC)PLT (HP Plotter 7475a)	AI (Adobe Illustrator)
CDR (CorelDRAW 3-7)	CLP (Windows Clipboard)	CMX (Corel Metafile Exchange)
DRW (Micrografx Draw)	EMF (Enhanced Windows Metafile)	EPS (Encapsulated Postscript)
IGF (Inset Graphics)	PCL (HP LaserJet II)	PICT (Macintosh Resource Format PICT)
PCT (Macintosh PICT1, PICT2)	PIX (Inset PIX)	PS (Postscript Level 2)
SSK (Smart Sketch)	WMF (Windows Metafile)	WPG (WordPerfect)

Données à exclure internes

Dossier de cache Live Backup

***.RBSRS** : Fichiers temporaires Live Backup créés lors de la récupération de fichiers, de répertoires ou du système

Applog directory, containing the spy driver data under 98 : %WINDOWS%\APPLOG*

Windows print spooler : *\SPOOL\PRINTERS*

Windows icon cache : %WINDOWS%\SHELLICONCACHE

Windows font cache : %WINDOWS%\TTFCACHE

Windows 9x swap file : *.SWP

Windows NT swap file : *:\PAGEFILE.SYS

Windows Prefetch or SuperFetch: <WINDIR>\PREFETCH*

*:\HIBERFIL.SYS

*\COM+.LOG

*\SCHEDLGU.TXT

*\SYSTEM32\IAS\DNARY.LDB

*_LB_*.TMP

Cache Terminal Services Client : *\MICROSOFT\TERMINAL SERVER CLIENT\CACHE*

Fichiers de logs du registre Windows 2000 et Windows XP, comprenant :

- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\DEFAULT.LOG
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SAM.LOG
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SECURITY.LOG
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE.LOG
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.LOG
- *:\DOCUMENTS AND SETTINGS*\NTUSER.DAT.LOG
- *:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN*\NTUSER.DAT.LOG
- *:\DOCUMENTS AND SETTINGS*\MICROSOFT\WINDOWS\USRCLASS.DAT.LOG
- *:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN*\MICROSOFT\WINDOWS\USRCLASS.DAT.LOG

Windows Vista Registry log files, including

- *:\BOOT\BCD.LOG
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\COMPONENTS.LOG
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\COMPONENTS.LOG1
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\COMPONENTS.LOG2
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\DEFAULT.LOG1
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\DEFAULT.LOG2
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SAM.LOG1
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SECURITY.LOG1
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SECURITY.LOG2
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE.LOG1
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE.LOG2
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.LOG1
- <WINDIR>\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.LOG2
- *:\USERS*\NTUSER.DAT.LOG
- *:\USERS*\NTUSER.DAT.LOG1
- *:\USERS*\NTUSER.DAT.LOG2
- *:\USERS*\MICROSOFT\WINDOWS\USRCLASS.DAT.LOG
- *:\USERS*\MICROSOFT\WINDOWS\USRCLASS.DAT.LOG1
- *:\USERS*\MICROSOFT\WINDOWS\USRCLASS.DAT.LOG2
- <WINDIR>\SERVICEPROFILES*\NTUSER.DAT.LOG
- <WINDIR>\SERVICEPROFILES*\NTUSER.DAT.LOG1
- <WINDIR>\SERVICEPROFILES*\NTUSER.DAT.LOG2

Répertoires temporaires locaux

:\TMP

:\TEMP

%TEMP%*

%TMP%*

:\USERS\APPDATA\LOCAL\TEMP*

Emplacement par défaut sur Windows Vista, tel que %SYSTEMDRIVE%\DOCUMENTS AND SETTINGS*\APPDATA\LOCAL\TEMP*

Emplacement par défaut sur Windows XP, tel que %SYSTEMDRIVE%\DOCUMENTS AND SETTINGS*\LOCAL SETTINGS\TEMP*:

Documents Microsoft Office

Access
ADP, ADE, ADN, MAD, MAF, MAG, MAM, MAQ, MAR, MAS, MAT, MAW, MAV, MDA, MDB, MDBHTML, MDE, MDN, MDT, MDW, MDZ, WIZHTML

Clipart
WMJ

Excel
CSV, DIF, DQY, IQY, OQY, RQY, SLK, XLA, XLC, XLD, XLK, XLL, XLM, XLS XLB, XLT, XLTHTML, XLV, XLW, XLSX, XLSM, XLSB, XLTM

FrontPage
FPHTML

Graph
GRA

Infopath
XSN

Office Publisher
PUB

Money
MNY

PowerPoint
POT, POTHTML, PPA, PPTHTML, PPS, PPT, PWZ, PPTX, PPTM, POTX, POTM, THMX, PPSX, PPSM

Project
MPD, MPP, MPX, MPT, MPW, SC2, SCD, SCH

Word
DOC, DOCHTML, DOT, DOTHTML, WBK, WIZ, DOCX, DOCM, DOTX, DOTM

Points de restauration système Microsoft

Tous les fichiers de sauvegarde système créés pour la récupération des systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Server 2003 définis comme suit :

:\SYSTEM VOLUME INFORMATION_RESTORE{}*

Répertoires Mes Documents

Windows 2000 et Windows XP

Tous les fichiers du dossier Mes Documents, quel que soit leur type. Toutes les langues sont couvertes. Par exemple :

%SYSTEMDRIVE%\DOCUMENTS AND SETTINGS*\MY DOCUMENTS*:

Windows Vista

Tous les fichiers du dossier Mes Documents, à l'exclusion des fichiers situés dans Mes images, Ma musique, et tous les sous répertoires Mes, Ma, Mon". Vous devez ajouter ces masques manuellement. Toutes les langues sont supportées.

%SYSTEMDRIVE%\DOCUMENTS AND SETTINGS*\DOCUMENTS*

Répertoire Corbeille

:\NPROTECT

:\RECYCLE

:\RECYCLED

:\RECYCLER

:\$RECYCLE.BIN

Applications du menu Démarrer

Ces macros représentent tous les fichiers associés avec les applications du menu Démarrer.

Chaque application du menu Démarrer utilise des extensions de fichiers qui lui sont propres, telles que BMP pour Paintbrush, TXT pour Notepad, et pour lesquels elle est l'éditeur par défaut.

Néanmoins, certaines applications utilisent des extensions de fichiers qui ne sont pas si évidentes à identifier. Par exemple Lotus Notes est associé avec des fichiers NJF et Adobe Photoshop est associé avec des fichiers 8BF à travers un plug-in. Etant donné que ces fichiers sont associés à une application du menu Démarrer, ils sont inclus dans la macro Applications du menu Démarrer. Pourtant, ces extensions de fichiers ne représentent pas un type de document utilisateur.

Puisque de nombreuses applications sont associées à des extensions de fichiers qui ne sont pas des types de documents utilisateurs, la macro Applications du menu Démarrer est exclue par défaut de l'onglet Données protégées des Propriétés d'un client.

Notez que la plupart des types de documents utilisateurs sont compris dans d'autres macros, telles que Documents Microsoft Office, Fichiers text, Fichiers graphiques. Lorsque vous sélectionnez ces macros comme données protégées, vous assurez la protection de vos documents importants. De plus, si vous travaillez en mode de protection des documents utilisateurs, assurez-vous d'ajouter tous les types de fichiers que vous voulez protéger dans l'onglet Données protégées des Propriétés d'un client. Voir "Définition des types de fichiers à protéger", page 111.

Fichiers audio/video

Apple QuickTime
AIF, AIFC, AIFF, DIF, MOV, MOOV, MOVIE, QDAT, QPX, QT, QTP, QTS, QTX, SD2

iTunes
M4A, M4B, M4P

Real Audio
RA, RAM, RMM, RPM, RV

Real Jukebox
AIFF, AU, LA1, LAR, LAV, LAVS, LQT, MED, MES, RJS, RMJ, RMP, RMX

WinAmp
669, AS, CDA, DSM, FAR, IT, M3U, MID, MOD, MP3, MP2, MP1, MTM, PLS, S3M, STM, XM, ULT, VOC, WAV, WMA

Windows Media
ASF, ASX, AVI, DIF, DV, LSF, LSX, M1V, MP2V, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2

Divers
CEL, GIF, FLI, FLC, VQF, WMA

Répertoires temporaires de téléchargement

:\MSDOWNLD.TMP

%WinDir%\MSDOWNLD.TMP*

Répertoires temporaires internet

Netscape: *\Netscape*\Cache*
*\Mozilla\Profiles**.slt\Cache*
*\Mozilla\Profiles**.slt\Cache.Trash*

Microsoft Internet Explorer: Toutes les langues supportées.
Emplacement par défaut sur Windows XP, tel que %SystemDrive%\Documents and Settings*\Temporary Internet Files*
Emplacement par défaut sur Windows Vista, tel que %SystemDrive%\Documents and Settings*\AppData\Local\Temp*

Mozilla Firefox: *\Mozilla\Firefox\Profiles*.*\Cache*

Opera: *\Opera*\profile\cache4*

Documents Texte

*.TXT

ANNEXE B

Alarmes Live Backup

B

Cette annexe contient la liste complète des alarmes qui peuvent apparaître et la manière d'y répondre. Notez que dans certains cas, les alarmes signalent un problème à résoudre, alors que d'en d'autres cas, elles fournissent simplement des informations concernant l'état d'un client ou du serveur.

Ce chapitre décrit les alarmes concernant les éléments suivants :

- Alarmes Live Backup Server
- Alarmes Live Backup Client
- Alarmes d'archivage

Alarmes Live Backup Server

Alarmes de compression

Alarme 335 : La compression est terminée

Rapport : Le processus de compression lancé en sélectionnant Compacter à partir du noeud *nom_serveur* est terminé. De l'espace disque devrait avoir été libéré.

Alarmes d'espace disque

Alarme 300 : Le lecteur lettre_disque n'a plus que xx d'espace disponible**.**

Problème : Le lecteur spécifié du Live Backup Server est presque plein.

Solution : Créez de l'espace de stockage supplémentaire, ou bien libérez de l'espace en lançant la fonction Ancienneté des données ou en compressant la base de données. Voir "Lancement de l'ancienneté des données", page 138 et "Compactage du serveur", page 50.

Alarme 348 : La base de données SQL interne est pleine. Pour plus d'informations, reportez-vous aux logs du serveur SQL.

Problème : Certaines bases de données SQL internes (telles que Tempdb, MSDB, etc.) utilisées par le serveur SQL n'ont plus d'espace disponible. Live Backup Server ne peut pas fonctionner dans de telles conditions et s'arrête donc.

Solution : Vérifiez les logs du serveur SQL pour identifier précisément le problème d'espace. Une fois que vous avez suffisamment d'espace, redémarrez Live Backup Server : lancez la console Live Backup, faites un clic droit sur le nom du serveur Live Backup, et cliquez sur **Relancer le serveur**.

Alarmes d'Export/Import

Alarme 355 : La tâche d'export du client s'est terminée avec *n* erreur(s) et *n* avertissement(s). Live Backup Server a redémarré correctement.

Rapport : Live Backup a exporté les clients sélectionnés et généré les erreurs et avertissements indiqués dans cette alarme. Le détail des messages d'erreur et d'avertissement apparaissent dans la zone de détails du noeud Gestion du Vault Live Backup. Live Backup Server est maintenant complètement opérationnel.

Alarme 356 : La tâche d'import du client s'est terminée avec *n* erreur(s) et *n* avertissement(s). Live Backup Server a redémarré correctement

Rapport : Live Backup a importé les clients sélectionnés et généré les erreurs et avertissements indiqués dans cette alarme. Le détail des messages d'erreur et d'avertissement apparaissent dans la zone de détails du noeud Gestion du Vault Live Backup. Live Backup Server est maintenant complètement opérationnel.

Alarme 357 : La tâche d'import du client s'est terminée anormalement comme demandé par *nom_utilisateur*. Live Backup Server a redémarré correctement.

Rapport : L'Administrateur Live Backup a abandonné la tâche d'import en cours. L'import du client ne s'est pas terminé correctement, mais Live Backup Server est opérationnel. Vous pouvez relancer l'Assistant d'import de clients quand vous le souhaitez.

Alarme 358 : La tâche d'import du client s'est terminé anormalement en raison d'une erreur interne. Live Backup Server a redémarré correctement.

Rapport : Live Backup n'a pas réussi à importer les clients sélectionnés en raison d'une erreur interne. Vérifiez le noeud Gestion du Vault Live Backup pour plus de détails sur cette erreur et des propositions de résolution. Vérifiez également les logs SQL Server pour plus d'informations. Assurez-vous que Live Backup Server est actif et qu'aucune autre tâche de maintenance n'est en cours, puis relancez la tâche d'import.

Alarmes de cryptage

Alarme 515 : Un bloc de données n'a pas pu être crypté dans la base de données du client nom_client.

Problème : Les paramètres de cryptage sont invalides. Ce problème peut être causé par la suppression du service de cryptologie de la machine, par la corruption des données SQL, la corruption de la clé de cryptage, ou bien une tentative de récupération de données restaurées avec l'Assistant de restauration du vault Live Backup qui étaient originalement cryptées.

Solution : Assurez-vous que le codec soit installé et reconfigurez le cryptage en utilisant exactement les mêmes paramètres que lors de la configuration initiale. Voir "Cryptage", page 186.

Alarme 514 : Un bloc de données n'a pas pu être décrypté dans la base de données du client nom_client.

Problème : Une erreur interne est survenue lors du cryptage ou du décryptage. Ce problème pourrait être dû à la suppression du codec de la machine, la corruption des données SQL, ou bien une tentative de récupération de données restaurées avec l'Assistant de restauration du vault Live Backup mais qui étaient originalement cryptées.

Solution : Assurez-vous que le codec soit installé et reconfigurez le cryptage en utilisant exactement les mêmes paramètres que lors de la configuration initiale. Voir "Cryptage", page 186.

Alarme 322 : Le cryptage de données stockées a été activé le date/heure par l'utilisateur domaine/nom_utilisateur.

Rapport : L'utilisateur spécifié a sélectionné **Crypter les données pour le stockage** dans la fenêtre Crypter les données serveur. Toutes les données stockées par Live Backup seront cryptées à partir de maintenant.

Alarme 323 : Le cryptage de données stockées a été désactivé le date/heure par l'utilisateur domain/username.

Rapport : L'utilisateur spécifié a supprimé **Crypter les données pour le stockage** dans la fenêtre Crypter les données serveur. Toutes les données utilisateur qui sont déjà cryptées le restent, mais toutes les futures données stockées par Live Backup ne seront plus cryptées.

Alarme 324 : Le cryptage du transport a été activé le date/heure par l'utilisateur domaine/nom_utilisateur.

Rapport : L'utilisateur spécifié a sélectionné **Activer le cryptage de transport** dans la fenêtre Crypter la transmission des données. Toutes les données envoyées au Live Backup Server pour être stockées, ou bien au Live Backup Client pour être restaurées, seront cryptées.

Alarme 325 : Le cryptage du transport a été désactivé le date/heure par l'utilisateur domaine/nom_utilisateur.

Rapport : L'utilisateur spécifié a supprimé **Activer le cryptage de transport** dans la fenêtre Crypter la transmission des données. Les données envoyées au Live Backup Server pour être stockées, ou bien au Live Backup Client pour être restaurées, ne seront plus cryptées.

Alarme 321 : Les paramètres de cryptage sont invalides ou corrompus. Reconfigurez le cryptage à l'aide des paramètres d'origine.

Problème : Il y a un problème concernant les paramètres de la fenêtre Crypter les données serveur, ou bien concernant la clé de cryptage générée à partir de ces paramètres. Ce problème empêchera soit le cryptage de données futures soit la restauration de données cryptées.

Solution : Reconfigurez le cryptage en utilisant exactement les mêmes paramètres que lors de la configuration initiale. Voir "Cryptage", page 186.

Alarme 519 : Les données reçues du client nom_client ne peuvent pas être décryptées.

Problème : Live Backup Server ne peut pas décrypter certaines données envoyées par le client spécifié. Ce problème pourrait être dû à une corruption des données, un problème concernant le codec, ou bien des problèmes concernant un élément du cryptage du transport.

Solution : Vérifiez les paramètres de cryptage. Si le cryptage du transport n'est pas nécessaire, désactivez cette fonctionnalité. Si l'alarme est toujours présente, contactez le service Support Atempo, et assurez-vous que les logs SQL du Live Backup Server sont à votre disposition, prêts à être envoyés.

Alarmes de licence

Alarme 320 : Violation de licence. L'opération de récupération demandée ou la création de client est rejetée car le nombre de postes de licence est insuffisant pour offrir le mode de protection requis pour tous les clients existants. Afin de permettre un fonctionnement normal, ajoutez le nombre de postes de licence approprié.

Problème : Cette alarme apparaît dans les situations suivantes :

- Live Backup Server a refusé une opération de restauration car celle-ci engendrerait une violation de licences.
- Live Backup Server a refusé une opération d'administration de client, tels qu'un ajout ou déplacement de client, car elle engendrerait un dépassement du nombre de licences.

Solution : Vous devez acheter une licence Live Backup valide pour continuer à utiliser le logiciel. Contactez Atempo pour obtenir une licence valide et entrez son code dans la fenêtre **Outils serveur\Paramètres système\Licence**. Voir "Ajouter des licences client", page 44.

Alarme 352 : Violation de licence détectée suite à une restauration totale ou partielle du Vault Live Backup. Pour permettre un fonctionnement normal, ajoutez le nombre de postes de licence approprié.

Problème : La restauration totale ou partielle du Vault Live Backup a provoqué une violation de licence. De ce fait, Live Backup Server a cessé de fonctionner.

Solution : Vous devez acheter une licence Live Backup valide pour continuer à utiliser le logiciel. Contactez Atempo pour obtenir une licence valide et entrez son code dans la fenêtre **Outils serveur\Paramètres système\Licence**. Voir "Ajouter des licences client", page 44.

Alarme 353 : Violation de licence détectée suite à l'ajout ou la suppression de licences. Pour permettre un fonctionnement normal, ajoutez le nombre de postes de licence approprié.

Problème : Cette alarme apparaît dans les situations suivantes :

- L'Administrateur Live Backup a supprimé les licences qui sont indispensables car en cours d'utilisation par les comptes clients courants.
- L'Administrateur Live Backup n'a pas ajouté un nombre suffisant de postes de licence pour offrir une protection à tous les clients existants.

En raison de cette violation de licence, Live Backup Server a cessé de fonctionner.

Solution : Vous devez acheter une licence Live Backup valide pour continuer à utiliser le logiciel. Contactez Atempo pour obtenir une licence valide et entrez son code dans la fenêtre **Outils serveur\Paramètres système\Licence**. Voir "Ajouter des licences client", page 44.

Alarmes de redirection

Alarme 354 : Succès de la redirection du client *nom_client* vers le serveur *nom_serveur*.

Rapport : Le compte client spécifié a été redirigé vers le serveur spécifié. Live Backup Client s'est connecté au serveur spécifié et est en cours de réplication de données. Le compte client original est dans l'état Redirigé, et n'accepte plus de données.

Alarmes de réplication

Alarme 521 : Une corruption de données a été détectée. Le serveur a reçu un bloc de données corrompues du client nom_client.

Problème : Le client Live Backup spécifié a envoyé des données dont le CRC est incorrect. Le serveur ne peut pas accepter ces données.

Solution : Si cette alarme apparaît fréquemment, contactez le Support Technique Atempo. Vous pouvez également lancer le programme de restauration de la base de données du client Live Backup, restordb.exe qui se trouve dans le dossier du programme Live Backup Client.

Alarme 516 : Une corruption de données a été détectée entre le client et le serveur Live Backup.

Problème : Le serveur Live Backup ne peut pas lire les données envoyées par un client. Ce problème pourrait être la conséquence d'une mauvaise connexion entre le client et le serveur Live Backup.

Solution : Si cette alarme apparaît rarement, elle ne nécessite aucune intervention de votre part. Par conttre si elle apparaît fréquemment dans le Observateur d'événements, vous devez tenter de résoudre le problème. Vérifiez les connexions réseaux entre le serveur et le client. Utilisez l'utilitaire Test de connectivité du serveur Live Backup à partir du client. Si l'utilitaire retourne un problème, vous devrez vérifier toutes les connexions matérielles et logicielles et redémarrer le client Live Backup. Si cette alarme continue à apparaître fréquemment, contactez le Support Technique Atempo.

Alarme 522 : Le serveur Live Backup n'a pas pu utiliser le composant Microsoft XML.

Problème : Le serveur Live Backup Server a émis une requête afin que Microsoft XML transfère des données. Cette alarme apparaît s'il y a un problème dû au composant Microsoft XML sur le serveur.

Solution : Essayez de dépanner ou de mettre à jour le composant Microsoft XML à l'aide des outils Microsoft. Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.

Alarme 523 : Le serveur Live Backup a échoué dans le traitement des données reçues du client.

Problème : Le serveur Live Backup n'a pas pu traiter certaines données du client spécifié. Ce problème pourrait être causé par une corruption des données pendant le transport, une erreur logique sur le client, ou bien une autre raison inconnue.

Solution : Si cette alarme apparaît fréquemment, contactez le Support Technique Atempo.

Alarme 525 : L'utilisation d'un composant Live Backup a échoué.

Problème : Cette erreur interne indique un problème avec l'un des composants COM du serveur Live Backup. Essayez de réparer l'installation Live Backup.

Solution : Si cette alarme apparaît fréquemment, contactez le Support Technique Atempo.

Alarme 526 : Un bloc de données corrompues a été détecté dans la base de données du client nom_client.

Problème : Le client spécifié tente de restaurer des données, mais le serveur Live Backup a détecté que l'un des blocs de données pouvait être corrompu. Ce problème pourrait être causé par un problème matériel sur le serveur Live Backup.

Solution : Suivez la procédure suivante pour tenter de résoudre le problème :

- Vérifiez l'espace de stockage sur lequel se trouve la base de données du client.
- S'il n'y a pas d'erreur liée à l'espace de stockage, vérifiez alors la base de données du client Live Backup dans SQL Server à l'aide de la commande DBCC de Microsoft SQL Server. Voir SQL Server Books en ligne pour plus de détails.
- Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.

Alarmes de base de données partagée

Alarme 306 : La base de données partagée est pleine.

Problème : Il n'y a plus d'espace disponible sur le disque où se trouve LBSYSTEM_DATA.MDB ou LBSHARED_DATA.MDB.

Solution : Ajoutez de l'espace de stockage au serveur. Pour plus d'informations concernant les paramètres de la base de données partagée, voir "Gestion de la base de données partagée", page 46.

Alarme 304 : Le journal de transactions de la base de données partagée est plein.

Problème : Il n'y a plus d'espace disponible sur le disque où se trouve LBSYSTEM_DATA.MDB ou LBSHARED_DATA.MDB.

Solution : Ajoutez de l'espace de stockage au serveur. Pour plus d'informations concernant les paramètres la base de données partagée, voir "Gestion de la base de données partagée", page 46.

Alarmes de gestion du vault

Alarme 400 : La sauvegarde du Vault Live Backup s'est terminée avec succès le date/heure.

Rapport : La tâche de gestion de Vault Live Backup qui consiste à sauvegarder le serveur vault s'est terminée avec succès.

Alarme 420 : La restauration du Vault Live Backup s'est terminée avec succès le date/heure.

Rapport : La tâche de gestion du Vault Live Backup qui consiste à restaurer le serveur vault s'est terminée avec succès.

Alarme 431 : La sauvegarde du Vault n'a sauvegardé que x des y bases de données le date/heure. Les autres base de données étaient inaccessibles et n'ont pas été sauvegardées. Voir les logs de SQL Server pour plus de détails.

Rapport : La tâche de gestion du Vault Live Backup qui consiste à sauvegarder le serveur vault vers un emplacement donné a sauvegardé avec succès le nombre de bases de données spécifié. Les autres bases ont été ignorées car elles n'étaient pas accessibles au moment où la sauvegarde a eu lieu. Pour plus de détails concernant quelles bases ont été ignorées et pourquoi, voir les logs SQL Server dans SQL Enterprise Manager.

Alarme 430 : La restauration du Vault Live Backup a échoué. Vérifiez les logs SQL Server pour plus de détails.

Problème : La tâche de gestion de Vault Live Backup qui consiste à restaurer le serveur vault a échoué. Cet échec pourrait être dû à une erreur ou bien à l'abandon de la tâche par l'administrateur Live Backup.

Solution : Ouvrez l'interface Microsoft SQL Enterprise Manager et vérifiez le message "Vault Management Wizard" dans les logs SQL Server. Résolvez d'abord le problème tel que décrit par SQL Server. Ensuite, réinstallez Live Backup Server, et finalement lancez l'Assistant de restauration du vault Live Backup de nouveau.

Alarme 410 : Erreur : La sauvegarde du Vault du date/time a échoué. Vérifiez les logs de SQL Server pour plus détails.

Problème : La tâche de gestion de Vault Live Backup qui consiste à sauvegarder le serveur vault a échoué suite à une erreur.

Solution : Ouvrez l'interface Microsoft SQL Enterprise Manager et vérifiez le message "Vault Management Wizard" dans les logs SQL Server. Résolvez d'abord le problème tel que décrit par SQL Server, et lancez l'Assistant de restauration du vault Live Backup de nouveau. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème uniquement avec les informations SQL, contactez le support technique.

Alarme 411 : L'administrateur a abandonné la tâche sauvegarde du Vault Live Backup Server. Aucune donnée n'a été sauvegardée.

Problème : L'administrateur Live Backup a abandonné la tâche de sauvegarde du Live Backup Server vault. Aucune donnée n'a été sauvegardée.

Solution : Pour sauvegarder les données, lancez l'Assistant de sauvegarde du vault Live Backup de nouveau. Voir "Sauvegarder le vault du serveur Live Backup", page 67.

Alarme 432 : L'administrateur a abandonné la tâche de restauration du Live Backup Server vault. Les bases de données clientes n'ont pas été totalement restaurées. Vous devrez peut-être réinstaller Live Backup Server et relancer l'Assistant de restauration du vault Live Backup pour restaurer toutes les fonctionnalités.

Problème : L'administrateur Live Backup a abandonné la tâche de restauration du Vault Live Backup.

Solution : Pour restaurer les bases de données clientes, veuillez réinstaller Live Backup Server et relancer l'Assistant de restauration du vault Live Backup. Pour plus d'instructions sur la réinstallation, voir le Manuel d'installation de Live Backup. Pour plus de détails concernant la restauration, voir "Restaurer le vault du serveur Live Backup", page 71.

Alarmes SQL Server

Alarme 355 : Live Backup Server est à nouveau opérationnel après la mise à jour de Microsoft SQL Server.

Rapport : Live Backup Server a terminé les opérations internes nécessaires à la finalisation de la mise à jour de SQL Server. Live Backup Server a redémarré.

Alarmes de processus de sauvegarde/restauration tiers

Live Backup vous permet de sauvegarder et restaurer les données du vault Live Backup à l'aide de produits tiers tels que **Time Navigator** d'Atempo et Backup Exec de Veritas. Pendant la sauvegarde et restauration, la console Live Backup est verrouillée mais vous pourrez visionner les alarmes dans dans les logs de l'observateur d'événements Windows, sous le titre Live Backup Alerter. Les alarmes suivantes peuvent apparaître :

Alarme 441 : Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup a démarré.

Rapport : Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup a démarré avec succès. Le serveur Live Backup sera arrêté pour la sauvegarde.

Alarme 442 : Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup s'est terminé avec succès.

Rapport : Le pré-traitement de la sauvegarde s'est terminé avec succès. Toutes les activités du serveur sont arrêtées, et les bases de données sont prêtes à être sauvegardées par le produit tiers de votre choix.

Alarme 443 : Le post-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup a démarré.

Rapport : Le post-traitement de la sauvegarde a démarré avec succès. Le serveur Live Backup va reprendre ses activités.

Alarme 444 : Le post-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup s'est terminé avec succès.

Rapport : Le post-traitement de la sauvegarde s'est terminé avec succès. Les fonctionnalités du serveur Live Backup sont de nouveau actives.

Alarme 445 : Le pré-traitement de la restauration du Vault Live Backup a démarré.

Rapport: Le pré-traitement de la restauration a démarré avec succès. Le serveur Live Backup se prépare à restaurer les données du Vault Live Backup .

Alarme 446 : Le pré-traitement de la restauration du Vault Live Backup s'est terminé avec succès.

Rapport : Le pré-traitement de la restauration s'est terminé avec succès. Le serveur Live Backup est prêt à restaurer les données du Vault Live Backup .

Alarme 447 : Le post-traitement de la restauration du Vault Live Backup a démarré.

Rapport : La restauration est terminée et le post-traitement de la restauration a démarré avec succès. Le serveur Live Backup va reprendre ses activités.

Alarme 448 : Le post-traitement de la restauration du Vault Live Backup s'est terminé avec succès.

Rapport : Le post-traitement de la restauration s'est terminé avec succès, et les fonctionnalités du serveur Live Backup sont de nouveau actives.

Alarme 434 : Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup n'a pas pu détacher au moins une des bases de données clientes.

Problème : Le pré-traitement initié par une sauvegarde externe n'a pas pu détacher une des bases de données clientes. Le détachement des bases est nécessaire pour permettre à la sauvegarde du Vault Live Backup de s'effectuer sous forme de sauvegarde de fichiers par l'outil de sauvegarde. Ce problème peut se produire si la base est corrompue ou bien si la charge de travail du serveur Live Backup est importante, ce qui est peut-être le cas si le service IIS est démarré. Notez que la sauvegarde créée peut contenir une base corrompue ou bien peut avoir omis certaines bases clientes.

Solution : Vérifiez l'état de la base de données et, si nécessaire lancez une autre sauvegarde.

Alarme 473 : Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup a échoué.

Problème : Le pré-traitement de la sauvegarde a échoué. Aucune donnée n'a été sauvegardé et le serveur Live Backup n'est peut-être plus en état de marche. Ce problème est peut-être dû à un problème matériel ayant entraîné une corruption des bases de données.

Solution : Pour résoudre ce problème, vérifiez d'abord les bases de données. Ensuite, relancez manuellement le pré-traitement de la sauvegarde et relancez le processus de sauvegarde dans son ensemble. Si la sauvegarde échoue de nouveau, contactez le Support Technique Atempo.

Alarme 449 : Impossible d'exécuter le pré-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup . La sauvegarde du Vault Live Backup ne peut pas être exécutée pour le moment.

Problème : Le pré-traitement de la sauvegarde a échoué. En conséquence, le serveur Live Backup n'est pas préparé pour la sauvegarde et aucune donnée n'a été sauvegardé. Le serveur Live Backup pourrait être occupé à gérer des tâches internes telles que le traitement des anciennes versions ou la compression.

Solution : Attendez que les processus du serveur soient terminés et relancez la sauvegarde du Vault Live Backup. Ne planifiez pas votre sauvegarde en même temps que le traitement des anciennes versions.

Alarme 454 : Impossible d'exécuter le pré-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup . Une session de sauvegarde/restauration incomplète ou en échec a été détectée.

Problème : Le pré-traitement de la sauvegarde n'a pas démarré car le serveur Live Backup n'était pas prêt. Ce problème pourrait être causé par l'échec de la sauvegarde ou restauration précédente.

Solution : Pour résoudre ce problème, vérifiez s'il existe des activités de sauvegarde ou restauration sur le serveur. S'il y en a, attendez qu'elles soient terminées et réessayez. Sinon, renouvelez le processus de sauvegarde dans son ensemble.

Alarme 435 : Le post-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup n'a pas pu attacher au moins une des bases de données clientes.

Problème : Le post-traitement de la sauvegarde n'a pas pu attacher une des bases de données clientes. Ce problème peut se produire si la base est corrompue, a été supprimée ou bien si elle est verrouillée par une autre application. La cause probable est que le post-traitement a été lancé manuellement avant que la sauvegarde ne soit terminée.

Solution : Pour résoudre ce problème et permettre le ré-attachement de la base, assurez-vous que l'application de sauvegarde tierce ne soit pas lancée. Si elle l'est, attendez qu'elle ait terminé et recommencez. Si elle n'est pas lancée, essayez de lancer le post-traitement manuellement une fois de plus. Si le problème persite, la machine cliente dont la base ne peut être ré-attachée ne sera plus protégée par le serveur Live Backup.

Alarme 438 : Le post-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup a échoué.

Problème : Le post-traitement de la sauvegarde a échoué. Bien que la sauvegarde se soit probablement bien déroulée, le serveur Live Backup n'est plus en état de marche. Un tel échec peut se produire lorsque des fichiers Live Backup importants sont verrouillés par une application tierce.

Solution : Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'application tierce a fini et n'a plus de fichiers Live Backup verrouillés. Ensuite, relancez le post-traitement de la sauvegarde manuellement. S'il échoue de nouveau, contactez le Support technique Atempo.

Alarme 453 : Impossible d'exécuter le post-traitement de la sauvegarde du Vault Live Backup. Une autre session de sauvegarde/restauration a été détectée ou la restauration précédente a échoué.

Problème : Bien que la sauvegarde se soit probablement bien déroulée, le post-traitement n'a pas démarré, le serveur Live Backup n'est donc pas en état de marche. Le processus a échoué car le serveur Live Backup n'était pas prêt, peut-être parce qu'un autre processus de sauvegarde/restauration est en cours ou bien la session de restauration précédente ne s'est pas terminée avec succès.

Solution : Pour résoudre ce problème, vérifiez qu'il n'y a pas de sauvegarde ou restauration en cours sur le serveur Live Backup. Si c'est le cas, attendez qu'elle se termine. Si la restauration précédente a échoué, renouvelez la procédure de restauration dans son ensemble.

Alarme 439 : Le pré-traitement de la restauration du Vault Live Backup a échoué.

Problème : Le pré-traitement de la restauration a échoué, et le serveur Live Backup n'est pas en état de marche. Un tel échec peut se produire lorsque des fichiers Live Backup importants sont verrouillés par une application tierce.

Solution : Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'application tierce a fini et n'a plus de fichiers Live Backup verrouillés. Ensuite, renouvelez la procédure de restauration dans son ensemble, y compris la réinstallation de SQL Server et de Live Backup Server. Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.

Alarme 450 : Impossible d'exécuter le pré-traitement de la restauration du Vault Live Backup. La restauration du Vault Live Backup ne peut s'effectuer que sur une nouvelle installation de Live Backup Server.

Problème : Le démarrage du processus de restauration a échoué car le serveur Live Backup que vous restaurez ne représente pas une nouvelle installation de l'application.

Solution : Réinstallez SQL Server et Live Backup Server. Arrêtez IIS et désactivez la création automatique de la console Live Backup, puis réessayez de restaurer le Vault Live Backup.

Alarme 452 : Impossible d'exécuter le pré-traitement de la restauration du Vault Live Backup. Une session de sauvegarde/restauration incomplète ou en échec a été détectée.

Problème : Le pré-traitement de la restauration initié par une application tierce n'a pas démarré car le serveur Live Backup n'était pas prêt. Ce problème pourrait être causé par une tentative de restauration sur une installation du serveur Live Backup existante (plutôt qu'une nouvelle), ou bien parce qu'une session de sauvegarde/restauration précédente a échoué.

Solution : Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous restaurez sur une nouvelle installation du serveur Live Backup. Si c'est le cas, vérifiez s'il existe des activités de sauvegarde ou restauration sur le serveur. S'il y en a, attendez qu'elles soient terminées et réessayez. Sinon, renouvelez le processus de restauration dans son ensemble.

Alarme 436 : Le post-traitement de la restauration du Vault Live Backup n'a pas pu attacher au moins une des bases de données clientes.

Problème : Le post-traitement de la restauration n'a pas pu attacher une des bases de données clientes. Etant donné que les bases sont restaurées en tant que fichier, elle doivent être réattachées au serveur Live Backup pour rétablir la protection. Ce problème peut se produire si la base est corrompue, si elle a été supprimée ou si elle est verrouillée par une autre application. La cause probable est que le post-traitement a été lancé manuellement avant la fin de la restauration. Une autre cause possible est la non restauration de la base si elle a été exclue de la restauration, ou de la sauvegarde, ou bien si sa restauration a échoué. La base pourrait également avoir été restaurée dans un emplacement incorrect.

Solution : Pour résoudre ce problème, vérifiez le contenu de la restauration, puis renouvelez la procédure de restauration dans son ensemble y compris la réinstallation de SQL Server et Live Backup Server. Après la restauration, assurez-vous que tous les fichiers ont été restaurés dans leur emplacement d'origine, tel que spécifié dans le fichier BackupFileList.txt.

Alarme 440 : Le post-traitement de la restauration du Vault Live Backup a échoué.

Problème : Le post-traitement de la restauration a échoué, et le serveur Live Backup n'est pas en état de marche. Un tel échec se produit quand d'importants fichiers Live Backup sont verrouillés par une application tierce.

Solution : Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'application de sauvegarde tierce a terminé et qu'elle n'a plus de fichiers Live Backup verrouillés. Puis renouvelez la procédure de restauration dans son ensemble, y compris la réinstallation de SQL Server et Live Backup Server. Si le problème persite, contactez le Support Technique Atempo.

Alarme 451 : Impossible d'exécuter le post-traitement de la restauration du Vault Live Backup . La version de Live Backup Server installée (cachet de version) diffère de la version sauvegardée (cachet de version). La restauration du Vault Live Backup a échoué.

Problème : Le processus de restauration a échoué parce que la version sauvegardée de Live Backup Server n'est pas la même que la version installée vers laquelle s'effectue la restauration.

Solution : Réinstallez SQL Server et Live Backup Server, puis réessayez la restauration du Vault Live Backup .

Alarme 455 : Impossible d'exécuter le post-traitement de la restauration du Vault Live Backup . Le pré-traitement ne s'est pas terminé correctement.

Problème : Le serveur Live Backup ne s'est pas remis en route après la restauration du Vault Live Backup , car il n'est pas prêt. Ce problème pourrait être dû à l'échec d'une sauvegarde ou restauration précédente.

Solution : Pour résoudre le problème, vérifiez s'il y a des activités de sauvegarde ou restauration sur le serveur Live Backup. S'il y en a, attendez qu'elles soient terminées, puis recommencez. Sinon, renouvelez la procédure dans son ensemble.

Alarme 456 : Impossible d'exécuter le post-traitement de la sauvegarde/ restauration du Vault Live Backup car la base de données du client clientname est en cours de déplacement.

Problème : Le démarrage du post-traitement de la sauvegarde/restauration a échoué car le serveur Live Backup est entrain de déplacer la base de données d'un client.

Solution : Attendez que le déplacement de la base soit terminé et recommencez l'opération.

Alarme 457 : Impossible d'exécuter le pré-traitement de la sauvegarde/ restauration du Vault Live Backup car une mise à jour du serveur est en cours.

Problème : Le démarrage du pré-traitement de la sauvegarde/restauration a échoué car une mise à jour de Live Backup Server est en cours.

Solution : Attendez que la mise à jour soit terminée et recommencez l'opération.

Alarmes de mise à jour

Alarme 362 : Live Backup Server *version_n* traite les clients entre *version_n* et *version_n* et supporte la mise à jour de clients entre *version_n* et *version_n.*

Rapport : Cette alarme apparaît après la mise à jour de Live Backup Server. Elle vous informe des versions de Live Backup Client supportées par la version courante du serveur, ainsi que des versions de Live Backup Client pouvant être mises à jour.

Alarme 363 : Echec de la mise à jour de la base de données du client *nomclient* vers la version *x*.

Problème : Bien que la mise à jour du logiciel se soit bien passée, la mise à jour du client spécifié a échoué. Les données protégées qui étaient conservées dans cette base cliente ne sont plus disponibles et la réplication est arrêtée.

Solution : Si ce compte client contient des données critiques, contactez le support client. Sinon, vous pouvez lancer une nouvelle réplication du client. A partir de Live Backup Console, supprimez le client. Voir “Supprimer des clients ou des groupes”, page 105. Assurez-vous que la création automatique de clients est activée (voir “Créer des clients automatiquement”, page 91), puis laissez le client se recréer et lancer une duplication.

Alarme 364 : La mise à jour des bases de données clientes s'est terminée avec N erreur(s) et N avertissement(s). Live Backup Server a redémarré correctement.

Rapport : Toutes les bases clientes ont été mises à jour avec le nombre d’erreurs et d’avertissements spécifié. La mise à jour est terminée, Live Backup Server est de nouveau en activité.

Alarmes Live Backup Client

Alarmes de création automatique

Alarme 312 : Le client Nom_client_composé a été créé automatiquement. La réplication va commencer dans XX heures.

Rapport : Le client spécifié a été créé avec les paramètres indiqués dans la page Auto-création de la fenêtre Propriétés du groupe. Voir "Créer des clients automatiquement", page 91.

Alarme 313 : Client clientname: Le délai d'activation a expiré. La réplication du client va commencer.

Rapport : Live Backup a créé le client automatiquement et a attendu le temps prédéterminé avant de répliquer. Le client va désormais commencer à copier des fichiers pour les stocker sur le serveur Live Backup. Voir "Créer des clients automatiquement", page 91.

Alarme 314 : Client clientname: L'auto-creation a échoué. La base de données n'a pas pu être créée.

Problème : Live Backup a tenté mais n'a pas pu créer le client spécifié dans la fenêtre Politique d'auto-création des comptes client. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'espace disque.

Solution : Vérifiez la quantité d'espace disponible sur le disque spécifié dans Propriétés du stockage. Libérez de l'espace sur ce disque, supprimez le compte client et attendez le redémarrage de l'auto-création.

Alarme 337 : Le compte client Nom_client_composé a été créé automatiquement. Le droit de répliquer a été accordé le date/heure.

Rapport : Live Backup a créé le client spécifié dans le groupe spécifié. Le client a démarré la copie des fichiers à la date et heure spécifiées.

Alarme 338 : Le compte client Nom_client_composé a été créé automatiquement pour le client nom_client. Le droit de répliquer a été accordé le date/heure.

Rapport : Live Backup a créé un compte pour le client spécifié avec le nom et le groupe spécifiés. Le nom du compte est différent du nom du client car il existe déjà un compte avec le nom du client. Le client a commencé à copier des fichiers à la date et heure spécifiées.

Alarme 345 : L'autorisation du client nom_client est refusée. Le client est mis sur liste noire.

Rapport: Live Backup n'a pas créé le client spécifié car le client est sur liste noire.

Alarme 339 : Le compte client Nom_client_composé a été créé automatiquement. La réplication doit être autorisée manuellement.

Rapport : Live Backup a créé le client spécifié dans le groupe spécifié. Pour commencer la réplication, faites un clic droit sur le client et cliquez sur **Activer**.

Alarme 340 : Le compte client Nom_client_composé a été créé automatiquement pour le client nom_client. La réplication doit être autorisée manuellement.

Rapport : Live Backup a créé un compte pour le client spécifié avec le nom et le groupe spécifiés. Le nom du compte est différent du nom du client car il existe déjà un compte avec le nom du client. Pour commencer la réplication, faites un clic droit sur le client et cliquez sur **Activer**.

Alarme 341 : L'autorisation du client nom_client est refusée. Le compte client est introuvable.

Problème : Live Backup n'a pas créé le client spécifié soit parce que l'auto-création est désactivée, soit globalement, soit pour le groupe spécifié.

Solution : Pour créer le client, vous pouvez soit activer l'auto-création de client, soit créer le client manuellement. Voir "Création de clients", page 91.

Alarme 342 : L'autorisation du client nom_client esr refusée. Le compte client existe déjà.

Problème : Live Backup n'a pas créé le client spécifié parce qu' un client de ce nom existe déjà.

Solution : Renommez le client, ou bien permettez à Live Backup de résoudre les doublons automatiquement. Voir "Renommer un client ou un groupe", page 98 et "Activer l'auto-création de clients dans un groupe :", page 92.

Alarme 343 : L'autorisation du client nom_client esr refusée. Le groupe est introuvable.

Problème : Live Backup n'a pas créé le client spécifié car le groupe dans lequel vous avez choisi de créer le client n'existe pas.

Solution : Créez le groupe manuellement ou bien permettez à Live Backup de créer des groupes automatiquement. Voir "Création de groupes", page 88.

Alarme 344 : L'autorisation du client nom_client est refusée. Le compte client spécifié est ambigu.

Problème : Live Backup n'a pas créé le client spécifié car aucun groupe n'est spécifié et qu'il existe déjà un client avec ce nom.

Solution : Créez le client manuellement. Voir "Création de clients", page 91.

Alarme 346 : L'autorisation du client nom_client est refusée. Le nom composé est trop long.

Problème : Live Backup n'a pas créé le client spécifié car le nom composé complet du client, qui inclut tous les groupes pères, fait plus de 255 caractères.

Solution : Réduisez la taille du nom des groupes pères. Voir "Renommer un client ou un groupe", page 98.

Alarme 360 : Le compte client *nom_client* a été créé automatiquement dans le groupe par défaut pour le client *nom_client* car le nom composé original est trop long. L'autorisation de réplication a été donnée sur *date*.

Rapport : Le compte client a été créé automatiquement, mais pas dans le groupe demandé, car le nom composé était trop long. Le compte client a donc été créé dans le groupe spécifié dans la fenêtre Politique de création de comptes clients.

Alarme 361 : Le compte client *nom_client* a été créé automatiquement dans le groupe par défaut pour le client *nom_client* car le nom composé original est trop long. L'autorisation de réplication doit être donnée manuellement.

Rapport : Le compte client a été créé automatiquement, mais pas dans le groupe demandé, car le nom composé était trop long. Le compte client a donc été créé dans le groupe spécifié dans la fenêtre Politique de création de comptes clients. Pour commencer la réplication, faites un clic droit et sélectionnez **Activer**.

Alarmes de déplacement de bases de données

Alarme 318 : Client nom_client : La tâche de déplacement de la base de données est terminée.

Rapport : Live Backup a déplacé la base de données du client spécifié vers le disque que vous avez sélectionné dans la fenêtre Modifier l'emplacement de la base de données.

Alarme 319 : Client nom_client : La tâche de déplacement de la base de données a échoué.

Rapport : Live Backup n'a pas déplacé la base de données du client spécifié vers le disque que vous avez sélectionné dans la fenêtre Modifier l'emplacement de la base de données.

Alarmes de Connexion

Alarme 351 : Deux clients potentiellement différents essayent d'accéder à la base de données Nom_client_composé. Ceci pourrait créer un conflit de base de données.

Problème : Le serveur Live Backup identifie chaque client par un code identifiant matériel unique. Si le serveur détecte que deux identifiants clients différents essayent d'accéder une base, cette alarme apparaît.

Cette alarme n'indique pas forcément qu'il y a un vrai problème. Dans les cas suivants, un deuxième identifiant peut être généré pour un même client :

- Du matériel a été changé sur la machine, puis la configuration originale a été restaurée.
- Plusieurs procédures de Disaster Recovery ont été lancées sur la machine, chacune utilisant un point de contrôle différent avec des identifiants différents.

Dans ces deux cas, il n'y a pas de problèmes.

Néanmoins, cette alarme peut également signifier que deux machines différentes essayent d'accéder à une même base. Ce problème est probablement dû au clônage de machine.

Solution : Si, après examen des informations fournies par l'alarme, vous établissez que tel est le problème, faites comme suit sur chaque client Live Backup :

- Fermez toutes les applications Live Backup.
- Arrêtez tous les services Live Backup, y compris wengine.exe et amnt.exe.
- Lancez la commande REGEDIT, et supprimez les valeurs des clés de registre suivantes :
  `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Atempo\Live Backup\InstallationID`

Puis, sur le serveur Live Backup, effectuez les étapes suivantes :

- Supprimez la base du client spécifié. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105.
- Permettez à Live Backup de créer des nouvelles bases de données automatiquement. Voir "Créer des clients automatiquement", page 91.

Enfin, redémarrez les clients. Live Backup va recréer une base de données pour chaque client et va recommencer la réplication.

Alarme 309: L'autorisation a échoué pour le client nom_client.

Problème : Le client spécifié essaye d'accéder au serveur Live Backup, mais ce dernier ne trouve pas le client dans sa base de données.

Solution : Si le client est valide, ajoutez-le dans Live Backup. Voir "Créer des clients manuellement", page 96.

Alarme 310: L'initialisation a échoué pour le client nom_client.

Problème : Le client essaye d'accéder au serveur Live Backup, mais le serveur ne reconnaît pas le nom du client. Cet échec peut être dû à un fichier de registre corrompu sur le client, ou bien une désinstallation et une réinstallation de Live Backup sur le client.

Solution : Pour restaurer la connexion, réinitialisez le client. Voir "Réinitialisation d'un client", page 136.

Alarmes de traitement des anciennes versions

Alarme 326 : Client nom_client : La tâche de traitement des anciennes versions qui permet de supprimer des données s'est terminée avec succès le date/heure.

Rapport : La tâche d'archivage que vous avez sélectionnée en choisissant Traitement des anciennes versions à partir du menu raccourci d'un client, est désormais terminée. Les données éligibles ont été supprimées.

Alarme 327 : Client nom_client : La tâche de traitement des anciennes versions a préparé les données pour leur transfert au système d'archivage le date/heure.

Rapport : La tâche d'archivage que vous avez sélectionnée en choisissant Traitement des anciennes versions à partir du menu raccourci d'un client, a transféré avec succès les données depuis la base du client vers une base temporaire. Le transfert vers le système d'archivage va commencer. Le client a repris toutes ses activités.

Alarme 329 : Client nom_client: La tâche de traitement des anciennes versions a transféré avec succès les données vers le système d'archivage le date/heure.

Rapport : La tâche d'archivage que vous avez sélectionnée en choisissant Traitement des anciennes versions à partir du menu raccourci d'un client, est terminée. Les données éligibles ont été archivées.

Alarme 328 : Client nom_client: La tâche de traitement des anciennes versions a échoué. Aucune donnée n'a été traitée le date/heure.

Rapport : La tâche d'archivage que vous avez sélectionnée en choisissant Traitement des anciennes versions à partir du menu raccourci d'un client, a échoué. Aucune des données éligibles n'a été archivée.

Alarme 330 : Client nom_client : La tâche de traitement des anciennes versions n'a pas réussi à transférer les données vers le système d'archivage. Toutes les données ont été supprimées le date/heure.

Rapport : La tâche d'archivage que vous avez sélectionnée en choisissant Traitement des anciennes versions à partir du menu raccourci d'un client a échoué. Toutes les données qui auraient dues être archivées ont été supprimées.

Alarme 331 : Client nom_client : La tâche de traitement des anciennes versions s'est terminée avec succés le date/heure. Aucune données n'a été archivée car la quantité de données était insuffisante pour effectuer un archivage.

Rapport : Si la taille de la base temporaire préparée pour le transfert des données est inférieure à 5-10 Mo, les données ne sont pas supprimées de l'espace de stockage ni transférées vers le serveur d'archivage. Cette alarme apparaît uniquement si vous avez choisi Older versions should be archived. Si vous avez choisi Older versions should be deleted, les données sont toujours supprimées quelle que soit leur taille.

Alarmes de Disaster Recovery

Alarme 600 : Echec de démarrage de la session de Disaster Recovery réseau pour le client *nom_client* sur le serveur Live Backup *nom_serveur*.

Problème : Le service de Disaster Recovery réseau Live Backup a échoué soit lors du démarrage, soit lors de la connexion au composant serveur pour accéder aux données.

Solution : Pour déterminer la source du problème, vérifiez les logs NetDrSvc.log et NetDrImp.log. Corrigez tous les problèmes que vous y trouverez. Vérifiez également la configuration DCOM grâce à l'utilitaire DCOMCNFG sous Windows 2000 Server ou le composant logiciel enfichable MMC sous Windows Server 2003. Puis réessayez la procédure de Disaster Recovery.

Alarme 601 : Démarrage de la session de Disaster Recovery réseau pour le client *nom_client* sur le serveur Live Backup *nom_serveur*.

Rapport : La procédure de Disaster Recovery réseau a démarré. Veuillez attendre les instructions.

Alarme 602 : La session de Disaster Recovery via le réseau pour le client *nom_client* sur le serveur Live Backup *nom_serveur* s'est terminée avec succès.

Rapport : La procédure de Disaster Recovery réseau a démarré. Veuillez attendre les instructions.

Alarme 603 : La session de Disaster Recovery via le réseau pour le client *nom_client* sur le serveur Live Backup *nom_serveur* s'est arrêtée à cause d'un erreur du coté serveur.

Problème : Le Disaster Recovery a détecté une erreur critique sur le serveur Live Backup et a, par conséquent, arrêté la procédure de Disaster Recovery via le réseau. L'ordinateur client n'est restauré dans son intégralité et est dans un état incohérent.

Solution : Pour déterminer la source du problème, vérifiez les logs NetDrSvc.log et NetDrImp.log sur le serveur ainsi que les messages affichés sur l'ordinateur client qui est en train d'être restauré. Corrigez tous les problèmes que vous y trouverez, puis réessayez la procédure de Disaster Recovery. Si le Disaster Recovery réseau rencontre toujours des problèmes, essayez un Disaster Recovery local.

Alarme 604 : La session de Disaster Recovery via le réseau pour le client *nom_client* sur le serveur Live Backup *nom_serveur* s'est arrêtée à cause d'une erreur de communication ou une erreur sur l'ordinateur étant récupéré.

Problème : Le Disaster Recovery a détecté une erreur interne critique ou une erreur de transmission pendant la procédure de restauration, arrêtant la procédure de Disaster Recovery via le réseau. L'ordinateur client n'est pas restauré dans son intégralité et est dans un état incohérent.

Solution : Pour déterminer la source du problème, vérifiez les logs NetDrSvc.log et NetDrImp.log sur le serveur ainsi que les messages affichés sur l'ordinateur client qui est en train d'être restauré. Corrigez tous les problèmes que vous y trouverez, puis réessayez la procédure de Disaster Recovery. Si le Disaster Recovery réseau rencontre toujours des problèmes, essayez un Disaster Recovery local.

Alarme 605 : La session de Disaster Recovery via le réseau pour le client *nom_client* sur le serveur *Live Backup nom_serveur* a été annulée sur l'ordinateur étant récupéré.

Rapport : La procédure de Disaster Recovery réseau a été annulée par l'utilisateur client sur l'ordinateur client.

Alarme 606 : La session de Disaster Recovery via le réseau pour le client *nom_client* sur le serveur Live Backup *nom_serveur* a été annulée suite à un timeout de %5-minutes.

Problème : Le Disaster Recovery semble bloqué. Aucune information n'a été envoyée au serveur par le client pour la durée du timeout configuré. Par défaut, il est de 90 minutes.

Solution : Ce problème peut avoir plusieurs causes : 1) La connexion entre le client et le serveur a été perdue,. Essayez de restaurer la connexion, puis réessayez. 2) Le Disaster Recovery attendait une action de l'utilisateur sur l'ordinateur client mais aucune donnée n'a été reçue. Relancez le Disaster Recovery et répondez à toutes les demandes avant de laisser l'ordinateur client. 3) La connexion réseau est très lente ou le serveur Live Backup est occupé. Attendez les heures creuses, et relancez le Disaster Recovery, ou essayez un Disaster Recovery local.

Alarme 607 : La session de Disaster Recovery réseau pour le client *nom_client* sur le serveur Live Backup *nom_serveur* a été annulée par l'utilisateur.

Rapport : L'administrateur Live Backup a annulé le Disaster Recovery réseau à partir du serveur Live Backup. Pour plus d'informations, voir cet article de notre Base de connaissances : HOWTO 487: Managing Network Disaster Recovery.

Alarme 608 : Une erreur est survenue lors de la génération de données d'un Disaster Recovery via le réseau pour le client *nom_client* sur Live Backup server *nom_serveur*.

Problème : Une erreur critique est survenue lors de la génération par le serveur Live Backup des données pour le Disaster Recovery réseau.

Solution : Cette erreur est peut-être due à une corruption des données sur le serveur Live Backup ou à une erreur interne du serveur Live Backup. Pour déterminer la cause du problème, vérifiez les logs NetDrSvc.log et NetDrImp.log sur le serveur. Vous pouvez également essayer d'obtenir plus d'informations en générant une image système du même point de contrôle en utilisant l'Assistant d'image système. Si vous avez besoin de récupérer les données très rapidement, essayez de lancer une récupération en utilisant un point de contrôle différent ; si le problème persiste, contactez le support technique Atempo.

Alarme 609 : Le service de communication basé sur socket pour le Disaster Recovery via le réseau n'a pu accéder au gestionnaire de session de Disaster Recovery via le réseau.

Problème : Le service de transmission Winsock du Disaster Recovery réseau Live Backup n'a pas pu démarrer la connexion au service de Disaster Recovery réseau. Le processus de Disaster Recovery réseau a échoué.

Solution : L'utilisateur qui s'est authentifié sur le serveur Live Backup n'a pas l'autorisation d'effectuer un Disaster Recovery réseau. Pour plus d'informations sur comment accorder l'autorisation, voir "Server administration" on page 165. Pour plus d'informations sur ce problème, vérifiez les logs NetDrSvc.log et NetDrImp.log. Corrigez tous les problèmes que vous y trouverez. Vérifiez également la configuration DCOM grâce à l'utilitaire DCOMCNFG sous Windows 2000 Server ou le composant logiciel enfichable MMC sous Windows Server 2003. Puis réessayez la procédure de Disaster Recovery.

Alarme 610 : Le service de communication basé sur socket pour le Disaster Recovery via le réseau n'a pu s'initialiser. L'adresse est invalide ou inaccessible.

Problème : Le service de transmission Winsock du Disaster Recovery réseau Live Backup ne trouve pas l'adresse IP et le port spécifié. Il ne peut donc pas transmettre les données.

Solution : Soit l'adresse IP et le port spécifié ne sont pas valides, soit le port est déjà utilisé. Ce problème indique une erreur fatale. Pour plus d'informations, vérifiez le fichier NetDRSock.log. Corrigez tous les problèmes que vous y trouverez, puis réessayez. Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez le support technique Atempo ou essayez un Disaster Recovery local.

Alarme 611 : Le service de communication basé sur HTTP pour le Disaster Recovery via le réseau n'a pu accéder au gestionnaire de session de Disaster Recovery via le réseau.

Problème : Le service de transmission Winsock du Disaster Recovery réseau Live Backup ne trouve pas l'adresse IP et le port spécifié. Il ne peut donc pas transmettre les données.

Solution : Le service de communication basé sur HTTP est peut-être manquant ou n'est pas enregistré. Ce problème peut se produire si le compte utilisé pour lancer le processus Internet Information Services w3wp.exe n'a pas les droits d'accès à ce composant. Le processus w3wp.exe embarque le Session Manager dans IIS 6.0 et supérieur. Pour plus d'informations, vérifiez les logs NetDrSvc.log et NetDrImp.log ainsi que Internet Information Services. Corrigez tous les problèmes que vous y trouverez. Vérifiez également la configuration DCOM grâce à l'utilitaire DCOMCNFG sous Windows 2000 Server ou le Service des composants du logiciel enfichable MMC sous Windows Server 2003. Puis réessayez la procédure de Disaster Recovery.

Alarmes d'expiration

Alarme 352: Le client *nom_client* est arrivé à expiration.

Problème : La date d'expiration attribuée dans les propriétés du client spécifié est dépassée. Le client est désormais arrêté : aucune nouvelle version ne sera créée et aucune opération de récupération locale ou distante n'est disponible.

Solution : Pour redémarrer le client, vous devez modifier la date sur l'onglet Expiration des Propriétés du client. Voir "Définition d'une date d'expiration", page 129.

Alarmes de migration de fichiers

Alarme 302: La tâche de migration de données description_tâche est terminée avec succès sur le client nom_client.

Rapport: L'Assistant de migration de fichiers Live Backup a transféré avec succès les fichiers au client.

Alarme 303: La tâche de migration de données description_tâche a échoué sur le client nom_client.

Problème : L'Assistant de migration de fichiers Live Backup a échoué dans le transfert de tous les fichiers sélectionnés vers le client spécifié.

Solution : Vérifiez le fichier UDM.LOG file sur le client Live Backup pour plus de détails. Tout d'abord, assurez-vous que le client de destination est en marche et qu'il est connecté au serveur Live Backup. Voir "Gérer la connexion d'un client au serveur", page 134. Ensuite, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace disque disponible pour recevoir les fichiers sur le client de destination. Finalement, réessayez l'opération de migration. Voir "Migration de fichiers", page 139. Si ce message réapparaît, certains fichiers auront probablement été ignorés parce qu'ils étaient cryptés, ou corrompus dans la base Live Backup, ou bien les paramètres de sécurité n'ont pas permis leur transfert.

Alarmes de réplication

Alarme 317 : Client nom_client : Un point de contrôle système initial a été créé avec succès.

Rapport : Le client a fini la copie de tous ses fichiers sur le serveur, le client a été redémarré et un point de contrôle a été créé. En conséquence, l'Assistant de rollback à distance sur le client et l'Assistant d'image système sur le serveur vont être activés. Notez que cette alarme n'apparaît que pour les clients pour lesquels la Protection du système complet est en service.

Alarme 203 : Client nom_client : Espace insuffisant sur le disque cache pour filename.

Problème : Il n'y a pas suffisamment d'espace disque libre dans le dossier cache du client pour y stocker un certain fichier avant de la tranférer sur le serveur. Tant que ce problème n'est pas corrigé, aucun point de contrôle système ne peut être enregistré.

Solution : Libérez de l'espace disque sur le client ou bien ne protégez plus le fichier qui pose problème. Voir "Définition des données à exclure", page 114.

Alarme 200 : Client nom_client : Erreur lors de la restauration de la base de données locale.

Problème : Cette alarme sérieuse indique que la base de données du client sur le serveur est corrompue.

Solution : Supprimez le client du serveur Live Backup et recréez-le. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105 et "Créer des clients manuellement", page 96.

Alarme 301 : La base de données du client *nom_client* est presque pleine.

Problème : La base de données du client spécifié n'a plus que 10% d'espace disponible. La sauvegarde des fichiers va se poursuivre jusqu'à temps que la base ait atteint sa taille limite telle que définie dans l'onglet Stockage des Propriétés du client.

Solution : Vous pouvez soit allouer plus d'espace de stockage pour ce client, soit archiver des fichiers. Voir "Allocation d'espace de stockage pour les fichiers protégés", page 118 et "Traitement des anciennes versions", page 194.

Alarme 305 : Le journal de transactions de la base de données du client *nom_client* est plein.

Problème : Le fichier de logs dans lequel sont écrites et stockées les informations concernant Live Backup est plein. Plus aucun fichier du client ne sera sauvegardé sur le serveur Live Backup.

Solution : Libérez de l'espace disque et remettez le client en marche manuellement. Voir "Arrêter et rétablir les connexions", page 135.

Alarme 307 : La base de données du client *nom_client* est pleine.

Problème : Cette alarme peut apparaître suite à l'un des problèmes suivants. Vérifiez les logs SQL Server ainsi que l'Observateur d'événements Windows pour en déterminer la cause, puis résolvez le problème tel que décrit dans la paragraphe Solution.

- La base de données du client a atteint sa taille maximum telle que définie dans l'onglet Stockage des Propriétés du client.
- Le disque sur lequel se trouve la base de données du client n'a plus d'espace disponible.
- Lors de l'archivage du client, la base de données d'archivage s'est trouvé en dépassement de capacité. Cette situation peut être assimilée à un dépassement de capacité de la base de données du client.

Solution : En fonction du problème rencontré, vous pouvez le résoudre de la manière suivante :

- Allouez davantage d'espace de stockage pour le client et remettez le client en service manuellement.
- Libérez de l'espace disque et remettez le client en service manuellement.
- Remettez le client en service manuellement.

Voir "Allocation d'espace de stockage pour les fichiers protégés", page 118 et "Arrêter et rétablir les connexions", page 135.

Alarme 349 : Client nom_client : Le serveur Live Backup a détecté que la base de données locale sur le client nétait pas cohérente avec celle située sur le serveur. Le serveur Live Backup a initié une synchronisation de la base de données.

Rapport : La base locale n'est pas synchronisée avec le serveur Live Backup. La cause pourrait être une coupure de courant ou un redémarrage inattendu du système. Live Backup détecte ce genre de situation et initie automatiquement une synchronisation du client. En conséquence, l'utilitaireRestorDB.exe va être lancé automatiquement sur le client.

Alarme 350 : Client nom_client : Le serveur Live Backup a détecté que la base de données locale sur le client nétait pas cohérente avec celle située sur le serveur. La protection est arrêtée.

Problème : Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, la base de données locale n'est pas synchronisée avec le serveur Live Backup. La première fois, le serveur Live Backup a tenté de synchroniser les deux bases. Cette synchronisation automatique ne peut pas être effectuée plus d'une fois par semaine. Cette alarme apparaît donc une fois par jour pendant une semaine, jusqu'à ce que la synchronisation automatique puisse de nouveau être effectuée.

Solution : Pour synchroniser les bases plus fréquemment, lancez RestorDB.exe (qui se trouve dans le répertoire d'installation Live Backup) manuellement sur le client.

Alarmes de rollback distant

Alarme 210 : La tâche de rollback jusqu'au date a été envoyée au client nom_client.

Rapport : La tâche de rollback est arrivée sur le client. L'utilisateur du client Live Backup a deux minutes pour annuler cette tâche à l'issue desquelles le rollback commencera séance tenante.

Alarme 211 : Le rollback du client nom_client a été effectué avec succès jusqu'au date.

Rapport: Le rollback du client a été effectué jusqu'au point de contrôle que vous avez choisi.

Alarme 212 : La tâche de rollback du client nom_client jusqu'au date a été abandonnée. Il n'y a pas suffisamment d'espace sur le disque du client pour effectuer un rollback avec tolérance de panne.

Problème : Si vous voulez effectuer un rollback du client avec l'option de tolérance de panne, et que l'espace sur le client est limité, cette alarme apparaîtra.

Solution : Pour finir la tâche de rollback, vous devez libérer de l'espace disque sur le client et renouveler la demande de rollback.

Alarme 213 : La tâche de rollback du client nom_client jusqu'au date a été abandonnée par l'utilisateur de manière interactive.

Problème : L'utilisateur du client Live Backup a choisi d'annuler la tâche de rollback.

Solution : Voir l'utilisateur du client pour plus d'information.

Alarme 214 : La tâche de rollback du client nom_client jusqu'au date/heure est terminée. Certains fichiers ont été ignorés.

Rapport : Le rollback du client a été effectué jusqu'au point de contrôle que vous avez choisi. Néanmoins, Live Backup n'a pas pu restaurer un ou plusieurs fichiers. La liste des fichiers ignorés se trouve dans le fichier SysUnrl.log dans le répertoire cache du client Live Backup.

Alarmes d'image système

Alarme 209 : Client nom_client : Requête d'image système à partir du point de contrôle date/time.

Problème : Le client a fait une demande d'image système à l'aide de l'outil Requête d'image système.

Solution : Générez une image de récupération du client. Voir "Génération d'une image système", page 173.

Alarmes d'archivage

Les alarmes concernant LiveArchive ou le système d'archivage ne devrait apparaître que si vous avez configuré Live Backup pour archiver des fichiers. Pour plus de détails sur les alarmes d'archivage, voir le *LiveArchive User Guide*.

Si LiveArchive n'est pas installé, alors Live Backup n'est pas correctement configuré. Assurez-vous que Live Backup est configuré de façon à supprimer les données anciennes plutôt que les archiver. Voir "Traitement des anciennes versions", page 194.

ANNEXE C

Messages de maintenance Live Backup



Cette annexe contient la liste complète des messages de maintenance qui peuvent apparaître et la manière d'y répondre. Notez que dans certains cas, les messages de maintenance signalent un problème à résoudre, alors que d'en d'autres cas, ils fournissent simplement des informations concernant l'état d'un client ou du serveur.

Ces messages apparaissent dans le volet des détails du noeud Gestion du vault Live Backup ou du noeud *nom_serveur*.

Ce chapitre décrit les messages de maintenance concernant les éléments suivants :

- Messages sur l'Assistant de sauvegarde du Vault
- Messages sur l'Assistant de restauration du Vault
- Messages sur la sauvegarde du Vault par un produit tiers
- Messages sur la restauration du Vault par un produit tiers
- Messages sur l'export
- Messages sur l'import
- Messages sur la mise à jour
- Messages sur la migration vers SQL Server 2005

Messages sur l'Assistant de sauvegarde du Vault

100 Le serveur Live Backup a démarré la sauvegarde du Vault.

Rapport : Live Backup a commencé le processus de sauvegarde du Vault à l'aide de l'Assistant de sauvegarde du Vault. Aucune autre tâche de maintenance n'est disponible.

101 La sauvegarde du Vault s'est terminée avec succès.

Rapport : Live Backup a sauvegardé le Vault à l'aide de l'Assistant de sauvegarde du Vault. Toutes les fonctions du serveur Live Backup ont redémarré.

102 La sauvegarde du Vault a échoué à cause d'une erreur interne.

Problème : Le serveur Live Backup a rencontré une erreur interne l'empêchant de terminer la sauvegarde. L'erreur peut survenir si la base de données est corrompue, si la charge de travail du serveur Live Backup est importante ou s'il y a eu un échec sur le périphérique de sortie.

Solution : Consultez les logs de SQL Server, et résolvez les problèmes rencontrés. Puis, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disque sur le disque cible et que le périphérique fonctionne correctement.

Redémarrez la console Live Backup, puis relancez la sauvegarde.

Si le problème persiste, contactez le Support Technique.

103 La sauvegarde du Vault a été arrêtée par un administrateur.

Rapport : Live Backup a arrêté la sauvegarde du Vault à la demande de l'administrateur. Le serveur Live Backup a redémarré.

Messages sur l'Assistant de restauration du Vault

200 Le serveur Live Backup a démarré la restauration du Vault.

Rapport : Live Backup a commencé le processus de restauration du Vault à l'aide de l'Assistant de restauration du Vault. Aucune autre tâche de maintenance n'est disponible.

201 La restauration du Vault s'est terminée avec succès.

Rapport : Live Backup a restauré le Vault à l'aide de l'Assistant de restauration du Vault. Le serveur Live Backup a redémarré.

202 La restauration du Vault a échoué à cause d'une erreur interne.

Problème : Le serveur Live Backup a rencontré une erreur interne l'empêchant de terminer la restauration. L'erreur peut survenir si la base de données est corrompue, si la charge de travail du serveur Live Backup est importante ou s'il y a eu un échec sur le périphérique d'entrée.

Solution : Consultez les logs de SQL Server, et résolvez les problèmes rencontrés. Vérifiez que le périphérique d'entrée fonctionne correctement.

Redémarrez la console Live Backup, puis relancez la restauration. Si cela échoue, désinstallez et réinstallez le serveur Live Backup, puis essayez à nouveau.

Si le problème persiste, contactez le Support Technique.

203 La restauration du Vault a été arrêtée par un administrateur.

Rapport : Live Backup a arrêté la restauration du Vault à la demande de l'administrateur. Le serveur Live Backup a redémarré.

Messages sur la sauvegarde du Vault par un produit tiers

1000 Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault a démarré.

Rapport : Live Backup a lancé les étapes de pré-traitement nécessaires à la sauvegarde du vault Live Backup.

1001 Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault s'est terminé avec succès.

Rapport : Live Backup a terminé les étapes de pré-traitement nécessaires à la sauvegarde du vault Live Backup. Le Live Backup Server est arrêté, et ses bases de données sont prêtes à être sauvegardées par une application de sauvegarde tierce.

1002 Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault a échoué.

Problème : Les étapes de pré-traitement de la sauvegarde ont échoué. Aucune donnée n’a été sauvegardée, et le Live Backup Server n’est peut-être pas dans un état opérationnel. Ce problème peut résulter d’une erreur matérielle ayant causé la corruption de la base de données.

Solution : Pour résoudre ce problème, vérifiez les bases de données. Puis lancez manuellement le pré-traitement de la sauvegarde, et enfin relancez l’intégralité du processus de sauvegarde. S’il échoue à nouveau, contactez le Support Technique Atempo.

1003 Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault a échoué. La sauvegarde du Vault ne peut pas être exécutée pour l'instant.

Problème : Les étapes de pré-traitement de la sauvegarde ont échoué. Le Live Backup Server n’a donc pas été préparé à la sauvegarde et aucune donnée n’a été sauvegardée. Une activité interne, tel que le traitement des anciennes versions ou le compactage, peut être en cours sur le Live Backup Server.

Solution : Attendez que ces processus soient terminés, puis relancez la sauvegarde du vault Live Backup. Assurez-vous de ne pas planifier la sauvegarde en même temps que le traitement des anciennes versions.

1004 Le pré-traitement de la sauvegarde du Vault a échoué. La sauvegarde du Vault ne peut pas être exécutée pour l'instant.

Problème : Les étapes de pré-traitement de la sauvegarde ont échoué. Le Live Backup Server n'a donc pas été préparé à la sauvegarde et aucune donnée n'a été sauvegardée. Une activité interne peut être en cours sur le Live Backup Server.

Solution : Attendez que ces processus soient terminés, puis relancez la sauvegarde du vault Live Backup. Assurez-vous de ne pas planifier la sauvegarde en même temps que le traitement des anciennes versions.

1005 Pré-traitement de la sauvegarde du Vault : impossible de détacher au moins une base de données cliente.

Problème : L'étape de pré-traitement de sauvegarde n'a pas réussi à détacher une base de données cliente, opération permettant de sauvegarder la base de données comme un jeu de fichiers. Ce problème peut se produire si une base de données est corrompue, supprimée, ou verrouillée par une application. Il peut également se produire si le serveur est surchargé, ce qui est possible si IIS est démarré.

Solution : Notez bien que la sauvegarde correspondante peut être incomplète car il peut manquer une base de données cliente ou elle peut contenir une base de données cliente endommagée. Si vous constatez un problème, relancez la sauvegarde.

1010 Le post-traitement de la sauvegarde du Vault a démarré.

Rapport : Live Backup a lancé les étapes de post-traitement nécessaires à l'issue de la sauvegarde du vault Live Backup.

1011 Le post-traitement de la sauvegarde du Vault s'est terminé avec succès. Live Backup redémarre.

Rapport : Live Backup a réussi les étapes de post-traitement nécessaires après une sauvegarde du vault Live Backup. Live Backup Server est complètement opérationnel.

1012 Le post-traitement de la sauvegarde du Vault a échoué.

Problème : L'étape de post-traitement de la sauvegarde a échoué. Même si la sauvegarde a réussi, le Live Backup Server n'est plus dans un état opérationnel. Ce type d'échec se produit lorsque certains fichiers Live Backup importants sont verrouillés par une application tierce.

Solution : Pour résoudre le problème, assurez-vous que l'application de sauvegarde tierce a terminé et ne verrouille pas des fichiers Live Backup. Puis, relancez le post-traitement de la sauvegarde. S'il échoue à nouveau, contactez le Support Technique Atempo.

1013 Post-traitement de la sauvegarde du Vault : impossible d'attacher au moins une base de données cliente.

Problème : L’étape de post-traitement de sauvegarde n’a pas réussi à attacher une base de données cliente. Ce problème peut se produire si une base de données est corrompue, supprimée, ou verrouillée par une application. La cause la plus probable est que le post-traitement a été lancé manuellement avant la fin de la sauvegarde.

Solution : Pour résoudre ce problème et permettre à la base de données d’être rattachée, assurez-vous que l’application de sauvegarde tierce n’est pas en cours d’exécution. Sinon, attendez qu’elle ait terminé et faites une nouvelle tentative. Si l’application tierce n’est pas lancée, exécutez à nouveau les étapes de post-traitement manuellement. Si le problème persiste, l’ordinateur client représenté par cette base de données ne sera plus protégé par Live Backup Server.

1014 Post-traitement de la sauvegarde du Vault : impossible d'attacher au moins une base de données cliente.

Problème : L’étape de post-traitement de sauvegarde n’a pas réussi à attacher une base de données cliente. Ce problème peut se produire si une base de données est corrompue, supprimée, ou verrouillée par une application. La cause la plus probable est que le post-traitement a été lancé manuellement avant la fin de la sauvegarde.

Solution : Pour résoudre ce problème et permettre à la base de données d’être rattachée, assurez-vous que l’application de sauvegarde tierce n’est pas en cours d’exécution. Sinon, attendez qu’elle ait terminé et faites une nouvelle tentative. Si l’application tierce n’est pas lancée, exécutez à nouveau les étapes de post-traitement manuellement. Si le problème persiste, l’ordinateur client représenté par cette base de données ne sera plus protégé par Live Backup Server.

Messages sur la restauration du Vault par un produit tiers

1300 Le pré-traitement de la restauration du Vault a démarré.

Rapport : Live Backup a lancé les étapes de pré-traitement nécessaires à la restauration du vault Live Backup.

1301 Le pré-traitement de la restauration du Vault s'est terminé avec succès.

Rapport : Le pré-traitement est terminé. Live Backup Server est prêt pour la restauration du vault.

1302 Le pré-traitement de la restauration du Vault a échoué.

Problème : Les étapes de pré-traitement nécessaires à la restauration du vault Live Backup ont échoué. Live Backup Server n'est pas opérationnel. Certains fichiers critiques de Live Backup sont verrouillés par une application externe.

Solution : Réinstallez SQL Server, puis réinstallez Live Backup Server. Relancez la restauration du vault. Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.

1303 Le pré-traitement de la restauration du Vault a échoué.

Problème : Les étapes de pré-traitement nécessaires à la restauration du vault Live Backup ont échoué. Live Backup Server n'est pas opérationnel. Une activité interne, tel que le traitement des anciennes versions ou le compactage, peut être en cours sur le Live Backup Server.

Solution : Réinstallez SQL Server, puis réinstallez Live Backup Server. Relancez la restauration du vault. Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.

1304 Le pré-traitement de la restauration du Vault a échoué. Vous devez réinstaller Live Backup Server pour pouvoir effectuer la restauration du Vault.

Problème : Vous devez restaurer le Vault Live Backup sur une nouvelle installation de Live Backup Server. Cette erreur se produit si vous tentez de restaurer vers une installation de Live Backup déjà existante.

Solution : Réinstallez SQL Server puis réinstallez Live Backup Server. Arrêtez IIS, et assurez-vous que l'auto-création de clients est désactivée. Puis relancez la restauration du Vault Live Backup.

1310: Le post-traitement de la restauration du Vault a démarré.

Rapport : Live Backup a lancé les étapes de post-traitement nécessaires à la restauration du vault Live Backup.

1311 Le post-traitement de la restauration du Vault s'est terminé avec succès.

Rapport : Le post-traitement est terminé. Live Backup Server a redémarré.

1312 Le post-traitement de la restauration du Vault a échoué.

Problème : Les étapes de post-traitement initiées par la restauration du vault Live Backup par une application tierce ont échoué. Live Backup Server n'est pas opérationnel. Certains fichiers critiques de Live Backup sont verrouillés par une application externe.

Solution : Assurez-vous que la sauvegarde par l'application tierce s'est terminée correctement et ne verrouille pas des fichiers. Puis relancez manuellement le post-traitement. Voir "Restaurer à l'aide d'une application tierce", page 57. Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.

1313 Le post-traitement de la restauration du Vault a échoué. La version installée du serveur Live Backup *numéro_version* est différente de celle sauvegardée *numéro_version*. La restauration du Vault a échoué.

Problème : Vous devez restaurer le vault vers un Live Backup Server nouvellement installé et de la même version que le serveur sur lequel la sauvegarde a été effectuée. Cette erreur apparaît si les numéros de version ne correspondent pas.

Solution : Sur l'ordinateur cible, réinstallez SQL Server, puis réinstallez la version de Live Backup Server à partir de laquelle la sauvegarde du vault a été effectuée. Relancez ensuite la restauration du vault.

Messages sur l'export

1800 Le serveur Live Backup a commencé la préparation de l'export.

Rapport : Live Backup se prépare à exporter les clients sélectionnés, mais il n'a pas encore terminé. Aucune autre tâche de maintenance n'est autorisée.

1801 Le serveur Live Backup est prêt pour l'export.

Rapport : Live Backup Server est prêt à exporter des clients. Vous pouvez commencer à copier les fichiers. Voir "Exporter des clients depuis un serveur Live Backup", page 151. Le serveur ne sera opérationnel que lorsque vous aurez cliqué sur Relancer.

1802 Le serveur Live Backup a échoué dans la préparation de l'export à cause d'une erreur interne.

Problème : Le serveur Live Backup a détecté une erreur interne l'empêchant de terminer l'étape de préparation. Cette erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Live Backup Server n'est pas opérationnel.

Solution : Lancez ou rafraîchissez la Live Backup Console. Réactivez les fonctionnalités : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Redémarrer après l'export**.

Si Live Backup Server est dans l'état *Arrêté*, relancez-le. S'il ne se relance pas immédiatement, consultez les logs SQL pour d'éventuels détails.

Dès que le serveur est dans l'état *Actif*, assurez-vous qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'Export.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1803 Le serveur Live Backup a échoué dans la préparation de l'export du client car une tâche interne n'a pas pu être arrêtée.

Problème : Live Backup a essayé d'arrêter un processus interne, mais celui-ci ne s'est pas arrêté dans les délais impartis. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Live Backup Server n'est pas opérationnel.

Solution : Lancez ou rafraîchissez la Live Backup Console. Réactivez les fonctionnalités : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Redémarrer après l'export**.

Si Live Backup Server est dans l'état *Arrêté*, relancez-le. S'il ne se relance pas immédiatement, consultez les logs SQL pour d'éventuels détails.

Dès que le serveur est dans l'état *Actif*, assurez-vous qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'Export.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1804 Le serveur Live Backup a échoué dans la préparation de l'export du client car une base de données requise n'a pas pu être détachée.

Problème : Live Backup n'a pas réussi à détacher une base de données dans les délais impartis. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Live Backup Server n'est pas opérationnel.

Solution : Lancez ou rafraîchissez la Live Backup Console. Réactivez les fonctionnalités : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Redémarrer après l'export**.

Si Live Backup Server est dans l'état *Arrêté*, relancez-le. S'il ne se relance pas immédiatement, consultez les logs SQL pour d'éventuels détails.

Dès que le serveur est dans l'état *Actif*, assurez-vous qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'Export.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1805 Le serveur Live Backup n'a pas pu détacher une base de données système *nom_base_de_données*. La préparation de l'export du client est toujours en cours.

Rapport : Live Backup n'a pas réussi à détacher la base de données système spécifiée dans les délais impartis. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Live Backup continue la préparation à l'export du client.

1806 Le serveur Live Backup n'a pas pu détacher une base de données *nom_base de données* appartenant à un client *nom_client*. La préparation de l'export du client est toujours en cours.

Rapport : Live Backup n'a pas réussi à détacher la base de données système spécifiée dans les délais impartis. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Live Backup continue la préparation à l'export du client.

1810 Le serveur Live Backup est en cours de redémarrage après avoir terminé l'export du client.

Rapport : Live Backup Server a commencé à redémarrer après l'export, mais il n'a pas encore terminé. Veuillez patienter.

1811 Le serveur Live Backup a maintenant redémarré.

Rapport : Live Backup Server a redémarré après l'export et est maintenant opérationnel.

1812 Le serveur Live Backup n'a pas pu redémarrer après l'export à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup a rencontré une erreur interne qui l'a empêché de redémarrer après l'export. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Live Backup Server n'est pas opérationnel.

Solution : Consultez les logs SQL, et résolvez les problèmes identifiés. Puis relancez ou rafraîchissez la Live Backup Console et réactivez les fonctionnalités : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Redémarrer après l'export**.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1813 Le serveur Live Backup n'a pas pu redémarrer après l'export en raison d'un problème lors de l'attachement des bases de données système Live Backup *nom_base_de_données* à partir du fichier *nom_fichier*.

Problème : Live Backup n'a pas réussi à attacher la base de données système spécifiée. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données, une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server, ou un mauvais placement des fichiers des bases de données. Live Backup Server n'est pas opérationnel.

Solution : Assurez-vous que les fichiers bases de données se trouvent à l'emplacement approprié. Puis consultez les logs SQL, et résolvez les problèmes identifiés. Enfin, relancez ou rafraîchissez la Live Backup Console et réactivez les fonctionnalités : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Redémarrer après l'export**.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1814 Le serveur Live Backup n' a pas pu attacher une base de données *nom_base_de_données* appartenant au client *nom_client* à partir du fichier *nom_fichier*.

Problème : L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données, une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server, ou un mauvais placement des fichiers des bases de données. La commande **Redémarrer après l'export** est toujours en cours.

Solution : Assurez-vous que les fichiers bases de données se trouvent à l'emplacement approprié. Puis consultez les logs SQL, et résolvez les problèmes identifiés.

1815 Le serveur Live Backup n' a pas pu attacher plusieurs bases de données clientes.

Problème : Live Backup n'a pas réussi à attacher plusieurs bases de données clientes. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données, une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server, ou un mauvais placement des fichiers des bases de données. La commande **Redémarrer après l'export** est toujours en cours.

Solution : Pour savoir quelle base de données est en cause, voir le message 1814, décrit plus haut. Assurez-vous que les fichiers bases de données se trouvent à l'emplacement approprié. Puis consultez les logs SQL, et résolvez les problèmes identifiés.

Messages sur l'import

1500 Le serveur Live Backup a commencé la préparation de l'import du client.

Rapport : Live Backup se prépare à importer les clients, mais il n'a pas terminé cette préparation. Aucune autre tâche de maintenance n'est autorisée.

1501 Le serveur Live Backup est prêt pour l'import du client.

Rapport : Live Backup est prêt à importer les clients. Aucune autre tâche de maintenance n'est autorisée.

1502 Le serveur Live Backup a échoué dans la préparation de l'import du client à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup Server a rencontré une erreur interne l'ayant empêché de terminer l'étape de préparation. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Aucune tâche de maintenance n'est disponible.

Solution : Abandonnez l'import : Ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Si Live Backup Server est dans l'état *Arrêté*, relancez-le. S'il ne se relance pas immédiatement, consultez les logs SQL pour d'éventuels détails.

Dès que le serveur est dans l'état *Actif*, assurez-vous qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'Export.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1503 Le serveur Live Backup a échoué dans la préparation de l'import du client à cause d'une tâche interne qui n'a pas pu être arrêtée.

Problème : Live Backup a essayé d'arrêter un processus interne, mais celui-ci ne s'est pas arrêté dans les délais impartis. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Aucune tâche de maintenance n'est disponible.

Solution : Relancez ou rafraîchissez la Live Backup Console et annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Si Live Backup Server est dans l'état *Arrêté*, relancez-le. S'il ne se relance pas immédiatement, consultez les logs SQL pour d'éventuels détails.

Dès que le serveur est dans l'état *Actif*, assurez-vous qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'Export.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1510 Le serveur Live Backup a démarré la finalisation de l'import du client.

Rapport : Live Backup est en cours de finalisation d'import du client. Aucune tâche de maintenance n'est disponible.

1511 Le serveur Live Backup a finalisé l'import du client. Le serveur Live Backup a redémarré.

Rapport : Live Backup a finalisé l'import du client. Toutes les fonctions du serveur Live Backup ont redémarré.

1512 Le serveur Live Backup a échoué dans la finalisation de l'import du client à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup Server a rencontré une erreur interne l'ayant empêché de finaliser l'import du client. L'erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server. Aucune tâche de maintenance n'est disponible.

Solution : Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Si Live Backup Server est dans l'état *Arrêté*, relancez-le. S'il ne se relance pas immédiatement, consultez les logs SQL pour d'éventuels détails.

Dès que le serveur est dans l'état *Actif*, assurez-vous qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'Export.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1513 L'import s'est terminé anormalement à cause d'une erreur interne. La fonctionnalité Live Backup server a repris avec succès.

Problème : Live Backup Server a rencontré une erreur l'ayant empêché de terminer l'import. Cette erreur peut être causée par :

- Une corruption de base de données
- Une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server
- Des fichiers manquants indispensables à l'import
- Des droits insuffisants pour l'accès aux fichiers nécessaires à l'import

Solution : Consultez les logs SQL, et résolvez les problèmes identifiés. Assurez-vous que tous les fichiers nécessaires à l'import se trouvent à l'emplacement approprié. Si c'est le cas, vérifiez que le compte servant à démarrer SQL Server (habituellement le compte système local) dispose de tous les droits sur ces fichiers.

Vérifiez qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'import.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1514 L'import du client est arrêté à la demande de *nom_utilisateur*. Le serveur Live Backup a redémarré.

Rapport : L'import a été arrêté par l'utilisateur spécifié. Les fonctions du serveur ont redémarré.

1520 Le serveur Live Backup a commencé l'import de la structure du groupe du dossier *nom_dossier* dans le groupe *nom_groupe*.

Rapport : Live Backup Server a commencé à importer la structure du groupe depuis les fichiers situés dans le dossier spécifié vers le groupe cible spécifié.

1521 Le serveur Live Backup a terminé l'import de la structure du groupe du dossier *nom_dossier* dans le groupe *nom_groupe*.

Rapport : Live Backup Server a terminé d'importer la structure du groupe depuis les fichiers situés dans le dossier spécifié vers le groupe cible spécifié.

1522 Le serveur Live Backup a échoué dans l'import de la structure du groupe du dossier *nom_dossier* dans le groupe *nom_groupe* à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup Server a rencontré une erreur interne l'ayant empêché de terminer tous les processus. Cette erreur peut être causée par :

- Une corruption de base de données
- Une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server
- Des fichiers manquants indispensables à l'import
- Des droits insuffisants pour l'accès aux fichiers nécessaires à l'import
- Des types de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de base de données Live Backup
- Des versions de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de bases de données Live Backup 3.10

Aucune autre tâche de maintenance n'est disponible.

Solution : Consultez les logs SQL, et résolvez les problèmes identifiés.

Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Assurez-vous que tous les fichiers nécessaires à l'import se trouvent à l'emplacement approprié. Si c'est le cas, vérifiez que le compte servant à démarrer SQL Server (habituellement le compte système local) dispose de tous les droits sur ces fichiers.

Vérifiez qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'import.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1523 Live Backup n'a pas importé la structure du groupe car cette option n'a pas été sélectionnée.

Rapport : L'utilisateur n'a pas sélectionné l'option d'import de la structure du groupe dans l'Assistant d'import de clients. Live Backup n'a donc pas effectué cet import.

1524 Live Backup a échoué dans l'import de la structure du groupe car les fichiers source n'ont pas été trouvés à l'emplacement spécifié *chemin_daccès*.

Problème : Live Backup Server n'a pas importé la structure du groupe car il n'a pas trouvé les fichiers source de la structure du groupe à l'emplacement spécifié.

Solution : Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Assurez-vous que tous les fichiers nécessaires à l'import se trouvent à l'emplacement approprié. Si c'est le cas, vérifiez que le compte servant à démarrer SQL Server (habituellement le compte système local) dispose de tous les droits sur ces fichiers.

Vérifiez qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'import.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1525 Live Backup a échoué dans l'import de la structure du groupe située dans *chemin_daccès* à cause d'une version du produit incompatible. La version de Live Backup qui est installée est *version_n* alors que les fichiers ont été importés à partir de la version *version_n*.

Problème : Les clients doivent être importés dans un serveur Live Backup de même version que le serveur source. Cette erreur apparaît si les numéros de version ne correspondent pas.

Solution : Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Mettez à jour Live Backup Server avec la version la plus récente sur les deux ordinateur serveurs. Relancez l'export, puis l'import.

1526 Le serveur Live Backup a commencé l'import de la structure du groupe du dossier *nom_dossier* dans le groupe défini lors de l'export.'

Rapport : Live Backup Server importe la structure du groupe comme il a été demandé.

1527 Live Backup a échoué dans l'import de la structure du groupe située dans *chemin_daccès* car les fichiers source spécifiés pour l'import ne contiennent pas les informations sur le groupe de destination.

Problème : Les fichiers spécifiés ne contiennent pas les informations sur la structure du groupe. Cette erreur peut se produire si le nom du groupe cible n'a pas été explicitement défini dans l'Assistant d'import de clients.

Solution : Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Ensuite, relancez l'Assistant d'import de clients, et assurez-vous de bien définir le nom du groupe cible.

1530 Le serveur Live Backup a commencé l'import des données partagées du dossier *nom_dossier*.

Rapport : Live Backup Server importe les données partagées comme il a été demandé.

1531 Le serveur Live Backup a terminé l'import des données partagées du dossier *nom_dossier*.

Rapport : Live Backup Server a importé les données partagées depuis les fichiers du dossier spécifié, comme il a été demandé.

1532 Le serveur Live Backup a échoué dans l'import des données partagées du dossier *nom_dossier* à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup Server a rencontré une erreur interne l'ayant empêché de terminer tous les processus. Cette erreur peut être causée par :

- Une corruption de base de données
- Une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server
- Des fichiers manquants indispensables à l'import
- Des droits insuffisants pour l'accès aux fichiers nécessaires à l'import
- Des types de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de bases de données Live Backup
- Des versions de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de bases de données Live Backup 3.10

Aucune autre tâche de maintenance n'est disponible.

Solution : Consultez les logs SQL, et résolvez les problèmes identifiés.

Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Assurez-vous que tous les fichiers nécessaires à l'import se trouvent à l'emplacement approprié. Si c'est le cas, vérifiez que le compte servant à démarrer SQL Server (habituellement le compte système local) dispose de tous les droits sur ces fichiers.

Vérifiez qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'import.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1533 Live Backup n'a pas importé les données partagées car cette option n'a pas été sélectionnée

Rapport : L'utilisateur n'a pas sélectionné l'option d'import des références partagées dans l'Assistant d'import de clients. Live Backup n'a donc pas effectué cet import.

1534 Live Backup a échoué dans l'import des données partagées car les fichiers source n'ont pas été trouvés à l'emplacement spécifié *chemin_daccès*.

Problème : Live Backup Server n'a pas importé les données et les références partagées car il n'a pas trouvé les fichiers sources des données partagées à l'emplacement spécifié.

Solution : Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Assurez-vous que tous les fichiers nécessaires à l'import se trouvent à l'emplacement approprié. Si c'est le cas, vérifiez que le compte servant à démarrer SQL Server (habituellement le compte système local) dispose de tous les droits sur ces fichiers.

Vérifiez qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'import.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1535 Live Backup a échoué dans l'import des données partagées situées dans *chemin_daccès* à cause d'une version du produit incompatible. La version de Live Backup qui est installée est *version_n* alors que les fichiers ont été importés à partir de la version *version_n*.

Problème : Les clients doivent être importés dans un serveur Live Backup de même version que le serveur source. Cette erreur apparaît si les numéros de version ne correspondent pas.

Solution : Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Mettez à jour Live Backup Server avec la version la plus récente sur les deux ordinateur serveurs. Relancez l'export, puis l'import.

1536 Le serveur Live Backup ne peut pas décoder les fichiers source de l'import situés dans *chemin_daccès* qui contiennent *n* références partagées. Les paramètres de codage sont différents. Ces références partagées seront ignorées.

Rapport : Certaines références partagées sont cryptées à l'aide de paramètres différents de ceux spécifiés sur le serveur Live Backup cible. Le serveur Live Backup ne peut pas décrypter ces références et elles seront donc ignorées. Certaines données protégées des clients importés pourront manquer.

1537 Références restantes : *x* de toutes les *y* détectées. *z* nouvelles références créées. La copie de *n* références a échoué car elles existent déjà dans l'emplacement cible *chemin_daccès*.

Rapport : Ce message d'état vous informe sur le nombre total de références (y), le nombre qu'il reste à importer (x), le nombre de références ayant été créées (z), et le nombre de références n'ayant pas pu être importées car elles existent déjà (n).

1540 Le serveur Live Backup a commencé l'import des clients du dossier *nom_dossier* dans le groupe *nom_groupe*.

Rapport : Live Backup Server importe les clients depuis le dossier spécifié vers le groupe spécifié.

1541 Le serveur Live Backup a terminé l'import des clients du dossier *nom_dossier* dans le groupe *nom_groupe*.

Rapport : Live Backup Server a importé les clients depuis le dossier spécifié vers le groupe spécifié.

1542 Le serveur Live Backup a échoué dans l'import des clients du dossier *nom_dossier* dans le groupe *nom_groupe* à cause d'une erreur interne. Pour plus d'informations, consultez les logs SQL Server.

Problème : Live Backup Server a rencontré une erreur interne l'ayant empêché de terminer tous les processus. Cette erreur peut être causée par :

- Une corruption de base de données
- Une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server
- Des fichiers manquants indispensables à l'import
- Des droits insuffisants pour l'accès aux fichiers nécessaires à l'import
- Des types de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de bases de données Live Backup
- Des versions de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de bases de données Live Backup 3.10

Aucune autre tâche de maintenance n'est disponible.

Solution : Consultez les logs SQL Server, et résolvez les problèmes identifiés.

Annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Assurez-vous que tous les fichiers nécessaires à l'import se trouvent à l'emplacement approprié. Si c'est le cas, vérifiez que le compte servant à démarrer SQL Server (habituellement le compte système local) dispose de tous les droits sur ces fichiers.

Vérifiez qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez l'import.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1543 Live Backup a échoué dans l'import du client %2 du dossier %1 à cause d'une erreur interne

Problème : Live Backup Server a rencontré une erreur interne l'ayant empêché d'importer le client spécifié. Cette erreur peut être causée par :

- Une corruption de base de données
- Une surcharge de l'ordinateur Live Backup Server
- Des fichiers manquants indispensables à l'import
- Des droits insuffisants pour l'accès aux fichiers nécessaires à l'import
- Des types de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de bases de données Live Backup
- Des versions de fichiers invalides : les fichiers spécifiés ne sont pas des fichiers de bases de données Live Backup 3.10

Solution : Le client spécifié ne sera pas importé lors de cette opération d'import. Lorsque l'import est terminé, exportez à nouveau ce client, puis relancez son import.

1544 Live Backup a échoué dans l'import de tous les clients sélectionnés car aucune licence restante n'est disponible.

Problème : Vous devez disposer d'un nombre suffisant de licences pour tous les clients que vous importez. Ce message apparaît s'il n'y a plus de licences disponibles.

Solution : Ajoutez des licences sur le serveur cible, puis relancez l'import. Pour plus d'informations sur les licences, voir "Ajouter des licences client", page 44.

1545 Live Backup a échoué dans l'import du client *nom_client* à cause d'une version du produit incompatible. La version de Live Backup qui est installée est *version_n* alors que les fichiers ont été importés à partir de la version *version_n*.

Problème : Les clients doivent être importés dans un serveur Live Backup de même version que le serveur source. Cette erreur apparaît si les numéros de version ne correspondent pas.

Solution : Le processus d'import continuera ses tentatives d'import d'autres clients. Pour résoudre le problème, annulez l'import : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Arrêter l'import**.

Mettez à jour Live Backup Server avec la version la plus récente sur les deux ordinateur serveurs. Relancez l'export, puis l'import.

1546 Live Backup a échoué dans l'import du client *nom_client* car il contient des blocs qui sont codés avec un algorithme qui est incompatble avec les paramètres de codage courants.

Rapport : Les fichiers du client spécifié sont cryptés à l'aide de paramètres différents de ceux spécifiés sur le serveur Live Backup cible. Le serveur Live Backup ne peut pas décrypter ces fichiers et ce client sera donc ignoré.

1547 Import de clients à partir de *p* : *x* client(s) détecté(s) dans ce dossier ; *y* importé(s) avec succès ; *z* ont échoué à l'import.

Rapport : Ce message d'état vous informe sur l'emplacement du dossier source (*p*), le nombre total de clients (*x*), le nombre de clients importés (*y*), et le nombre de clients dont l'import a échoué (*z*).

1548 Live Backup a échoué dans l'import du client *nom_client* car aucune licence Full restante n'est disponible.

Problème : Vous devez disposer d'un nombre suffisant de types de licences nécessaires pour chaque client importé. Ce message apparaît s'il n'y a plus de licences Full disponibles.

Solution : Ajoutez des licences Full sur le serveur cible, puis relancez l'import. Pour plus d'informations sur les licences, voir "Ajouter des licences client", page 44.

1549 Live Backup a échoué dans l'import du client *nom_client* car aucune licence Express restante n'est disponible.

Problème : Vous devez disposer d'un nombre suffisant de types de licences nécessaires pour chaque client importé. Ce message apparaît s'il n'y a plus de licences Express disponibles.

Solution : Ajoutez des licences Express sur le serveur cible, puis relancez l'import. Pour plus d'informations sur les licences, voir "Ajouter des licences client", page 44.

1550 Après l'import du client *nom_client*, il existe maintenant *n* nouvelles références non résolues au stockage partagé. Des versions de fichiers ne seront pas disponibles pour la restauration.

Problème : Les pointeurs du client spécifié qui pointent vers des données de la base de données partagée ne peuvent pas être résolus. Le client ne peut donc pas trouver les données.

Solution : Certaines versions de fichiers (référencées par ces pointeurs) ne seront pas disponibles pour la restauration.

Messages sur la mise à jour

1900 Live Backup Server a commencé à préparer la mise à jour des bases de données clientes.

Rapport : Live Backup a commencé à préparer la mise à jour du client. D’autres tâches de maintenance sont bloquées tant que la mise à jour n’est pas finie.

1901 Live Backup Server est prêt à mettre à jour des bases de données clientes.

Rapport : Live Backup Server commence la mise à jour du client. D’autres tâches de maintenance sont bloquées tant que la mise à jour n’est pas finie.

1902 Live Backup Server a échoué dans la préparation à la mise à jour des bases de données clientes en raison d'une erreur interne.

Problème : Live Backup Server a détecté une erreur interne empêchant la préparation de la mise à jour. Aucune tâche de maintenance n’est disponible. Cette erreur peut être due à une base corrompue ou bien à une activité interne ou externe très importante sur le serveur Live Backup.

Solution : Relancez Live Backup Console, et assurez-vous que l’état de Live Backup Server est actif. S’il est arrêté, vérifiez les logs d’erreurs SQL pour une explication possible.

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’activité externe sur le serveur Live Backup puis relancez la mise à jour. Si le problème persiste, contactez le support client.

1903 Live Backup Server a échoué dans la préparation à la mise à jour des bases de données clientes car une tâche interne n'a pas pu être arrêtée.

Problème : Live Backup Server n'a pas pu préparer le client pour la mise à jour car un processus interne en cours n'a pu être arrêté. Cette erreur peut être due à une base corrompue ou bien à une activité interne ou externe très importante sur le serveur Live Backup.

Solution : Relancez Live Backup Console, et assurez-vous que l'état de Live Backup Server est actif. S'il est arrêté, vérifiez les logs d'erreurs SQL pour une explication possible.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'activité externe sur le serveur Live Backup puis relancez la mise à jour. Si le problème persiste, contactez le support client.

1911 Live Backup Server a terminé la mise à jour des bases de données clientes. Live Backup Server a redémarré.

Rapport La mise à jour est complétement terminée. Live Backup a repris une activité normale.

1912 Live Backup Server n'a pas pu terminer la mise à jour des bases de données clientes en raison d'une erreur interne.

Problème : Live Backup Server n'a pas pu terminer la mise à jour suite à une erreur interne. Cette erreur peut être due à une base corrompue ou bien à une activité interne ou externe très importante sur le serveur Live Backup. Aucune tâche de maintenance n'est disponible.

Solution : Relancez Live Backup Console, et assurez-vous que l'état de Live Backup Server est actif. S'il est arrêté, vérifiez les logs d'erreurs SQL pour une explication possible.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'activité externe sur le serveur Live Backup, attendez deux heures et relancez la mise à jour. Si le problème persiste, contactez le support client.

1920 Progression de la mise à jour des bases de données clientes. Nb total de bases de données : *x*; restant à mettre à jour : *y*; mises à jour en échec : *z*.

Rapport : Ce message vous renseigne sur la progression de la mise à jour. Il indique le nombre total de bases à mettre à jour, le nombre de bases restantes et le nombre de bases pour lesquelles la mise à jour a échoué. Pour plus de détails concernant les échecs de mise à jour, voir les messages 1921 et 1922 ci-dessous.

1921 Live Backup a échoué lors de la mise à jour de la base de données du client *nom_client* vers la version *x* en raison d'une erreur interne.

Problème : Live Backup Server a échoué dans la mise à jour de la base du client spécifié suite à une erreur interne. Cette erreur peut être due à une base corrompue ou bien à une activité interne ou externe très importante sur le serveur Live Backup.

Solution : Si ce compte client contient des données critiques, contactez le support client. Sinon, vous pouvez lancer une nouvelle réplication du client. A partir de Live Backup Console, supprimez le client. Voir "Supprimer des clients ou des groupes", page 105. Assurez-vous que la création automatique de clients est activée (voir "Créer des clients automatiquement", page 91), puis laissez le client se recréer et lancer une duplication.

1922 Live Backup a échoué lors de la mise à jour de la base de données du client *nom_client* vers la version *x* car sa version d'origine ne peut pas être mise à jour.

Problème : Live Backup Server a échoué dans la mise à jour de la base du client spécifié vers la version spécifiée car la version actuelle du client ne supporte pas la mise à jour vers la version cible. Voir le manuel d'installation Live Backup pour plus d'informations concernant les versions supportées pour la mise à jour.

Solution : Mettez à jour le client de manière séquentielle jusqu'à une version supportée.

Messages sur la migration vers SQL Server 2005

Pour plus d'informations sur la migration vers SQL 2005, voir le *Manuel d'installation Live Backup*.

1600 Le serveur Live Backup a commencé la préparation de la mise à jour de Microsoft SQL Server 2000.

Rapport : La préparation à la mise à jour vers SQL Server 2005 a commencé, mais n'est pas terminée. Le serveur n'est pas opérationnel.

1601 Le serveur Live Backup est prêt pour la mise à jour de Microsoft SQL Server vers la version 2005.

Rapport : La préparation à la mise à jour vers SQL Server 2005 est terminée. Le serveur n'est pas opérationnel. Veuillez commencer le processus de mise à jour vers Microsoft SQL Server.

1602 Le serveur Live Backup a commencé l'annulation de la préparation de la mise à jour de Microsoft SQL Server.'

Rapport : La préparation de l'annulation de la mise à jour vers SQL Server 2005 a commencé, mais n'est pas terminée. Le serveur n'est pas opérationnel.

1603 Live Backup Server a annulé la préparation de la mise à jour de Microsoft SQL Server. Le serveur Live Backup redémarre.

Rapport : La préparation de l'annulation de la mise à jour vers SQL Server 2005 est terminée. Les fonctions du serveur Live Backup ont redémarré.

1604 La mise à jour de Microsoft SQL Server est terminée. Le serveur Live Backup a commencé la configuration finale requise.

Rapport : Live Backup Server a commencé, mais n'a pas terminé la mise à jour de SQL Server. Le serveur ne sera pas opérationnel tant que le processus n'est pas terminé.

1605 Le serveur Live Backup a terminé la configuration finale requise après la mise à jour de Microsoft SQL Server. Le serveur a redémarré.

Rapport : Live Backup Server a terminé la mise à jour de SQL Server. Les fonctions du serveur Live Backup ont redémarré.

1610 Le serveur Live Backup a échoué dans la préparation de la mise à jour de Microsoft SQL Server vers 2005 car une tâche interne n'a pas pu être arrêtée.

Problème : Live Backup a tenté d'arrêter un processus interne, mais celui-ci ne l'a pas fait dans les délais impartis. Cette erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur du serveur Live Backup. Le serveur Live Backup n'est pas opérationnel.

Solution : Lancez ou rafraîchissez la Live Backup Console. Réactivez les fonctionnalités : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Désactiver la préparation de la mise à jour du serveur SQL**.

1611 Le serveur Live Backup a échoué dans l'annulation de la préparation de la mise à jour de Microsoft SQL Server vers 2005 à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup a rencontré une erreur interne qui l'a empêché de terminer la préparation à la mise à jour. Cette erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur du serveur Live Backup. Le serveur Live Backup n'est pas opérationnel.

Solution : Lancez ou rafraîchissez la Live Backup Console. Réactivez les fonctionnalités : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Désactiver la préparation de la mise à jour du serveur SQL**.

Dès que le serveur est dans l'état *Actif*, assurez-vous qu'aucun processus externe n'est en cours d'exécution sur l'ordinateur Live Backup Server, puis relancez **Préparer la mise à jour du serveur SQL**.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1612 Le serveur Live Backup a échoué dans l'annulation de la préparation de la mise à jour de Microsoft SQL Server vers 2005 à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup a rencontré une erreur interne l'ayant empêché d'annuler la préparation à la mise à jour. Cette erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur du serveur Live Backup. Le serveur Live Backup n'est pas opérationnel.

Solution : Consultez les logs SQL Server, et résolvez les problèmes identifiés. Lancez ou rafraîchissez la Live Backup Console et faites une nouvelle tentative : ouvrez **Live Backup Servers**, faites un clic droit sur ***nom_serveur***, puis cliquez sur **Désactiver la préparation de la mise à jour du serveur SQL**.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1613 Le serveur Live Backup a échoué dans la configuration finale après la mise à jour de SQL Server car il n'a pas réussi à copier SrvSup80.dll de *nom_dossier* vers *nom_dossier*.

Problème : Live Backup Server n'a pas réussi à copier SrvSup80.dll vers l'emplacement approprié. Cette erreur peut être causée par :

- La corruption du fichier SrvSup80.dll ;
- Le compte du système d'exploitation utilisé pour lancer SQL server ne dispose pas des droits appropriés pour le fichier ou dossier spécifié ;
- L'ordinateur hébergeant Live Backup Server est surchargé par une activité interne ou externe trop importante.

Live Backup Server n'est pas opérationnel.

Solution : Copiez SrvSup80.dll manuellement, et redémarrez la Live Backup Console.

Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

1614 Le serveur Live Backup a échoué dans la configuration finale après la mise à jour du serveur SQL à cause d'une erreur interne.

Problème : Live Backup a rencontré une erreur interne l'ayant empêché de finaliser la mise à jour. Cette erreur peut être causée par la corruption d'une base de données ou une surcharge de l'ordinateur du serveur Live Backup. Le serveur Live Backup n'est pas opérationnel.

Solution : Consultez les logs SQL Server, et résolvez les problèmes identifiés. Redémarrez la Live Backup Console. Si le problème persiste, appelez le Support Technique Atempo.

ANNEXE D

Glossaire



arborescence de la console
Le côté gauche de la fenêtre Microsoft Management Console dans laquelle apparaissent les noeuds Live Backup. Chaque noeud représente un objet, un conteneur ou un outil.

archivage
Dans Live Backup, l'archivage est le processus qui consiste à déplacer des fichiers depuis l'espace de stockage du serveur Live Backup vers le serveur LiveArchive pour du stockage à long terme. *Voir aussi* Traitement des anciennes versions.

bloc SIOS
Méthode pour l'élimination des blocs redondants (8000 octets de données) qui permet de ne sauvegarder que le point d'entrée d'un bloc de données plutôt que le bloc dans son ensemble, si une copie de ce bloc existe déjà sur le serveur Live Backup. Ce bloc peut se trouver soit dans la base de données partagée soit dans la base de données d'un client.

cache
Dans le client Live Backup, les fichiers versionnés sont stockés temporairement sur un disque cache local jusqu'à ce qu'ils soient copiés sur le serveur.

client
Une machine qui émet des requêtes de services auprès d'un autre système ou processus (un serveur) et qui accepte les réponses du serveur. Avec Live Backup, les fichiers et les données du client sont sauvegardés sur le serveur.

composant logiciel enfichable
Programme qui fonctionne avec *Microsoft Management Console*. Live Backup Console est un composant logiciel enfichable.

connexion
Dans Live Backup, un lien logiciel qui utilise TCP/IP entre un client Live Backup et le serveur Live Backup. Une connexion est nécessaire pour transmettre des données entre le client et le serveur et donc pour protéger les données.

copie miroir
Processus qui permet de copier et mettre à jour un fichier de sauvegarde en continu dès que le fichier original est modifié.

cryptage
Processus qui consiste à protéger des fichiers et des données en les modifiant au moyen d'un algorithme qui les rend indéchiffrables. Live Backup utilise l'API Microsoft Crypto pour crypter ses données.

DCOM
Distributed Component Object Model. Méthode d'intégration des applications distribuées qui fonctionnent ensemble pour accomplir une même tâche sur un réseau.

documents utilisateur
Fichiers situés dans le dossier Mes documents et tous fichiers que vous créez, tels que des documents Microsoft Office et des fichiers texte. Voir "Fichiers de type macros", page 215. Ces fichiers de données sont les seuls qui sont protégés lorsque l'on attribue le niveau de protection Document utilisateur à un client. L'administrateur peut définir n'importe quel type de fichiers comme étant Document utilisateur dans les propriétés d'un client ou d'un groupe afin de s'assurer que ces fichiers seront protégés.

domaine
Collection de machines dans un réseau Windows NT qui partagent une base de données annuaire commune. Les domaines sont configurés et maintenus par l'administrateur de domaine.

données à exclure
Fichiers qui sont exclus de la protection Live Backup. Live Backup maintient une liste de données internes à exclure qu'il traite comme des fichiers temporaires et ne protège pas. De plus, l'administrateur peut définir n'importe quel fichier comme étant à exclure pour n'importe quel client ou groupe.

données à exclure internes
Fichiers définis par Live Backup comme temporaires. Ces fichiers ne sont pas protégés par le versionnage ou les images mirroirs Live Backup. Contrairement à tous les autres fichiers que vous pouvez définir dans Live Backup comme étant temporaires et à exclure, les fichiers à exclure internes ne peuvent jamais être protégés. Leur statut n'est pas modifiable.

extension
Les caractères qui suivent le point (.) dans le nom d'un fichier. L'extension comprend généralement trois caractères et définit le type du fichier. Par exemple DOC (documents Microsoft Word), BMP (fichiers Windows Bitmap) et TXT (fixhiers texte ASCII).

FAT

File Allocation table. Système de fichiers Windows.

fichier SIOS

Fichier SIOS (Single-Instance Object Storage) est une méthode pour l'élimination des fichiers redondants qui permet de sauvegarder un point d'entrée vers un fichier plutôt que le fichier lui-même, si une autre copie de ce fichier existe déjà. Avec ce procédé, une seule copie d'un fichier donné est stockée sur le serveur Live Backup.

fichier système

Tous les fichiers autres que ceux définis par Live Backup comme *fichiers documents utilisateurs* ou fichiers non-protégés (*données à exclure*).

image

Réplique totale des disques d'un client Live Backup. L' image peut être utilisée pour restaurer des fichiers qui se trouvent sur un disque corrompu ou d'une machine qui n'existe plus vers une nouvelle machine.

LAN

Local Area Network. Réseau de communication de données qui est limité géographiquement et qui permet une interconnexion facile entre des machines et des terminaux se trouvant dans des bâtiments rapprochés.

masque

Chemin qui utilise des caractères génériques communs pour filtrer des données. Par exemple, * représente plusieurs caractères quelconques, ? représente un caractère unique, et .\ représente un retour en arrière d'un répertoire dans une arborescence.

Microsoft Management Console (MMC)

Outil qui permet de créer, enregistrer et ouvrir d'autres outils qui servent à la gestion de composants matériels, logiciels et réseaux sous Windows NT, 2000 et 2003. Live Backup fonctionne comme un composant logiciel enfichable de MMC.

NTFS

Système de fichiers avancé utilisé par Windows NT pour stocker et organiser des fichiers et des segments sur un disque.

panneau détails

Le coté droit de la fenêtre Microsoft Management Console dans laquelle apparaissent des informations concernant les noeuds sélectionnés dans l'arborescence de la console. Le panneau de détails peut contenir des objets, des tâches, ou une page web.

serveur
Machine qui fournit des services à d'autres machines qui lui sont connectées via un réseau. Les services du serveur Live Backup émettent des requêtes de sauvegarde et restauration des fichiers de ses clients.

SIOS
See Fichiers SIOS.

super utilisateurs
Groupe d'utilisateurs défini par Live Backup.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocole qui permet de transmettre des données sur internet.

traitement des anciennes versions
Processus qui consiste à gérer les fichiers anciens dans les bases de données Live Backup, soit en les supprimant soit en les *archivant*.

utilisateurs
Groupe d'utilisateurs défini par Live Backup.

utilisateurs avancés
Groupe d'utilisateurs défini par Live Backup.

versioning
Processus qui permet de sauvegarder les instances d'un fichier chaque fois qu'il est enregistré.

Index

Symbols

3DS 218
669 226

A

à 205
abandon
  import de clients 159
abandonner une tâche d'archivage 208
actif
  serveur 24
activation 101
activation en attente 101
activer
  connexions 203
activité
  rapports 29, 159
  serveur 42
ADE 223
administrateur local 210
administration
  à distance 213
  centralisée 13
  serveur et client 180
ADN 223
ADP 223
adresse, serveur 102
Advanced Encryption Standard 186
agent fichier 53
Agent SQL 53
AI 219
aide 28
aide contextuelle 7
aide en ligne 7
AIF 225
AIFC 225
AIFF 225
AIS 218
Ajout/suppression
  Composant logiciel enfichable 17
Ajouter/Supprimer Colonnes 103
alarme 102
Alarmes
  Assistant de rollback à distance 256
alarmes
  archivage 257
  assistant d'image système 257
  Assistant de migration de fichiers 144
  base de données partagée 234
  clients 244–257
  compression 228
  connexion 247
  cryptage 229
  déplacement des bases de données 246
  espace disque 228
  export/import 228
  Gestion du vault 235
  licence 231
  licences 231
  processus de sauvegarde tierce 237
  redirection 232
  serveur 228–242
  SQL Server 236
  traitement des anciennes versions 248
  visualiser 28
Alloué 100
AMD Athlon 210
ancienneté des données
  buffers 206
  configuration 121
  connexions 126
  connexions à LiveArchive 197, 201
ancienneté des données
  vérifier une connexion 203
annulation, gestion du vault Live Backup 77
Annuler
  Assistant de migration de fichiers 145
  création de l'image universelle de démarrage 172
annuler
  gestion du vault Live Backup 77
  redirection 150
Applications du menu Démarrer 225
arborescence de la console 21
ARC 218
architecture 9–14
  image de démarrage 169
archivage 196
  alarmes 257
  Traiter les versions anciennes 139
ARCServe 52
ARJ 218
Arrêté à cause d'espace disque insuffisant 24
Arrêté par l'administrateur 24
Arrêté par la sauvegarde 24
arrêter serveur 42
AS 226
ASF 226
Assistant d'image Système
  alarmes 257
Assistant d'image système 173–178
  avant usage 165
  commentaires 177
  disque de démarrage 175
  emplacement 176
  Générateur d'image système 178
  média 175
  points de contrôle 174
  questions 165
assistant de connexion à LiveArchive 198
Assistant de connexion LiveArchive 197
Assistant de média de démarrage du Disaster Recovery 168
assistant de migration de fichier
  abandonner 145
Assistant de migration de fichiers 140
  abandonner 145
  description 144
  échec 253
  emplacements 142
  options d'écrasement 143
  ordinateurs 141
  ordinateurs cible 141
  types de fichiers 142

voir alarmes 144
Assistant de restauration du vault
base de données partagées 74
emplacement 73
résumé 75
serveur arrêté 42
unité 72
vue d'ensemble 72
Assistant de rollback à distance
alarmes 256
Assistant de sauvegarde du vault 67, 71
état 70, 77
mode 70
rafraîchir 70, 77
résumé 70
serveur arrêté 42
unité 68
vue d'ensemble 68
ASX 226
ATAPI ORB 166
ATT 218
AU 225
audio 225
Auto-création
activer dans un groupe 92
configurer 93
exclure un client 95
autorisation échouée 248
AVI 226

B

B64M 218
Backup Exec 52
base de connaissance 8
base de données
client plein 254
compactage 50
cryptage 186
emplacement 137
emplacement, client 121
erreur 105
gestion 137
locale 254
partagée 46, 234
pleine 228, 234
propriétés partagées 47
restauration 71
sauvegarde 67
voir aussi base de données partagées
Base de données partagée
alarmes 234
expansion 49
fichier principal de base de données 48
pleine 234
propriétés 47
restaurer vers 74
serveur arrêté 42
base de données partagée 46
BHX 218
BMP 218
Brightstor ARCServe 52
buffer 126
buffer d'entrée 205
buffer de sortie 126, 205
buffers 205
abandonner 208
supprimer 206

C

cache
à cours d'espace 254
définition 289
emplacement 102
nombre de fichiers 102
taille 102
utilisée 102
Cache Terminal Services Client 220
CAL 218
cancel
File Migration Wizard 145
caractéristique de verrouillage
propriétés client 127
CDA 226
CDR 219
CEL 226
CGM 219
changer l'emplacement de la base de données 137
Choisir les colonnes 103
class, licence 45
clé
Assistant d'image système 177
cryptage de stockage 189
emplacement 177
Client
déplacer d'un groupe à un autre 106
Client Live Backup, voir clients
Clients
visualiser par groupe 104
visualiser tous les 104
clients
aide 7
ajouter au groupe 90
alarmes 244–257
archive 121
arrêter 135
arrêtés 135, 146
auto-création 93
autorisation échouée 248
base de données 137
base de données pleine 254
changer l'emplacement 151
changer l'emplacement de la base de données 137
commentaires 97, 102
configuration 87–131
création 91
manuellement 96
création des comptes 93
déconnectés 134
demande d'un point de contrôle 163
déplacer 106
détails, personnaliser 103
documents utilisateur 111
données à exclure 114
doublons 94
erreur base de données 105
espace de stockage 118
espace disque alloué 100
état 102
expiration 129, 253
export 152
gestion 133–160
grouper 89
groupes 88
import 155
inactifs 134
licences 44
manque d'espace 137
migration de fichiers 140
nom 96
nom composé 89
nom ordinateur 102
nouveau 96

positionnement 93
propriétés 100
propriétés de protection 107–131
protection 109
rapports 159
recherche 104
récupération 161–??
redémarrer 135
redémarrer après l'export 154
redéploiement 140
redirection 148
refuser auto-création 95
réinitialiser 136
renommer 98
restauration 161–??
sécurité 180
statut 101
supprimer 105
Traiter les versions anciennes 139
transfert 151
export 151
import 155
verrouillage des fonctionnalités 127, 180
version 33
voir aussi groupes
Clients exclus, liste
Liste des clients exclus 95
cliredirect.exe 150
CLP 219
CLT 219
CMX 219
codage 128-bit 188
code, licence 45
commentaires
Assistant d'image système 177
clients 97
groupes 90
compact 50
compactage
commentaire 50
composant logiciel enfichable 16
compression 192
alarmes 228
Doublespace 165
taux 192
Compte client
politique de création 93
conditions préalables, console distante 210
connection
making ??–201
connections to LiveArchive
properties 201
connexion
alarmes 247
archive 126
client 134
dernière 102
désactiver 203
établir une 197–??
propriétés 201
supprimer 203
vérifier 203
Connexion à LiveArchive
vérifier 203
Connexion au serveur 43
connexion nommée 200
connexions à LiveArchive
désactiver 203
connexions àLiveArchive
supprimer 203
connexions to LiveArchive
activer 203
console distante
lancement 213
Console Live Backup
arborescence de la console 21
détails 22
menu Composant logiciel enfichable 20
rafraîchir 22
utilisation 16
verrouillée 76
vue d'ensemble 15
conventions 7
CPR 218
create
clients 91
création
automatique 91
création automatique
groupes 89
créer
client 96
groupes 88
cryptage
alarmes 229
algorithme 189
clé 189
clé pour l'image système 177
codec 188
conflits 165
console distante 213
désactivation 189
image système 186
rapport d'activité du client 33
stockage 186, 188
transmission 186, 187
cryptage 40-bit 188
cryptage du transport 187
Crypter la transmission des données 187
crypter les données serveur 188
CSV 223
CUT 218

D

DBX 218, 219
DCOM 290
Débit d'entrée 27
Débit de sortie 27
demande d'un point de contrôle 163
Déplacer un client d'un groupe à un autre 106
dernier utilisateur 33, 102
dernière connexion 102
DGN 218
DIB 219
DIF 223, 225, 226
Disaster Recovery 167, 173
disaster recovery
média de démarrage 167
Disaster Recovery réseau
annulation 250, 251
annulation due à un timeout 251
démarrage 249
démarrage avec succès 250
échec de démarrage 249
erreur de communication 250
erreur serveur 250
génération des données 251
gestionnaire de session 252
Winsock 251, 252
Disaster Recovery sur le réseau 167
DOC 223
DOCHTML 223
DOCM 223

documentation
à propos de 3
aide 7
autres manuels 6
conventions 7
Observateur d'événements 28
documents utilisateur
migration de fichiers 139
documents utilisateurs 111
DOCX 223
domaine 179, 290
conditions préalables 210
utilisateurs 182
données à exclure 114
données à exclure internes 116
données protégées courantes 38
Dossier New Image 172
dossiers personnalisés
temporaires 114
DOT 223
DOTHTML 223
DOTM 223
DOTX 223
Doublespace 165
DQY 223
DRW 219
DSM 226
DV 226
DWF 218
DWG 218
DXF 218

E

échec de création 101
économie d'espace de stockage 38
ED6 219
éditer les propriétés de
connexion 202
EDS 219
Effacer un buffer 208
élimination de la redondance 193
EMF 219
emplacement
base de données, client 121
endommagé 101
Enterprise Manager 16
EPS 219
espace
alloué 100
rapport de consommation 39
espace de stockage utilisé 37
espace disque
alarmes 228
compactage 50
insuffisant 254
manque 137
profil de données 36
rapport 39
Espace utilisé
client 100
espace utilisé 100
état
Assistant de sauvegarde du
vault 70, 77
buffers 207
client 100
connexion 202, 203
expansion de base de données
partagées 48
Gestion du vault 77, 78
groupe 100
restauration 77, 78
Sauvegarde 77
état de restauration 77, 78
Expiration 102
expiration
licence 45
expiration, propriétés client 129
export clients 152
export/import
alarmes 228

F

Facteur incrémental % 39
FAR 226
FAT, définition 291
FAX 219
fenêtre de protection continue 122
fichier principal de base de
données 48
fichiers
cryptage 186
développement 216
exclure de la protection 114
migration 140
partagés 46
profil de données 36
redondants 193
trop grand 254
types 216–226
fichiers 3-D 218
fichiers Access 223
fichiers Apple QuickTime 225
fichiers Clipart 223
fichiers compressés 218
fichiers cryptés 218
fichiers économiseur d'écran 114
fichiers e-mail 218
fichiers en cache 102
fichiers Excel 223
fichiers Frontpage 223
fichiers Graph 223
fichiers graphics 218
Fichiers Lotus Notes 218
fichiers Money 223
Fichiers Netscape 218
Fichiers Office 223
Fichiers Outlook 218
fichiers PowerPoint 223
fichiers Project 223
fichiers QuickTime 225
fichiers Real Audio 225
fichiers Real Jukebox 225
fichiers text 226
fichiers trois dimensions 218
fichiers video 225
fichiers WinAmp 226
fichiers Windows Media 226
fichiers Word 223
FilePostBackup.bat 55, 56
FilePostRestore.bat 59, 60
FilePreBackup.bat 55
FilePreRestore.bat 59
Firefox, Mozilla 226
FLI 226
FP3 218
FPHTML 223
FPX 218
fragmentation 50

G

GCA 219
GED 219
GEM 219
Générateur d'image système 178
gestion des clients
via le Web 214
Gestion du vault
annuler 77
état 77, 78

restauration 71
sauvegarde 67
gestion du vault
alarmes 235
Gestion du vault Live Backup
annulation 78
GetBackupList.bat 56
GIF 219, 226
GRA 223
groupe
redirection 149, 153
groupes
activer l'auto-création 92
ajouter clients 91
auto-création 131
commentaires 90
création 88, 89
automatique 94
manuelle 90
création automatique 89
déplacer vers 106
documents utilisateur 111
données à exclure 114
modifier 106
nom 90
propriétés de protection 107–131
protection 109
renommer 98
sécurité 146
stockage 118
supprimer 105
utilisateurs Live Backup 182
verrouillage de fonctionnalités 127
groupes utilisateurs 128
groups
expiration 129
GUID 136
GZ 218

H

HGL 219
HQX 218
HST 218

I

ICA 219
ICO 219
ID client 101
identifiant global unique 136
IDX 218
IFF 219
IGF 219
IGS 218
IIS
arrêt 75
démarrer 75
image
assistant d'image système 173
avant la création 165
créer des règles 173
cryptage 186
définition 291
démarrage 167
emplacement 165, 176
média 175
requête 257
Image de démarrage
dossier 172
image système, voir image
image universelle de démarrage 167
images
créer 164
IMG 219
import clients 155
import clients, abort 155
import/export
alarmes 228
Infopath 223
initialisation échouée 247, 248
initialisation, réinitialiser clients 136
installation, console distante 211
Internet Information Services 75
IQY 223
ISO9660 175
IT 226
iTunes 225

J

jeu de pilotes 176
joker 117
JPEG 219
JPG 219

K

KDC 218
KFX 219

L

LA1 225
lancer le traitement des anciennes versions 139
Langue de SQL Server 26
LAR 225
LAV 225
LAVS 225
LBBackup_Data.mdf 54, 56, 58, 60
LBBackup_Log.ldf 54, 56, 58, 60
LBData 137
LBM 219
lecteur
changer 137
lecteurs
protégés 109
Lempel-Ziv 192
licence
alarmes 231
changer 45
clients 44
code 45
supprimer 45
licences
alarmes 231
détails 45
liste de tâches ??–208
liste des tâches
buffers 206
Live Backup Alerter 29
LiveArchive 196
LiveArchive connection
making a connection 197
log
fichiers, exclure 114
plein 254
log partagés
pleins 234
LQT 225
LSF 226
LSR 219
LSX 226
LZ77 192
LZH 218

M

M1V 226
M3U 226
M4A 225
M4B 225

M4P 225
MAC 219
macro
documents utilisateur 113
données à exclure 116
macros 215–226
MAD 223
MAF 223
MAG 223
maintenance 25
MAM 223
MAQ 223
MAR 223
MAS 223
masque 117
documents utilisateur 113
données à exclure 116
MAT 223
MAV 223
MAW 223
MDA 223
MDAC 210
MDB 223
MDBHTML 223
MDE 223
MDN 223
MDT 223
MDW 223
MDZ 223
MED 225
média, assistant d'image système 175
Mémoire physique 26
menu Composant logiciel enfichable 20
menu de la console 19
MES 225
Mes Documents, dossier 224
Mes fichiers migrés 143
metafiles 219
Microsoft Base Crypto Provider 188
Microsoft Enhanced Crypto Provider 188
Microsoft Management Console
voir MMC
Microsoft SQL Enterprise Manager 16
Microsoft SQL Server 2000 87
MID 226
MIM 218
mirroring 10, 12
mise à jour
documents utilisateur 140
SQL Server 2005 236
mise à jour programmée 101
MMC
ajout de serveurs 17
menu de la console 19
utilisation 17
MNY 223
MOD 226
Mode flexible 187
Mode légal 188
Mode strict 188
MOOV 225
mot de passe 189
MOV 225
MOVIE 225
Mozilla 226
MP1 226
MP2 226
MP2V 226
MP3 226
MPA 226
MPD 223
MPE 226
MPEG 226
MPG 226
MPP 223
MPT 223
MPV2 226
MPW 223
MPX 223
MSDOWNLD.TMP 226
MTM 226
My Dr Boot Images 172

N

Netscape 226
New Image
dossier 172
NIF 219
NOD 218
nom du groupe de destination 149, 153
nom du serveur cible 149, 153
Nom ordinateur 102
nombre de processeurs 26
noms de client en doublons 94
nouveau
buffer d'archivage 127
client 96
groupe 90
Nprotect 224
NSF 218
NT Backup 52
NTF 218

O

Observateur d'événements 28
obsolète 101
Office Publisher 223
Opera 226
options avancées 176
OQY 223
OST 218
Outils serveur
base de données partagées 47
Gestion du vault 67
Licences 44

P

P10 219
par défaut,fichiers partagés 46
Paramètre système
Base de données partagées 46
paramètres de réplication 93
Paramètres système
cryptage 188
Licences 44
Partage réseau 175
PBM 219
PCD 219
PCL 219
PCT 219
PCX 219
PDW 219
PGL 219
PGM 219
PIC 219
PICT1 219
PICT2 219
pilotes réseau 169
PIX 219
Plate-forme 26
PLS 226
PNG 219
PNM 219
point de contrôle
dernier 33
points de contrôle

assistant d'image système 174
dynamique 162
exceptions 162
requête 163
statique 162
usage 10
Points de restauration système Microsoft 224
POT 223
POTHTML 223
POTM 223
POTX 223
PPA 223
PPM 219
PPS 223
PPSM 223
PPSX 223
PPT 223
PPTHTML 223
PPTM 223
PPTX 223
properties
Auto-Creation 92
propriétés
alarmes 29
Auto-Création 92
avancées 90, 97
base de données partagées 47
clients 100
connexion 201
documents utilisateur 111
expiration 129
héritage 93
protection 109
serveur 24
stockage 118
verrouillage de fonctionnalités 127
propriétés avancées 90
Propriétés de protection avancées 97
Propriétés du serveur
Logiciel 26
Matériel 26
protection 109
configuration des clients 107–131
continue 11
exclure des fichiers 114
propriétés 107–131
temps réel 12
protection continue 11
PS 219
PSD 219
PST 218
PUB 223
Publisher 223
PWZ 223

Q

QDAT 225
QPX 225
QT 225
QTP 225
QTS 225
QTX 225

R

RA 225
rafraîchir 22
Assistant de sauvegarde du vault 70, 77
buffers 207
propriétés de base de données partagées 49
RAM 225
RAM, pré-requis 210
Rapport de profil de données 36
rapports 29
activité client 32
clients 159
données protégées 30
espace utilisé 39
opérations effectuées 34
profil de données 36
RAR 218
RAS 219
raster files 218
rechercher un client 104
Recovery
Disaster 173
récupération
clients 161–??
récupération système 173
redémarrer clients 135
redémarrer serveur 42
redirect clients 148
redirection
alarmes 232
réinitialiser un client 136
Répertoires corbeille 224
Répertoires temporaires locaux 222
réseaux
domaine 182
restauration
Assistant de restauration du vault 71
automatisée par un tiers 57
manuelle par un tiers 59
Time Navigator 61
resume after export 154
RGB 219
RJS 225
RLC 219
RLE 219
RMJ 225
RMM 225
RMP 225
RMX 225
rôle serveur
cloner un rôle serveur existant 185
créer un rôle serveur personnalisé 184
supprimer un rôle serveur personnalisé 185
rollback de version 10
RPM 225
RQY 223
RV 225

S

S3M 226
SAT 218
sauvegarde 11, 51
à chaud 70
à froid 70
alarmes 235, 243
annulation 77
état 77
serveur 51
serveur vault 67
Time Navigator 61
Voir aussi sauvegarde/restauration par un tiers 52
sauvegarde à chaud 70
sauvegarde à froid 70
sauvegarde niveau bloc 11
Sauvegarde/restauration par un tiers
Time Navigator 61
sauvegarde/restauration par un tiers

agent fichier 53
agent sql 53
restauration automatisée 57
restauration manuelle 59
sauvegarde automatisée 54
sauvegarde manuelle 55
SBP 219
SC2 223
SCD 223
SCH 223
SD2 225
sécurité 179–189
cryptage 186
privilèges utilisateurs 179
Sélection de clients 96
Sélection de groupes 106
server
consolidate 151
import clients 155
redirect clients 148
resume after export 154
transfer clients between 151
serveur
activité 42
adresse 102
ajouter 43
alarmes 228–242
arrêté 42
compactage 50
maintenance 25
propriétés 24
rapports 29
redémarrer 42
restauration 71
sauvegarde 51
Statistiques 26
Serveur Live Backup
voir serveur
SGI 219
SLK 223
SNM 218
SQL Enterprise Manager 16
SQL Server 2005 mise à jour 236
SQLPostBackup.bat 55, 56, 62, 63
SQLPostRestore.bat 59, 60
SQLPreBackup.bat 55
SQLPreRestore.bat 59, 64, 65
SSK 219
STM 226
stockage 118
compression 192
rapport 38
traitement des anciennes versions 193, 194
streaming audio 225
streaming video 225
SUN 219
super utilisateur 180
super utilisateurs
suppression 182
Supervision 26
support technique 8
supprimer
buffers 206
client 105
connexions 203
groupe 105
utilisateur 182
système d'exploitation, ordinateur client 102

T

Taille DB 33
TAR 218
TAZ 218
TCW 218
temporaire
Corbeille 224
répertoires de téléchargement 226
répertoires Internet 226
TGA 219
TGZ 218
THMX 223
TIF 219
Time Navigator 61
total des données protégées 37
trafic de données 27
trafic réseau 27
traitement des anciennes versions 194
alarmes 248
buffers 126
configuration 194
lancement 138
planification 195
Traiter les anciennes versions
alarmes 248
transfer
clients 151
transmission,cryptage 186
type
licence 45
type de fichiers photo numérique 218
type de processeur 26
Type de protection 37
type, client ou groupe 100
types de données à exclure
internes 220
TZ 218

U

ULT 226
unité
restauration 72
sauvegarde 68
utilisateur
administrateur local 210
appartenance au domaine 210
dernier 102
utilisateur avancé
suppression 182
Utilisateurs 128
utilisateurs 180
serveur 180
supprimer 182
utilisation
Console Live Backup 16
MMC 17
Utilisation de l'espace disque 28
UU 218
UUE 218
variable 117
variable d'environnement du système 117
vector files 219
Vérifier 203
vérifier une connexion 203
Veritas Backup Exec 52
verrouillage de fonctionnalités
supprimer utilisateurs 182
version 36, 102
Version de SQL Server 26
Version du SE 26
version incompatible 101
version, client 33
versioning 10
versions
facteur incrémental % 39
Visualiser tous les clients 104

VOC 226
volumes, Windows 2000 166
VQF 226
VRL 218
VRML 218
WAV 226
WBK 223
Windows 2000
    outils d'administration 13
Windows XP, mise à jour vers 139
WIZ 223
WIZHTML 223
WMA 226
WMF 219
WPG 219
XBM 219
XLA 223
XLC 223
XLD 223
XLK 223
XLL 223
XLM 223
XLS XLB 223
XLSB 223
XLSM 223
XLSX 223
XLT 223
XLTHTML 223
XLTM 223
XLV 223
XLW 223
XM 226
XPM 219
XSN 223
XWD 219
XXE 218
Z 218
ZIP 218
zone détails 22